


TB Jewel Digger & Finder

MANUEL D'UTILISATION DÉTAILLÉ

Un processeur de mouvement de filtre résonant sensible à l'échelle avec les modes Find/Dig et un moteur à cristaux granulaires parallèle.



Version du catalogue: 1.3.0

Édition de documents: 2026-08-04

Points de terminaison visibles par l'hôte documentés: 30

1. Objectif du produit

Un processeur de mouvement de filtre résonant sensible à l'échelle avec les modes Find/Dig et un moteur à cristaux granulaires parallèle.

Les réverbérations larges et chatoyantes éclaircissent souvent tout et peuvent obscurcir le centre harmonique. TB Jewel Digger & Finder sélectionne les bandes musicalement liées au-dessus d'une note de base, les accentue ou les supprime et envoie le matériau choisi dans une couche de cristal contrôlable.

Quel résultat cela crée

- Accentuation harmonique ou mouvement de peigne soustractif
- Modèles de résonance alignés sur Scale
- Animation de filtre synchronisée au tempo ou gratuite
- Pitch-grains cristallins décalés, retardés et inversés

Flux de signaux

Input -> générateur de cible d'échelle -> banque de filtres Find ou Dig -> envoi de cristal et moteur de grain -> option Crystal Only -> final Mix et Output

2. Guide complet des fonctionnalités

Base Note et Scale

Base Note sélectionne C0-C8 et Scale limite les classes de pas cibles. Placez-les au centre de la chanson ou choisissez délibérément une carte contrastée.

Find et Dig

Find met l'accent sur les bandes sélectionnées ; Dig les soustrait pour créer des encoches mobiles et des textures en peigne. Base Low Cut détermine si la zone située sous la note de base est protégée ou filtrée.

Shovel, Density, Q, Amount

Shovel choisit le caractère pondération/désaccord. Density contrôle le nombre de cibles, Q contrôle la largeur et Amount définit l'intensité du filtre.

Système Motion

Still, les arpèges, les rampes, le sinus, le carré, le triangle, l'aléatoire musical et le chaos déplacent les cibles. Depth contrôle les déplacements ; Rate peut s'exécuter librement ou Sync pour héberger des divisions.

Moteur Crystal

Crystal Send alimente le matériau sélectionné en grains. Pitch, Grain Size, Attack, Decay, Delay, Feedback, Spread, Damp, Random et Reverse Chance définissent la couche.

Crystal Mix et Crystal Only

Crystal Mix contrôle le niveau de retour du cristal. Crystal Only supprime le chemin humide filtré normal mais ne supprime pas le signal sec lorsque le Mix global est inférieur à 100 pour cent.

Flux de travail Output

Utilisez Mix pour l'équilibre sec/final-humide et Output pour la coupe finale. Les programmes vont des lanternes harmoniques aux reflets de cathédrale et à la pluie d'octave.

3. Démarrage rapide

1. Définissez Base Note et Scale.
2. Choisissez Find ou Dig.
3. Définissez Shovel, Density, Q et Amount.
4. Sélectionnez Motion et réglez Depth/Rate ou activez Sync.
5. Augmentez Crystal Send et Crystal Mix.
6. Définissez Pitch et les commandes d'enveloppe de grain.
7. Utilisez Crystal Only si seul le retour granulaire est requis, puis terminez par Mix et Output.

4. Flux de travail pratiques

Chatolement harmonique

1. Choisissez Find.
2. Faites correspondre Base Note et Scale à la chanson.
3. Utilisez modérément Density et Q.
4. Réglez Crystal Pitch sur +12 demi-tons et augmentez progressivement Crystal Mix.

Résultat attendu: Une couche d'octave lumineuse se développe à partir d'un contenu sélectionné de manière harmonique.

Sculpture spectrale en mouvement

1. Choisissez Dig.
2. Sélectionnez un arpège ou une rampe Motion.
3. Augmentez Amount et Q.
4. Gardez Crystal Mix faible ou désactivé.

Résultat attendu: La source développe des encoches animées liées à l'échelle sans grande queue de réverbération.

5. Automatisation, mise en scène des gains et utilisation des sessions

- Automatisez uniquement les commandes qui servent une transition musicale claire. Le mouvement Fast des sélecteurs de fréquence, de temps, de hauteur, de mode, de suréchantillonnage ou d'algorithme peut créer intentionnellement des artefacts ou nécessiter une transition sécurisée par l'hôte.
- Faites correspondre le volume perçu avant de juger de la qualité. Un réglage plus fort semblera souvent meilleur même lorsque la décision de traitement n'est pas meilleure.
- Utilisez le point de terminaison de contournement du plug-in à des fins de comparaison et conservez une source non traitée ou une version antérieure du projet.

- Les programmes d'usine sont des points de départ. Le chargement d'un programme modifie plusieurs paramètres ; enregistrer un nouveau preset DAW après l'avoir adapté à la source.
- L'annexe des paramètres est capturée à partir du contrat hôte VST3 installé. Il répertorie chaque point de terminaison visible par l'hôte, sa plage/options affichées, sa valeur par défaut, son statut d'automatisation et son identifiant.

6. Limites, mises en garde et dépannage

- De mauvais choix de tonalité ou de gamme peuvent créer des résonances intentionnelles mais dissonantes.
- Les retours High et les grains denses peuvent accumuler du niveau.
- La synchronisation du tempo nécessite des informations valides sur le tempo de l'hôte.
- Aucun changement audible : vérifiez que le plug-in et le sous-bloc correspondant sont activés, Mix/Amount n'est pas à une valeur neutre et la source contient de l'énergie dans la région traitée.
- Niveau inattendu : rétablissez les commandes d'entrée, de sortie, d'envoi, de retour et de mixage parallèle à des valeurs conservatrices, puis reconstruisez les paramètres un bloc à la fois.
- L'automatisation ne correspond pas au panneau : rechargez le projet, confirmez que DAW s'adresse à la version actuelle du plug-in et vérifiez si un programme d'usine ou un rappel d'état a remplacé les valeurs.
- Clicks ou transitions : évitez les modifications instantanées de l'algorithme, du temps, de la hauteur, du mode ou des sélecteurs de suréchantillonnage, sauf si le son est intentionnel.

7. Référence complète des paramètres de l'hôte

Cette annexe contient tous les paramètres 30 exposés par le VST3 actuellement installé sur un hôte. Les points de terminaison répétés de la bande EQ sont intentionnellement répertoriés plutôt que réduits. Les options discrètes sont imprimées dans leur intégralité lorsque le contrat hôte les expose.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Amount VST3 ID 1659428187	0.000 à 1.000	0.350	Automatisable	Définit la force avec laquelle le processus nommé affecte le signal.
Base Low Cut VST3 ID 1124829311	Off, On	Off	Automatisable	Réduit le contenu basse fréquence dans le chemin audio ou du détecteur associé.
Base Note VST3 ID 250297620	C0 à C8	A3	Automatisable	Définit la fréquence principale, la note ou le centre spectral utilisé par cette fonction.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisable; Bypass	Active ou désactive le chemin de traitement complet du plug-in via le point de terminaison de contournement visible par l'hôte.
Crystal Damp VST3 ID 1066425142	0.000 à 1.000	0.450	Automatisable	Réduit le contenu haute fréquence ou raccourcit la décroissance des hautes fréquences dans le chemin associé.
Crystal Mix VST3 ID 657872710	0.000 à 1.000	0.350	Automatisable	Définit l'équilibre entre le signal d'origine et le chemin traité complet.
Crystal Only VST3 ID 1066765314	Off, On	Off	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Crystal Only. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Crystal Send VST3 ID 517603273	0.000 à 1.000	0.800	Automatisable	Définit le gain pour l'entrée, la sortie, la bande ou le chemin d'envoi/retour parallèle nommé.
Crystal Spread VST3 ID 928292937	0.000 à 1.000	0.600	Automatisable	Définit la diffusion stéréo ou la distribution latérale du signal traité.
Density VST3 ID 1552717032	1 à 24	12	Automatisable	Contrôle la densité granulaire, la dispersion ou la variation aléatoire pour le processus nommé.
Division VST3 ID 564265389	1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1	1/4	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Division. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Filter VST3 ID 594214203	Find, Dig	Find	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Filter. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Grain Attack VST3 ID 712184483	0.010 à 0.750	0.350	Automatisable	Définit la rapidité avec laquelle le détecteur, l'enveloppe, le grain ou l'étagage dynamique associé répond au début.
Grain Decay VST3 ID 510196735	0.010 à 0.950	0.650	Automatisable	Définit le temps nécessaire au processus de détection, d'enveloppe, de réverbération ou de résonance associé pour récupérer ou décliner.
Grain Delay VST3 ID 510205384	0.00 à 1000.00	140.00	Automatisable	Contrôle la densité granulaire, la dispersion ou la variation aléatoire pour le processus nommé.
Grain Feedback VST3 ID 779248928	0.0% à 100%	45%	Automatisable	Renvoie le signal traité à sa propre entrée, prolongeant ou intensifiant l'effet.
Grain Size VST3 ID 778919708	15.00 à 400.00	120.00	Automatisable	Façonne la densité spatiale, la propagation résonante ou le corps diffus pour le processus nommé.
Mix VST3 ID 108124	0.000 à 1.000	1.000	Automatisable	Définit l'équilibre entre le signal d'origine et le chemin traité complet.
Motion VST3 ID 1079164854	Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos	Arp Up	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Motion. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Motion Depth VST3 ID 1422555072	0.00 à 24.00	7.00	Automatisable	Définit la force avec laquelle le processus nommé affecte le signal.
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 à 6.00	0.00	Automatisable	Définit ou limite le niveau de sortie final après le traitement principal du plug-in.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Pitch VST3 ID 521414533	-24.00 à 24.00	12.00	Automatisable	Déplace la hauteur, la structure de fréquence ou la taille de résonance perçue pour le processus nommé.
Program VST3 ID 1886548852	Initialize, Harmonic Lantern, Frozen Constellation, Amber Drill, Reverse Shards, Phase Dust, Cathedral Shimmer, Octave Rain, Fifth Halo	Initialize	Automatisable	Sélectionne un programme d'usine. Le chargement d'un programme rappelle un ensemble coordonné de paramètres de plug-in.
Q VST3 ID 113	0.35 à 24.00	6.00	Automatisable	Définit la largeur de bande ou la netteté de résonance pour le filtre ou la bande d'analyse nommé.
Random VST3 ID 1071006459	0.000 à 1.000	0.500	Automatisable	Contrôle la densité granulaire, la dispersion ou la variation aléatoire pour le processus nommé.
Rate VST3 ID 3493088	0.020 à 64.000	0.500	Automatisable	Définit la vitesse de modulation, de mouvement ou de changement répété.
Rate Sync VST3 ID 422275995	Off, On	Off	Automatisable	Définit la vitesse de modulation, de mouvement ou de changement répété.
Reverse Chance VST3 ID 1099846370	0.00 à 100.00	0.00	Automatisable	Définit si et à quelle fréquence les fragments audio sont lus à l'envers.
Scale VST3 ID 109250890	Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian	Chromatic	Automatisable	Sélectionne l'algorithme de fonctionnement, la forme de réponse ou le caractère tonal du bloc nommé.
Shovel VST3 ID 1244338339	Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt	Crystal	Automatisable	Sélectionne l'algorithme de fonctionnement, la forme de réponse ou le caractère tonal du bloc nommé.

Base documentaire

Préparé à partir du catalogue public actuel, de la fiche produit locale actuelle et des notes de mise en œuvre le cas échéant, des manuels en anglais existants le cas échéant et d'une analyse directe du contrat hôte VST3 installé. Les détails d'implémentation internes qui ne sont pas destinés à l'utilisateur sont intentionnellement exclus ; toutes les fonctionnalités destinées à l'utilisateur et les contrôles visibles par l'hôte sont documentés.