


TB Recorder

MANUEL D'UTILISATION DÉTAILLÉ

Un utilitaire de capture de point d'insertion avec relais transparent, pause/reprise, dénomination de destination, conversion de format automatique et fractionnement de fichier en fonction du temps.



Version du catalogue: 1.0.0

Édition de documents: 2026-08-04

Points de terminaison visibles par l'hôte documentés: 4

1. Objectif du produit

Un utilitaire de capture de point d'insertion avec relais transparent, pause/reprise, dénomination de destination, conversion de format automatique et fractionnement de fichier en fonction du temps.

Un rebond DAW enregistre une sortie de projet, pas nécessairement le signal exact au niveau d'un insert particulier. TB Recorder capture ce qui atteint sa position de plug-in ou son entrée autonome pendant que l'audio continue de passer, ce qui le rend utile pour les répétitions, les longues sessions, les stems traités, les passes de conception sonore et les idées rapides.

Quel résultat cela crée

- Enregistrement exact du point d'insertion
- Pause/reprise sans fermer la capture temporaire
- Livraison WAV, FLAC, AIFF, MP3, AAC et Ogg
- Répartition automatique 1/5/10/30 minutes ou personnalisée

Flux de signaux

Input -> passthrough et mesure transparents -> capture temporaire sans perte pendant l'enregistrement -> interruptions de pause facultatives exclues -> arrêt/finalisation -> conversion et fractionnement du format

2. Guide complet des fonctionnalités

Destination et nom du fichier

Choisissez une destination inscriptible et effacez le nom du fichier avant l'enregistrement. Le plug-in protège la capture en direct via un fichier temporaire avant la conversion finale.

Enregistrer, mettre en pause, reprendre, arrêter

L'enregistrement commence la capture. La pause arrête l'écriture pendant que le relais et la mesure continuent. La reprise continue la même session. Stop finalise et démarre toute conversion/fractionnement requise.

Output Format

Choisissez WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps ou Ogg Vorbis 320 kbps.

Split Length

Choisissez 1, 5, 10 ou 30 minutes, Unlimited ou Custom. Custom Minutes va de 1 à 1440 et est utilisé uniquement lorsque Custom est sélectionné.

Comportement en temps de pause

Le temps de pause est exclu de la durée finale et du calcul du fractionnement, empêchant ainsi les interruptions silencieuses de consommer la longueur du segment.

Passthrough et contournement

L'enregistrement ne modifie pas intentionnellement le signal qui continue à travers l'insert. Le comportement de Bypass dépend de l'hôte ; évitez de contourner ou de supprimer le plug-in pendant une capture active.

3. Démarrage rapide

1. Choisissez le dossier de destination et le nom du fichier de base.
2. Sélectionnez Output Format.
3. Définissez Split Length et Custom Minutes si nécessaire.
4. Vérifiez les compteurs d'entrée et l'espace disque disponible.
5. Appuyez sur Enregistrer et confirmez l'état d'enregistrement.
6. Utilisez Pause/Reprise lorsque le matériel doit être exclu.
7. Appuyez sur Stop et attendez la finalisation avant de fermer le projet.

4. Flux de travail pratiques

Longue répétition

1. Choisissez FLAC 24-bit ou WAV 32-bit float.
2. Définissez un fractionnement de 30 minutes ou personnalisé.
3. Commencez avant la session et surveillez l'espace disque.
4. Utilisez Pause pour les longues pauses.

Résultat attendu: La répétition est conservée dans des fichiers séquentiels gérables sans enregistrement de pause de silence.

Capture de tige traitée

1. Placez TB Recorder après l'insertion finale pour capturer le signal traité.
2. Choisissez WAV 32-bit float.
3. Enregistrez la passe et arrêtez-vous seulement après la fin des queues.

Résultat attendu: La sortie exacte de l'insert, y compris les effets et les queues, est capturée pour être réutilisée.

5. Automatisation, mise en scène des gains et utilisation des sessions

- Automatisez uniquement les commandes qui servent une transition musicale claire. Le mouvement Fast des sélecteurs de fréquence, de temps, de hauteur, de mode, de suréchantillonnage ou d'algorithme peut créer intentionnellement des artefacts ou nécessiter une transition sécurisée par l'hôte.
- Faites correspondre le volume perçu avant de juger de la qualité. Un réglage plus fort semblera souvent meilleur même lorsque la décision de traitement n'est pas meilleure.
- Utilisez le point de terminaison de contournement du plug-in à des fins de comparaison et conservez une source non traitée ou une version antérieure du projet.
- Les programmes d'usine sont des points de départ. Le chargement d'un programme modifie plusieurs paramètres ; enregistrer un nouveau preset DAW après l'avoir adapté à la source.
- L'annexe des paramètres est capturée à partir du contrat hôte VST3 installé. Il répertorie chaque point de terminaison visible par l'hôte, sa plage/options affichées, sa valeur par défaut, son statut d'automatisation et son identifiant.

6. Limites, mises en garde et dépannage

- Ne quittez pas l'hôte et ne supprimez pas le plug-in avant la fin de l'arrêt/finalisation.
- Les formats avec perte ne conviennent pas en tant que maître d'archives unique.
- Confirmez les autorisations de destination et libérez de l'espace disque avant de longs enregistrements.
- Aucun changement audible : vérifiez que le plug-in et le sous-bloc correspondant sont activés, Mix/Amount n'est pas à une valeur neutre et la source contient de l'énergie dans la région traitée.
- Niveau inattendu : rétablissez les commandes d'entrée, de sortie, d'envoi, de retour et de mixage parallèle à des valeurs conservatrices, puis reconstruisez les paramètres un bloc à la fois.
- L'automatisation ne correspond pas au panneau : rechargez le projet, confirmez que DAW s'adresse à la version actuelle du plug-in et vérifiez si un programme d'usine ou un rappel d'état a remplacé les valeurs.
- Clicks ou transitions : évitez les modifications instantanées de l'algorithme, du temps, de la hauteur, du mode ou des sélecteurs de suréchantillonnage, sauf si le son est intentionnel.

7. Référence complète des paramètres de l'hôte

Cette annexe contient tous les paramètres 4 exposés par le VST3 actuellement installé sur un hôte. Les points de terminaison répétés de la bande EQ sont intentionnellement répertoriés plutôt que réduits. Les options discrètes sont imprimées dans leur intégralité lorsque le contrat hôte les expose.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisable; Bypass	Active ou désactive le chemin de traitement complet du plug-in via le point de terminaison de contournement visible par l'hôte.
Custom Minutes VST3 ID 2082314286	1 à 1440	5	Non automatisable	Définit la longueur du segment d'enregistrement automatique ou la durée personnalisée utilisée pour le fractionnement.
Output Format VST3 ID 1640331352	WAV 32-bit float, FLAC 24-bit, AIFF 24-bit, MP3 320 kbps, AAC-LC 192 kbps, OGG Vorbis 320 kbps	WAV 32-bit float	Non automatisable	Définit ou limite le niveau de sortie final après le traitement principal du plug-in.
Split Length VST3 ID 404138973	1 min, 5 min, 10 min, 30 min, Unlimited, Custom	Unlimited	Non automatisable	Définit la longueur du segment d'enregistrement automatique ou la durée personnalisée utilisée pour le fractionnement.

Base documentaire

Préparé à partir du catalogue public actuel, de la fiche produit locale actuelle et des notes de mise en œuvre le cas échéant, des manuels en anglais existants le cas échéant et d'une analyse directe du contrat hôte VST3 installé. Les détails d'implémentation internes qui ne sont pas destinés à l'utilisateur sont intentionnellement exclus ; toutes les fonctionnalités destinées à l'utilisateur et les contrôles visibles par l'hôte sont documentés.