


TB Jewel Digger & Finder

MANUALE D'USO DETTAGLIATO

Un processore di movimento del filtro risonante sensibile alla scala con modalità Find/Dig e un motore a cristalli granulari parallelo.



Versione catalogo: 1.3.0

Edizione della documentazione: 2026-08-04

Endpoint visibili dall'host documentati: 30

1. Scopo del prodotto

Un processore di movimento del filtro risonante sensibile alla scala con modalità Find/Dig e un motore a cristalli granulari parallelo.

Riverberi ampi e brillanti spesso illuminano tutto e possono oscurare il centro armonico. TB Jewel Digger & Finder seleziona le bande musicalmente correlate sopra una nota di base, le enfatizza o le rimuove e invia il materiale scelto in uno strato di cristallo controllabile.

Che risultato crea

- Enfasi armonica o movimento sottrattivo del pettine
- Scale-modelli di risonanza allineati
- Animazione con filtro sincronizzato al tempo o gratuito
- Pitch-granuli di cristallo spostati, ritardati e invertiti

Flusso del segnale

Input -> generatore target scala -> Find o Dig banco filtri -> invio cristalli e motore granulometrico -> opzione Crystal Only -> finale Mix e Output

2. Guida completa alle funzionalità

Base Note e Scale

Base Note seleziona C0-C8 e Scale limita le classi di passo target. Impostali al centro della canzone o scegli deliberatamente una mappa contrastante.

Find e Dig

Find enfatizza le bande selezionate; Dig li sottrae per creare tacche mobili e texture a pettine. Base Low Cut determina se l'area sotto la nota di base è protetta o filtrata.

Shovel, Density, Q, Amount

Shovel sceglie il carattere di ponderazione/desintonizzazione. Density controlla il conteggio dei target, Q controlla la larghezza e Amount imposta l'intensità del filtro.

Motion sistema

Still, arpeggi, rampe, seno, quadrato, triangolo, casuale musicale e caos muovono i bersagli. Depth controlla la corsa; Rate può correre liberamente oppure Sync per ospitare divisioni.

Crystal motore

Crystal Send alimenta il materiale selezionato ai grani. Pitch, Grain Size, Attack, Decay, Delay, Feedback, Spread, Damp, Random e Reverse Chance definiscono il livello.

Crystal Mix e Crystal Only

Crystal Mix controlla il livello di ritorno del cristallo. Crystal Only rimuove il normale percorso wet filtrato ma non rimuove il segnale dry quando il Mix globale è inferiore al 100%.

Output flusso di lavoro

Utilizzare Mix per il bilanciamento asciutto/finale-bagnato e Output per la rifinitura finale. I programmi spaziano dalle lanterne armoniche allo splendore della cattedrale e alla pioggia di ottave.

3. Avvio rapido

1. Imposta Base Note e Scale.
2. Scegli Find o Dig.
3. Impostare Shovel, Density, Q e Amount.
4. Seleziona Motion e ottimizza Depth/Rate o abilita Sync.
5. Aumenta Crystal Send e Crystal Mix.
6. Imposta Pitch e i controlli dell'involuppo del grano.
7. Utilizza Crystal Only se è richiesta solo la restituzione granulare, quindi termina con Mix e Output.

4. Flussi di lavoro pratici

Luccichio armonico

1. Scegli Find.
2. Abbina Base Note e Scale alla canzone.
3. Utilizza moderato Density e Q.
4. Imposta Crystal Pitch su +12 semitoni e aumenta Crystal Mix gradualmente.

Risultato atteso: Uno strato di ottava luminosa cresce dal contenuto armonicamente selezionato.

Intaglio spettrale in movimento

1. Scegli Dig.
2. Seleziona un arpeggio o una rampa Motion.
3. Rilancia Amount e Q.
4. Mantieni Crystal Mix basso o disattivato.

Risultato atteso: La sorgente sviluppa tacche animate relative alla scala senza una grande coda di riverbero.

5. Automazione, messa in scena del guadagno e utilizzo della sessione

- Automatizza solo i controlli che servono una chiara transizione musicale. Il movimento Fast dei selettori di frequenza, tempo, tono, modalità, sovracampionamento o algoritmo può creare intenzionalmente artefatti o richiedere una transizione sicura per l'host.
- Confronta il volume percepito prima di giudicare la qualità. Un'impostazione più forte spesso risulterà migliore anche quando la decisione di elaborazione non è migliore.
- Utilizza l'endpoint di bypass del plug-in per il confronto e preserva un'origine non elaborata o una versione precedente del progetto.

- I programmi di fabbrica sono punti di partenza. Il caricamento di un programma modifica più parametri; salva un nuovo preset DAW dopo averlo adattato alla sorgente.
- L'appendice dei parametri viene acquisita dal contratto host VST3 installato. Elenca ogni endpoint visibile all'host, l'intervallo/le opzioni visualizzate, l'impostazione predefinita, lo stato di automazione e l'identificatore.

6. Limiti, precauzioni e risoluzione dei problemi

- Scelte sbagliate di tonalità o scala possono creare risonanze intenzionali ma dissonanti.
- High feedback e grani densi possono accumulare livello.
- La sincronizzazione del tempo richiede informazioni valide sul tempo dell'host.
- Nessun cambiamento udibile: conferma che il plug-in e il relativo sottoblocco sono abilitati, Mix/Amount non è su un valore neutro e la fonte contiene energia nella regione elaborata.
- Livello imprevisto: riporta i controlli di ingresso, uscita, mandata, feedback e mix parallelo a valori conservativi, quindi ricostruisci l'impostazione un blocco alla volta.
- L'automazione non corrisponde al pannello: ricaricare il progetto, verificare che DAW stia indirizzando la versione corrente del plug-in e verificare se un programma di fabbrica o un richiamo di stato hanno sostituito i valori.
- Clicks o transizioni: evita modifiche istantanee del campione all'algoritmo, al tempo, all'intonazione, alla modalità o ai selettori di sovracampionamento a meno che il suono non sia intenzionale.

7. Riferimento completo ai parametri host

Questa appendice contiene tutti i parametri 30 esposti dall'attuale VST3 installato a un host. Gli endpoint EQ-band ripetuti vengono elencati intenzionalmente anziché compressi. Le opzioni discrete vengono stampate integralmente quando il contratto ospitante le espone.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Amount VST3 ID 1659428187	0.000 a 1.000	0.350	Automatizzabile	Imposta la forza con cui il processo denominato influisce sul segnale.
Base Low Cut VST3 ID 1124829311	Off, On	Off	Automatizzabile	Riduce il contenuto a bassa frequenza nell'audio associato o nel percorso del rilevatore.
Base Note VST3 ID 250297620	C0 a C8	A3	Automatizzabile	Imposta la frequenza principale, la nota o il centro spettrale utilizzato da questa funzione.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizzabile; Bypass	Attiva o disattiva il percorso completo di elaborazione del plug-in tramite l'endpoint di bypass visibile all'host.
Crystal Damp VST3 ID 1066425142	0.000 a 1.000	0.450	Automatizzabile	Riduce il contenuto delle alte frequenze o accorcia il decadimento delle alte frequenze nel percorso associato.
Crystal Mix VST3 ID 657872710	0.000 a 1.000	0.350	Automatizzabile	Imposta il bilanciamento tra il segnale originale e il percorso elaborato completo.
Crystal Only VST3 ID 1066765314	Off, On	Off	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Crystal Only. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Crystal Send VST3 ID 517603273	0.000 a 1.000	0.800	Automatizzabile	Imposta il guadagno per l'ingresso, l'uscita, la banda o il percorso di mandata/ritorno parallelo denominato.
Crystal Spread VST3 ID 928292937	0.000 a 1.000	0.600	Automatizzabile	Imposta la diffusione stereo o la distribuzione laterale del segnale elaborato.
Density VST3 ID 1552717032	1 a 24	12	Automatizzabile	Controlla la densità granulare, la dispersione o la variazione casuale per il processo denominato.
Division VST3 ID 564265389	1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1	1/4	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Division. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Filter VST3 ID 594214203	Find, Dig	Find	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Filter. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Grain Attack VST3 ID 712184483	0.010 a 0.750	0.350	Automatizzabile	Imposta la velocità con cui il rilevatore, l'involuppo, la grana o la fase dinamica associati rispondono all'inizio.
Grain Decay VST3 ID 510196735	0.010 a 0.950	0.650	Automatizzabile	Imposta il tempo necessario per il ripristino o il decadimento del rilevatore, dell'involuppo, del riverbero o del processo di risonanza associati.
Grain Delay VST3 ID 510205384	0.00 a 1000.00	140.00	Automatizzabile	Controlla la densità granulare, la dispersione o la variazione casuale per il processo denominato.
Grain Feedback VST3 ID 779248928	0.0% a 100%	45%	Automatizzabile	Restituisce il segnale elaborato al proprio ingresso, estendendo o intensificando l'effetto.
Grain Size VST3 ID 778919708	15.00 a 400.00	120.00	Automatizzabile	Modella la densità spaziale, la diffusione risonante o il corpo diffuso per il processo denominato.
Mix VST3 ID 108124	0.000 a 1.000	1.000	Automatizzabile	Imposta il bilanciamento tra il segnale originale e il percorso elaborato completo.
Motion VST3 ID 1079164854	Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos	Arp Up	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Motion. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Motion Depth VST3 ID 1422555072	0.00 a 24.00	7.00	Automatizzabile	Imposta la forza con cui il processo denominato influisce sul segnale.
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 a 6.00	0.00	Automatizzabile	Imposta o limita il livello di output finale dopo l'elaborazione principale del plug-in.
Pitch VST3 ID 521414533	-24.00 a 24.00	12.00	Automatizzabile	Sposta l'altezza, la struttura della frequenza o la dimensione di risonanza percepita per il processo indicato.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Program VST3 ID 1886548852	Initialize, Harmonic Lantern, Frozen Constellation, Amber Drill, Reverse Shards, Phase Dust, Cathedral Shimmer, Octave Rain, Fifth Halo	Initialize	Automatizzabile	Seleziona un programma di fabbrica. Il caricamento di un programma richiama un set coordinato di parametri del plug-in.
Q VST3 ID 113	0.35 a 24.00	6.00	Automatizzabile	Imposta la larghezza di banda o la nitidezza della risonanza per il filtro o la banda di analisi denominati.
Random VST3 ID 1071006459	0.000 a 1.000	0.500	Automatizzabile	Controlla la densità granulare, la dispersione o la variazione casuale per il processo denominato.
Rate VST3 ID 3493088	0.020 a 64.000	0.500	Automatizzabile	Imposta la velocità di modulazione, movimento o modifica ripetuta.
Rate Sync VST3 ID 422275995	Off, On	Off	Automatizzabile	Imposta la velocità di modulazione, movimento o modifica ripetuta.
Reverse Chance VST3 ID 1099846370	0.00 a 100.00	0.00	Automatizzabile	Imposta se e quanto spesso i frammenti audio vengono riprodotti al contrario.
Scale VST3 ID 109250890	Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian	Chromatic	Automatizzabile	Seleziona l'algoritmo operativo, la forma della risposta o il carattere tonale per il blocco denominato.
Shovel VST3 ID 1244338339	Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt	Crystal	Automatizzabile	Seleziona l'algoritmo operativo, la forma della risposta o il carattere tonale per il blocco denominato.

Base documentale

Preparato dal catalogo pubblico corrente, dal brief del prodotto locale corrente e dalle note di implementazione ove disponibili, dai manuali in inglese esistenti ove disponibili e da una scansione diretta del contratto host VST3 installato. I dettagli di implementazione interna che non sono rivolti all'utente sono intenzionalmente esclusi; tutte le funzionalità rivolte all'utente e i controlli visibili all'host sono documentati.