

TB Resonator

MANUALE D'USO DETTAGLIATO

Un corpo risonante riproducibile a otto modalità che trasforma i transitori in arrivo e l'energia sostenuta in materiale sintonizzato simile a un modello fisico.



Versione catalogo: 1.0.0

Edizione della documentazione: 2026-08-04

Endpoint visibili dall'host documentati: 7

1. Scopo del prodotto

Un corpo risonante riproducibile a otto modalità che trasforma i transitori in arrivo e l'energia sostenuta in materiale sintonizzato simile a un modello fisico.

EQ può enfatizzare le frequenze esistenti ma non può creare il comportamento sostenuto di un oggetto risonante. Il riverbero crea spazio ma non un corpo musicale definito. TB Resonator eccita otto modalità stabili in modo che batteria, rumore, chitarre, voci ed effetti possano suonare come archi, legno, metallo, camere o percussioni accordate.

Che risultato crea

- Risonanza accordata da C1 a C7
- Movimento continuo del corpo da morbido a corda a metallo
- Comportamento di eccitazione strike-to-drive
- Memory dal corpo corto alla coda di 30 secondi

Flusso del segnale

Input analisi di eccitazione -> Touch ponderazione -> otto risonatori modali sintonizzati da Tune e Body -> decadimento controllato da Memory -> Mix

2. Guida completa alle funzionalità

Tune

Imposta il centro di risonanza da C1/32,7 Hz a C7/2093 Hz.

Body

Si muove continuamente attraverso relazioni modali morbide, simili a corde e metalliche. Cambia l'armonia e l'impressione materica.

Touch

Passa dall'eccitazione orientata allo sciopero verso una spinta sostenuta. Le impostazioni di Low favoriscono i transitori; impostazioni elevate consentono un'energia continua per mantenere il corpo attivo.

Memory

Controlla il decadimento modale effettivo da 40 ms a 30 secondi. I valori lunghi possono sostenere più frasi e consumare margine.

Mix

Unisce il corpo risonante con la sorgente. Ad un valore elevato Mix, il plug-in si comporta più come uno strumento eccitato dall'input.

Programmi

I programmi coprono camere, archi, tamburi accordati, chitarra simpatica, vetro vocale, legno di basso, carillon, fiori e droni guidati.

3. Avvio rapido

1. Imposta Tune sulla canzone o sull'altezza dell'oggetto desiderata.
2. Scegli Body ascoltando la struttura degli intervalli.
3. Imposta Touch per il comportamento della sorgente colpita o sostenuta.
4. Imposta Memory per il decadimento richiesto.
5. Alza Mix finché il corpo risonante non si posiziona correttamente.
6. Lascia spazio per le modalità sovrapposte.

4. Flussi di lavoro pratici

Tamburo accordato

1. Utilizza un Tune basso o medio.
2. Imposta Touch verso Strike.
3. Utilizza Memory da breve a medio.
4. Scegli un Body meno metallico e un Mix moderato.

Risultato atteso: Il tamburo acquisisce un corpo musicale chiaro e controllato.

Drone ambientale

1. Utilizza un Tune stabile.
2. Imposta Touch verso Drive.
3. Utilizza un Memory lungo e uno metallico o una corda Body.
4. Automatizza Mix lentamente.

Risultato atteso: L'energia della fonte sostenuta eccita uno strumento risonante in lunga evoluzione.

5. Automazione, messa in scena del guadagno e utilizzo della sessione

- Automatizza solo i controlli che servono una chiara transizione musicale. Il movimento Fast dei selettori di frequenza, tempo, tono, modalità, sovracampionamento o algoritmo può creare intenzionalmente artefatti o richiedere una transizione sicura per l'host.
- Confronta il volume percepito prima di giudicare la qualità. Un'impostazione più forte spesso risulterà migliore anche quando la decisione di elaborazione non è migliore.
- Utilizza l'endpoint di bypass del plug-in per il confronto e preserva un'origine non elaborata o una versione precedente del progetto.
- I programmi di fabbrica sono punti di partenza. Il caricamento di un programma modifica più parametri; salva un nuovo preset DAW dopo averlo adattato alla sorgente.
- L'appendice dei parametri viene acquisita dal contratto host VST3 installato. Elenca ogni endpoint visibile all'host, l'intervallo/le opzioni visualizzate, l'impostazione predefinita, lo stato di automazione e l'identificatore.

6. Limiti, precauzioni e risoluzione dei problemi

- Il Memory lungo consente code dopo le fermate del trasporto.

- Le note risonanti possono entrare in conflitto con la tonalità della canzone.
- High Mix e l'eccitazione sovrapposta possono creare picchi rapidamente.
- Nessun cambiamento udibile: conferma che il plug-in e il relativo sottoblocco sono abilitati, Mix/Amount non è su un valore neutro e la fonte contiene energia nella regione elaborata.
- Livello imprevisto: riporta i controlli di ingresso, uscita, mandata, feedback e mix parallelo a valori conservativi, quindi ricostruisci l'impostazione un blocco alla volta.
- L'automazione non corrisponde al pannello: ricaricare il progetto, verificare che DAW stia indirizzando la versione corrente del plug-in e verificare se un programma di fabbrica o un richiamo di stato hanno sostituito i valori.
- Clicks o transizioni: evita modifiche istantanee del campione all'algoritmo, al tempo, all'intonazione, alla modalità o ai selettori di sovracampionamento a meno che il suono non sia intenzionale.

7. Riferimento completo ai parametri host

Questa appendice contiene tutti i parametri 7 esposti dall'attuale VST3 installato a un host. Gli endpoint EQ-band ripetuti vengono elencati intenzionalmente anziché compressi. Le opzioni discrete vengono stampate integralmente quando il contratto ospitante le espone.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Body VST3 ID 3029410	SOFT 0% a METAL 100%	STRING 50%	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Body. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Automatizzabile; Bypass	Attiva o disattiva il percorso completo di elaborazione del plug-in tramite l'endpoint di bypass visibile all'host.
Memory VST3 ID 1069726977	40 ms a 30.0 s	1.10 s	Automatizzabile	Imposta il tempo necessario per il ripristino o il decadimento del rilevatore, dell'involuppo, del riverbero o del processo di risonanza associati.
Mix VST3 ID 108124	0% a 100%	35%	Automatizzabile	Imposta il bilanciamento tra il segnale originale e il percorso elaborato completo.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Chamber, Open String, Short Body, Tuned Drum, Sympathetic Guitar, Vocal Glass, Bass Wood, Harmonic Bloom, Metallic Bloom, Struck Chime, Driven Drone	Init	Automatizzabile	Seleziona un programma di fabbrica. Il caricamento di un programma richiama un set coordinato di parametri del plug-in.
Touch VST3 ID 110550847	STRIKE 0% a DRIVE 100%	NATURAL 50%	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Touch. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Tune VST3 ID 3571704	C1 32.7 Hz a C7 2093 Hz	C3 130.8 Hz	Automatizzabile	Imposta la frequenza principale, la nota o il centro spettrale utilizzato da questa funzione.

Base documentale

Preparato dal catalogo pubblico corrente, dal brief del prodotto locale corrente e dalle note di implementazione ove disponibili, dai manuali in inglese esistenti ove disponibili e da una scansione diretta del contratto host VST3 installato. I dettagli di implementazione interna che non sono rivolti all'utente sono intenzionalmente esclusi; tutte le funzionalità rivolte all'utente e i controlli visibili all'host sono documentati.