

TB Inverted Phaser

詳細なユーザーマニュアル

深いノッチ、調整可能な間隔、フィードバック、5つの LFO シェイプ、およびランダムジッターを備えた減算式マルチステージ フェイザー。



カタログ版: 2.2.0

ドキュメントのエディション: 2026-08-04

ホストから見えるエンドポイントの文書化: 13

1. 製品の目的

深いノッチ、調整可能な間隔、フィードバック、5つのLFOシェイプ、およびランダムジッターを備えた減算式マルチステージフェイザー。

従来のフェイザーは、そのオールパスパスをドライ信号に追加します。TB Inverted Phaserはそれを減算し、パッド、持続コード、ギター、サウンドデザイン素材上で明確に定義された、より深く深いキャンセルノッチを生成します。

それがどのような結果を生み出すのか

- 深く動くスペクトルノッチ
- 1段から12段までの櫛状パターン
- 定期的または意図的に不安定な変調
- ドライ/ウェットおよび残留質感のコントロール

信号の流れ

Input -> マルチステージオールパスネットワーク -> 減算結合 -> フィードバック -> LFO およびジッター変調 -> Mix および Output

2. 完全な機能ガイド

Stages および Spacing

Stages はノッチ数を設定します。Spacing は配布を変更します。いくつかのステージでは幅広に聞こえますが、多くのステージではより密度の高いコームが作成されます。

Centre および Depth

Centre は変調領域を配置し、Depth はその中心の周りの移動を設定します。

Rate および LFO Shape

Rate は速度を制御します。Sine と Triangle はスムーズで、ランプ形状は方向性があり、Square は段階的な動きを生成します。

Jitter

周期的な動きに制御された不規則性を加えます。有機的なドリフトには少量を使用し、壊れたモジュレーションには多量を使用します。

Amount、Feedback、および Mix

Amount は減算位相寄与を制御し、Feedback はノッチパターンを強化し、Mix は完全な結果をソースとブレンドします。

Output とプログラム

Output は、キャンセルまたは共振ゲインを補償します。プログラムは、パッド、ガラス状のくぼみ、金属レール、四角い衝撃、およびゴーストのキャンセルをカバーします。

3. クイックスタート

1. Stages の番号を選択し、Spacing を設定します。
2. Centre をソースの最も強い高調波の近くに配置します。
3. Depth、Rate、および LFO Shape を設定します。
4. 切り込みがなくなるまで Amount を上げます。
5. Feedback を慎重に追加してください。
6. 完全な繰り返しが必要な場合にのみ Jitter を使用し、その後は Output をレベル一致させます。

4. 実践的なワークフロー

パッドの動き

1. 6～12段階を使用します。
2. Sine または Triangle を選択します。
3. 遅い Rate、広い Depth、中程度の Feedback を設定します。

期待される結果: パッドはリズムカルなステップを行わずに、深く連続した動きを実現します。

メカニカルスイープ

1. [ランプ] または Square を選択します。
2. Feedback と Jitter を上げます。
3. より大きく鋭いノッチを作成するには、ステージ数を減らしてください。

期待される結果: ソースは、指向性のある機械のようなスペクトル運動を獲得します。

5. 自動化、ゲインステージング、およびセッションの使用

- 明確な音楽のトランジションを提供するコントロールのみを自動化します。Fast 周波数、時間、ピッチ、モード、オーバーサンプリング、またはアルゴリズム セレクターの移動により、意図的にアーチファクトが作成されたり、ホストセーフな移行が必要になったりする場合があります。
- 品質を判断する前に、知覚される音量を一致させてください。多くの場合、処理の決定が良くない場合でも、設定値を大きくすると見た目が良くなります。
- 比較にはプラグイン バイパス エンドポイントを使用し、未処理のソースまたは以前のプロジェクト バージョンを保存します。
- ファクトリープログラムは出発点です。プログラムをロードすると、複数のパラメータが変更されます。新しい DAW プリセットをソースに適合させた後、保存します。
- パラメータ付録は、インストールされた VST3 ホスト コントラクトから取得されます。ここには、ホストに表示されるすべてのエンドポイント、その表示範囲/オプション、デフォルト、自動化ステータス、および識別子がリストされます。

6. 制限事項、注意事項、およびトラブルシューティング

- 減算フェーズ処理により、特定のノートで大幅なエネルギーが除去される可能性があります。
- High Feedback が鳴る場合があります。
- より幅広いステレオ チェーンの一部である場合は、常にモノラルでエフェクトを確認してください。

- 音の変化なし: プラグインと関連サブブロックが有効になっていること、Mix/Amount がニュートラル値ではないこと、ソースの処理領域にエネルギーが含まれていることを確認してください。
- 予想しないレベル:
入力、出力、送信、フィードバック、およびパラレルミックスのコントロールを保守的な値に戻し、一度に 1 ブロックずつ設定を再構築します。
- オートメーションがパネルと一致しません。プロジェクトをリロードし、DAW が現在のプラグインバージョンをアドレス指定していることを確認し、工場出荷時のプログラムまたはステートリコールによって値が置き換えられているかどうかを確認します。
- Clicks またはトランジション:
サウンドが意図的でない限り、アルゴリズム、時間、ピッチ、モード、またはオーバーサンプリングセレクターのサンプルインスタント変更を避けてください。

7. 完全なホストパラメータリファレンス

この付録には、現在インストールされている VST3 によってホストに公開されるすべての 13 パラメータが含まれています。繰り返される EQ バンドのエンドポイントは、折りたたむのではなく、意図的にリストされます。個別オプションは、ホストコントラクトが公開するときに完全に出力されます。

パラメータ	範囲/オプション	デフォルト	ホストのステータス	機能
Amount VST3 ID 733630552	0.0 に 100.0	65.0	自動化可能	名前付きプロセスが信号に与える影響の強さを設定します。
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	自動化可能; Bypass	ホストに表示されるバイパス エンドポイントを介して、完全なプラグイン処理パスをオフまたはオンにします。
Centre VST3 ID 783470043	120.0 に 4000.0	720.0	自動化可能	この関数で使用される主周波数、ノート、またはスペクトル中心を設定します。
Depth VST3 ID 95472323	0.0 に 100.0	70.0	自動化可能	名前付きプロセスが信号に与える影響の強さを設定します。
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 に 85.0	28.0	自動化可能	処理された信号を独自の入力に返し、エフェクトを拡張または強化します。
Jitter VST3 ID 987746540	0.0 に 100.0	0.0	自動化可能	指定されたプロセスの粒度密度、分散、またはランダムな変動を制御します。
LFO Shape VST3 ID 686216812	Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square	Sine	自動化可能	名前付きブロックの動作アルゴリズム、応答形状、または音色特性を選択します。
Mix VST3 ID 108124	0.0 に 100.0	100.0	自動化可能	元の信号と完全な処理されたパスの間のバランスを設定します。
Output VST3 ID 1141971201	-12.0 に 6.0	0.0	自動化可能	プラグインのメイン処理後の最終出力レベルを設定または制限します。
Program VST3 ID 1886548852	Init, Pad Drift, Slow Orbit, Wide Vortex, Fast Warble, Ramp Sweeper, Thin Air, Hollow Glass, Static Teeth, Metal Rail, Square Jolt, Broken Motion, Ghost Cancel	Init	自動化可能	ファクトリープログラムを選択します。プログラムをロードすると、調整されたプラグインパラメータのセットが呼び出されます。
Rate VST3 ID 3493088	0.020 に 8.000	0.350	自動化可能	変調や移動、繰り返し変化の速さを設定します。
Spacing VST3 ID 135324739	0.0 に 100.0	35.0	自動化可能	Spacing のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。
Stages VST3 ID 1254989109	1 に 12	6	自動化可能	Stages のホスト自動化可能な制御。その全範囲とデフォルトを次の表に示します。上記の関連機能セクションと一緒に使用してください。

文書ベース

現在の公開カタログ、入手可能な場合は最新のローカル製品概要および実装ノート、入手可能な場合は既存の英語マニュアル、およびインストールされている VST3 ホスト契約の直接スキャンから作成されます。ユーザー向けではない内部実装の詳細は意図的に除外されています。ユーザー向けのすべての機能とホストに表示されるコントロールが文書化されています。