

TB Step Shifter

상세 사용 설명서

단순히 전체 스펙트럼을 리샘플링하는 대신 선택된 배음을 이동시키는 하모닉 시리즈 피치 및 컬러 프로세서입니다.



카탈로그 버전: Current

문서판: 2026-08-04

호스트에 표시되는 엔드포인트가 문서화됨: 7

1. 제품의 목적

단순히 전체 스펙트럼을 리샘플링하는 대신 선택된 배음을 이동시키는 하모닉 시리즈 피치 및 컬러 프로세서입니다.

기존의 피치 이동은 모든 스펙트럼 구성 요소를 함께 이동합니다. TB Step Shifter은 피치 소스를 추적하고 해당 고조파 계열을 식별하며 선택한 고조파를 재배치합니다. 이를 통해 원래 타이밍과 Colorize 모드에서는 기본 타이밍을 더 많이 유지하면서 피치 이동 또는 고조파 다시 칠하기가 가능합니다.

그것이 어떤 결과를 만들어내는가

- 고조파 계열 전치
- 접지된 기본을 사용한 고조파 다시 칠하기
- Fast 또는 정밀 분석 해상도
- 지속적인 건식/습식 및 고조파 선택 제어

신호 흐름

Input -> 피치/기본 분석 -> Step에 의한 고조파 선택 -> Pitch 재배치 -> 선택 사항 Colorize 기본 보존 -> 재구성 -> Mix

2. 완전한 기능 가이드

Pitch

대상 이동을 -24에서 +24 반음으로 설정합니다.

Step

재배치에 참여하는 고조파 구조의 양을 제어합니다. 값이 낮을수록 더 적은 수의 구성요소에 영향을 미칩니다. 값이 높을수록 계열의 더 많은 부분이 변환됩니다.

Colorize

꺼져 있으면 감지된 고조파 계열이 피치 효과로 이동됩니다. 켜져 있으면 상위 하모닉스가 이동하는 동안 기본음이 고정된 상태로 유지되어 새로운 음색 정체성을 생성할 수 있습니다.

Resolution

Fast은 더 빠르게 반응하고 메모 변경에 적합합니다. Fine은 보다 자세한 분석을 사용하고 안정적이고 지속적인 자료에 적합합니다.

Mix 및 프로그램

Mix은 재구성된 내용을 원본과 혼합합니다. 프로그램은 클린 옥타브, 5도, 깊은 옥타브, 서브 웨이트, 하모닉 클래스, 따뜻한 녹청을 다루고 있습니다.

3. 빠른 시작

1. 깨끗하고 명확한 피치의 모노포닉 소스를 사용하십시오.
2. 움직이는 선의 경우 Fast을 선택하고 톤이 지속되는 경우 Fine을 선택합니다.
3. Pitch을 설정합니다.

- 충분한 고조파가 이동할 때까지 Step을 올립니다.
- 전체 음표 이동이 아닌 음색에 대해 Colorize을 활성화합니다.
- 컨텍스트에서 Mix을 설정합니다.

4. 실제적인 작업 흐름

조화색

- Colorize을 활성화합니다.
- Pitch을 +7 또는 +12 반음으로 설정합니다.
- 중간 Step 및 Fine 해상도를 사용합니다.
- 완전히 젖은 상태에서 혼합하십시오.

예상되는 결과: 배음이 유리처럼 보이거나 변화된 색상을 띠는 동안 노트 중앙은 인식 가능한 상태로 유지됩니다.

스펙트럼 옥타브

- Colorize을 비활성화합니다.
- Pitch을 +12 또는 -12로 설정합니다.
- Step을 늘리고 성능에 맞는 해상도를 선택하세요.

예상되는 결과: 추적된 고조파 계열은 뚜렷한 옥타브 변환을 향해 이동합니다.

5. 자동화, 게인 스테이징 및 세션 사용

- 명확한 음악적 전환을 제공하는 컨트롤만 자동화하세요. Fast 주파수, 시간, 피치, 모드, 오버샘플링 또는 알고리즘 선택기의 이동은 의도적으로 아티팩트를 생성하거나 호스트 안전 전환이 필요할 수 있습니다.
- 품질을 판단하기 전에 인지된 음량을 일치시키세요. 처리 결정이 더 좋지 않은 경우에도 더 큰 설정이 더 좋게 나타나는 경우가 많습니다.
- 비교를 위해 플러그인 바이패스 엔드포인트를 사용하고 처리되지 않은 소스 또는 이전 프로젝트 버전을 보존합니다.
- 공장 프로그램은 출발점입니다. 프로그램을 로드하면 여러 매개변수가 변경됩니다. 소스에 맞게 조정한 후 새 DAW 사전 설정을 저장합니다.
- 매개변수 부록은 설치된 VST3 호스트 계약에서 캡처됩니다. 여기에는 호스트에 표시되는 모든 엔드포인트, 표시된 범위/옵션, 기본값, 자동화 상태 및 식별자가 나열됩니다.

6. 제한 사항, 주의 사항 및 문제 해결

- 다성 또는 잡음이 있는 소스는 기본 추적을 혼란스럽게 할 수 있습니다.
- 기본이 매우 낮으면 안정적인 고조파가 충분히 제공되지 않을 수 있습니다.
- 효과는 투명한 광대역 피치 이동과 의도적으로 다릅니다.
- 가청 변화 없음: 플러그인 및 관련 하위 블록이 활성화되어 있는지, Mix/Amount이 중립 값이 아니며 소스에 처리된 영역의 에너지가 포함되어 있는지 확인하십시오.
- 예상치 못한 수준: 입력, 출력, 전송, 피드백 및 병렬 혼합 컨트롤을 보수적인 값으로 되돌린 다음 한 번에 한 블록씩 설정을 다시 빌드합니다.

- 자동화가 패널과 일치하지 않습니다. 프로젝트를 다시 로드하고 DAW의 현재 플러그인 버전을 지정하는지 확인하고 공장 프로그램이나 상태가 대체된 값을 호출하는지 확인하세요.
- Clicks 또는 전환: 사운드가 의도적인 것이 아닌 한 알고리즘, 시간, 피치, 모드 또는 오버샘플링 선택기에 대한 샘플 즉시 변경을 피하십시오.

7. 완전한 호스트 매개변수 참조

이 부록에는 현재 설치된 VST3이 호스트에 노출하는 모든 7 매개변수가 포함되어 있습니다. 반복되는 EQ-밴드 엔드포인트는 축소되지 않고 의도적으로 나열됩니다. 개별 옵션은 호스트 계약이 공개할 때 전체가 인쇄됩니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	자동화 가능; Bypass	호스트 표시 바이패스 엔드포인트를 통해 전체 플러그인 처리 경로를 끄거나 켭니다.
Colorize VST3 ID 1518668561	Off, On	Off	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Mix VST3 ID 108124	0.0% 에 100%	100%	자동화 가능	원래 신호와 전체 처리 경로 간의 균형을 설정합니다.
Pitch VST3 ID 106677056	-24.0 st 에 +24.0 st	+12.0 st	자동화 가능	명명된 프로세스에 대한 피치, 주파수 구조 또는 인식된 공진 크기를 이동합니다.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Octave Up, Airy Fifth, Deep Octave, Sub Weight, Harmonic Glass, Warm Patina	Init	자동화 가능	공장 프로그램을 선택합니다. 프로그램을 로드하면 플러그인 매개변수의 조정된 세트가 호출됩니다.
Resolution VST3 ID 547453100	Fast, Fine	Fast	자동화 가능	명명된 블록에 대한 작동 알고리즘, 응답 형태 또는 음조 특성을 선택합니다.
Step VST3 ID 3540684	0.0% 에 100%	50%	자동화 가능	명명된 프로세스가 신호에 얼마나 강하게 영향을 미치는지 설정합니다.

문서 기반

현재 공개 카탈로그, 현재 로컬 제품 개요 및 구현 노트(사용 가능한 경우), 기존 영어 설명서(사용 가능한 경우) 및 설치된 VST3 호스트 계약의 직접 스캔을 통해 준비됩니다. 사용자에게 공개되지 않는 내부 구현 세부정보는 의도적으로 제외됩니다. 사용자에게 제공되는 모든 기능과 호스트에 표시되는 컨트롤이 문서화되어 있습니다.