

# TB Distortion

## MANUAL DO USUÁRIO DETALHADO

Um sistema de distorção de duas camadas com seis curvas de acionamento principais, dinâmica dependente de nível, um estágio de caracteres TB paralelo, filtros de foco e controle de mixagem/saída.



Versão do catálogo: 1.3.0

Edição da documentação: 2026-08-04

Endpoints visíveis ao host documentados: 11

# 1. Finalidade do produto

**Um sistema de distorção de duas camadas com seis curvas de acionamento principais, dinâmica dependente de nível, um estágio de caracteres TB paralelo, filtros de foco e controle de mixagem/saída.**

Uma curva de distorção raramente cobre saturação sutil, agressão de alto-falante quebrado, movimento digital dobrado e dinâmica reativa. TB Distortion combina um mecanismo de acionamento principal com uma camada TB controlada de forma independente para que a cor possa ser construída em paralelo, em vez de forçada por meio de um algoritmo serial.

## Que resultado ele cria

- Enriquecimento harmônico controlado
- Recorte agressivo e texturas dobráveis
- Input movimento de distorção responsivo
- Caráter paralelo focado na banda sem danos desnecessários nos graves

## Fluxo de sinal

**Input -> Low/High filtros de foco -> curva de direção principal selecionada com Dynamics -> camada de caracteres TB paralela -> Mix -> Output**

# 2. Guia completo de recursos

## Principal Drive e Drive Type

Drive alimenta a modelagem de Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape ou Fold. Soft e Tube são progressivos; Hard e Fuzz são mais abruptos; Tape arredonda transientes; Fold cria inversão não linear complexa.

## Dynamics

As configurações negativas e positivas de Dynamics alteram a forma como a intensidade da distorção segue o nível de entrada. Use valores pequenos primeiro; extremos exageram intencionalmente o movimento.

## Camada TB

TB Drive controla a camada de caracteres paralelos. Os tipos Level, Sample, Time e Bias apresentam comportamento diferente de amplitude, escalonado, variável no tempo ou assimétrico.

## Low e High foco

Os limites de foco acentuados definem qual região é enfatizada pela estrutura de distorção. Aumente Low para proteger os sub-graves; diminua High para evitar efervescência no resultado.

## Mix e Output

Mix combina o caminho processado completo com o original. Output compensa o nível para que as decisões de tom não sejam confundidas com volume.

## Programas de fábrica

Os programas passam do calor limpo e do florescimento do tubo para a quebra do diodo, a bobina desgastada, o movimento dobrado e avaria do rádio. Trate-os como rotas e pontos de partida para o estágio de ganho.

### 3. Início rápido

1. Defina Mix para 100 por cento e Output para margem segura.
2. Escolha um Drive Type e aumente Drive para a textura central desejada.
3. Defina Low e High para proteger ou enfatizar uma banda.
4. Ajuste Dynamics para movimento reativo.
5. Adicione TB Drive e escolha seu tipo.
6. Volte Mix para uso paralelo e, em seguida, corresponda ao nível de Output.

### 4. Fluxos de trabalho práticos

#### Grão vocal paralela

1. Escolha Tube ou Tape.
2. Aumente Low para manter as plosivas limpas.
3. Adicione uma pequena camada Bias ou Sample TB.
4. Reduza Mix até que a dicção permaneça clara.

**Resultado esperado: O vocal ganha urgência e detalhes harmônicos enquanto permanece inteligível.**

#### Loop de bateria destruído

1. Escolha Fold ou Fuzz.
2. Drive forte e estreita o alcance do foco.
3. Use o caractere Time ou Sample TB.
4. Automatize Mix para transições.

**Resultado esperado: O circuito torna-se instável e agressivo enquanto o caminho seco pode preservar o impacto.**

### 5. Automação, preparação de ganho e uso de sessão

- Automatize apenas os controles que proporcionam uma transição musical clara. Fast movimento de frequência, tempo, pitch, modo, sobreamostragem ou seletores de algoritmo podem criar artefatos intencionalmente ou exigir uma transição segura do host.
- Combine o volume percebido antes de julgar a qualidade. Uma configuração mais alta geralmente parecerá melhor, mesmo quando a decisão de processamento não for melhor.
- Use o endpoint de bypass do plug-in para comparação e preserve uma origem não processada ou uma versão anterior do projeto.
- Os programas de fábrica são pontos de partida. Carregar um programa altera vários parâmetros; salve uma nova predefinição DAW após adaptá-la à fonte.
- O apêndice de parâmetro é capturado do contrato de host VST3 instalado. Ele lista todos os endpoints visíveis ao host, seu intervalo/opções exibidos, padrão, status de automação e identificador.

### 6. Limites, cuidados e solução de problemas

- As configurações de High Drive e Fold podem criar alias fortes e aumento de nível.
- Proteja o nível de monitoramento antes de alterar as predefinições.
- Use Output para comparar com volume igual.
- Nenhuma alteração audível: confirme se o plug-in e o subbloco relevante estão habilitados, se Mix/Amount não está em um valor neutro e se a fonte contém energia na região processada.
- Nível inesperado: retorne os controles de entrada, saída, envio, feedback e mixagem paralela para valores conservadores e, em seguida, reconstrua a configuração um bloco de cada vez.
- A automação não corresponde ao painel: recarregue o projeto, confirme se DAW está abordando a versão atual do plug-in e verifique se um programa de fábrica ou recuperação de estado substituiu os valores.
- Clicks ou transições: evite alterações instantâneas de amostra no algoritmo, tempo, afinação, modo ou seletores de sobreamostragem, a menos que o som seja intencional.

## 7. Referência completa do parâmetro do host

Este apêndice contém todos os parâmetros 11 expostos pelo VST3 atualmente instalado em um host. Os pontos de extremidade repetidos da banda EQ são listados intencionalmente, em vez de recolhidos. As opções discretas são impressas por completo quando o contrato hospedeiro as expõe.

| Parâmetro                       | Gama/opções                                                                                                          | Padrão | Status do anfitrião      | Função                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bypass<br>VST3 ID 1652125811    | Off, On                                                                                                              | Off    | Automatizável;<br>Bypass | Ativa ou desativa o caminho completo de processamento do plug-in por meio do terminal de desvio visível do host.                                         |
| Drive<br>VST3 ID 95852938       | 0.0 para 36.0                                                                                                        | 6.0    | Automatizável            | Controla ou ativa densidade não linear, cor harmônica ou modelagem de pico.                                                                              |
| Drive Type<br>VST3 ID 780322788 | Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold                                                                                   | Soft   | Automatizável            | Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.                                                          |
| Dynamics<br>VST3 ID 1443276820  | -100.0 para 100.0                                                                                                    | 0.0    | Automatizável            | Controle automatizável por host para Dynamics. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima. |
| High<br>VST3 ID 3202466         | 20 para 20000                                                                                                        | 20000  | Automatizável            | Controle automatizável por host para High. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.     |
| Low<br>VST3 ID 107348           | 20 para 20000                                                                                                        | 20     | Automatizável            | Controle automatizável por host para Low. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.      |
| Mix<br>VST3 ID 108124           | 0.0 para 100.0                                                                                                       | 100.0  | Automatizável            | Define o equilíbrio entre o sinal original e o caminho processado completo.                                                                              |
| Output<br>VST3 ID 1141971201    | -24.0 para 12.0                                                                                                      | 0.0    | Automatizável            | Define ou limita o nível de saída final após o processamento principal do plug-in.                                                                       |
| Program<br>VST3 ID 1886548852   | Init, Clean Heat, Tube Bloom, Diode Crack, Broken Cone, Worn Reel, Parallel Mid Dirt, Folded Motion, Radio Breakdown | Init   | Automatizável            | Seleciona um programa de fábrica. Carregar um programa recupera um conjunto coordenado de parâmetros de plug-in.                                         |
| TB Drive<br>VST3 ID 595685308   | 0.0 para 100.0                                                                                                       | 0.0    | Automatizável            | Controla ou ativa densidade não linear, cor harmônica ou modelagem de pico.                                                                              |
| TB Type<br>VST3 ID 1266625224   | Level, Sample, Time, Bias                                                                                            | Level  | Automatizável            | Seleciona o algoritmo operacional, formato de resposta ou caractere tonal para o bloco nomeado.                                                          |

### Base de documentação

Preparado a partir do catálogo público atual, resumo do produto local atual e notas de implementação quando disponíveis, manuais em inglês existentes quando disponíveis e uma verificação direta do contrato de host VST3 instalado. Detalhes de implementação interna que não são voltados para o usuário são excluídos intencionalmente; todos os recursos voltados ao usuário e controles visíveis ao host são documentados.