

TB Disperser

ПОДРОБНОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Всепроходной процессор фазовой дисперсии, который изменяет время прихода переходного процесса без обычного изменения величины EQ, со специальным частотным LFO.



Версия каталога: 1.3.0

Редакция документации: 2026-08-04

Документированные конечные точки, видимые хосту: 9

1. Назначение продукта

Всепоходной процессор фазовой дисперсии, который изменяет время прихода переходного процесса без обычного изменения величины EQ, со специальным частотным LFO.

Резкие переходные процессы могут потребовать большего веса или длины без клиппирования, сжатия или явного усиления тона. TB Disperser вращает фазу вокруг выбранного частотного диапазона, поэтому компоненты приходят в разное время, превращая короткий всплеск в более глубокий развертку, в значительной степени сохраняя при этом статический отклик амплитуды.

Какой результат это дает

- Более длинные и тяжелые атаки
- Frequency фазовая развертка, ориентированная на
- Анимированное рассеивание без автоматизации DAW
- Переходный дизайн, отличающийся от насыщения или EQ

Поток сигнала

Input -> всепоходная дисперсионная сеть, сформированная Frequency, Pinch, Speed и Amount -> дополнительный частотный LFO -> выход

2. Полное руководство по функциям

Amount

Управляет общей силой вращения фаз и, следовательно, слышимой длиной и кривизной переходного процесса.

Frequency

Устанавливает центр или ось дисперсии. Настройки Low подчеркивают вес; более высокие настройки создают более резкие переходы и металлические контуры.

Pinch

Концентрирует фазовое действие вокруг выбранной частоты. Более высокие значения звучат более целенаправленно и резонансно.

Speed

Масштабирует поведение дисперсии во времени независимо от LFO Rate. Более медленные значения растягивают движение; более быстрые значения затягивают его.

Frequency LFO

LFO Type выбирает Off, Sine, Triangle, Saw, Square или Random. LFO Range устанавливает перемещение частоты в октавах, а LFO Rate управляет скоростью движения.

Программы

Программы демонстрируют жесткое формирование фазы, цветение барабанов, цветение басов, металлические свипы, импульсное движение и рандомизированное рассеивание.

3. Быстрый старт

1. Начните с LFO Off.
2. Установите Frequency рядом с телом переходного процесса.
3. Поднимайте Amount до тех пор, пока атака явно не изменится.
4. Используйте Pinch, чтобы сфокусировать контур.
5. Используйте Speed, чтобы соответствовать исходному конверту.
6. Включайте LFO только тогда, когда требуется непрерывное движение.

4. Практические рабочие процессы

Ударный вес

1. Установите низкий уровень Frequency.
2. Используйте умеренный Amount и низкий или средний Pinch.
3. Регулируйте Speed до тех пор, пока передний край не станет тяжелее, не превращаясь в стрекотание.

Ожидаемый результат: Удар кажется более глубоким и продолжительным без обычного усиления басов.

Анимированный синтезаторный зап

1. Установите средний или высокий уровень Frequency.
2. Поднимите Pinch.
3. Выберите «Пила», Square или Random LFO.
4. Установите LFO Range и Rate для ритмичного движения.

Ожидаемый результат: Переходный контур перемещается по спектру с повторяемым движением.

5. Автоматизация, настройка усиления и использование сеансов.

- Автоматизируйте только те элементы управления, которые обеспечивают четкий музыкальный переход. Fast перемещение селекторов частоты, времени, высоты тона, режима, передискретизации или алгоритма может намеренно создавать артефакты или требовать безопасного для хоста перехода.
- Прежде чем судить о качестве, сопоставьте воспринимаемую громкость. Более громкая настройка часто будет выглядеть лучше, даже если решение по обработке не является лучшим.
- Используйте конечную точку обхода подключаемого модуля для сравнения и сохраните необработанный исходный код или более раннюю версию проекта.
- Заводские программы являются отправной точкой. Загрузка программы меняет несколько параметров; сохраните новый пресет DAW после его адаптации к источнику.
- Приложение параметров получено из установленного хост-контракта VST3. В нем перечислены все конечные точки, видимые хосту, их отображаемый диапазон/параметры, значение по умолчанию, состояние автоматизации и идентификатор.

6. Ограничения, предостережения и устранение неполадок

- Фазовая дисперсия меняет форму сигнала и время пика, даже если спектр выглядит похожим.
- Экстремальные настройки могут звучать как высота тона или резонансное чириканье.
- Еще раз проверьте многослойные барабаны на предмет отмены.
- Никаких звуковых изменений: убедитесь, что плагин и соответствующий подблок включены, Mix/Amount не имеет нейтрального значения, а источник содержит энергию в обрабатываемой области.
- Неожиданный уровень: верните элементы управления входом, выходом, отправкой, обратной связью и параллельным микшированием к консервативным значениям, затем перестройте настройку по одному блоку за раз.
- Автоматизация не соответствует панели: перезагрузите проект, подтвердите, что DAW обращается к текущей версии плагина, и проверьте, не были ли заменены значения заводской программой или вызовом состояния.
- Clicks или переходы: избегайте мгновенных изменений алгоритма, времени, высоты тона, режима или селекторов передискретизации, если звук не является преднамеренным.

7. Полная ссылка на параметры хоста.

Это приложение содержит все параметры 9, предоставляемые хосту текущим установленным VST3. Повторяющиеся конечные точки диапазона EQ намеренно перечислены, а не свернуты. Дискретные опции печатаются полностью, когда их предоставляет главный контракт.

Параметр	Ассортимент/опции	По умолчанию	Статус хоста	Функция
Amount VST3 ID 733630552	0.0 % чтобы 100.0 %	70.0 %	Автоматизированный	Устанавливает, насколько сильно названный процесс влияет на сигнал.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Автоматизированный; Bypass	Включает или выключает весь путь обработки плагина через видимую хостом конечную точку обхода.
Frequency VST3 ID 2077459804	20.0 Hz чтобы 20.00 kHz	200.0 Hz	Автоматизированный	Устанавливает основную частоту, ноту или спектральный центр, используемые этой функцией.
LFO Range VST3 ID 685096968	±0.00 oct чтобы ±4.00 oct	±1.00 oct	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для LFO Range. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
LFO Rate VST3 ID 91373749	0.010 Hz чтобы 10.00 Hz	0.250 Hz	Автоматизированный	Устанавливает скорость модуляции, движения или повторяющихся изменений.
LFO Type VST3 ID 91456271	OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND	OFF	Автоматизированный	Выбирает алгоритм работы, форму отклика или тональный характер для именованного блока.
Pinch VST3 ID 106671290	0.0 % чтобы 100.0 %	0.0 %	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Pinch. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Tight Phase Shape, Drum Bloom, Slow Drum Zap, Slow Metallic Bloom, Bass Bloom, Synth Drift, Rising Zap, Two Point Pulse, Random Scatter	Init	Автоматизированный	Выбор заводской программы. Загрузка программы вызывает согласованный набор параметров плагина.
Speed VST3 ID 109641799	0.250 x чтобы 2.000 x	2.000 x	Автоматизированный	Автоматизированное управление хостом для Speed. Его полный диапазон и значения по умолчанию показаны в этой таблице; используйте его с соответствующим разделом функций выше.

Основа документации

Подготовлено на основе текущего общедоступного каталога, текущего локального описания продукта и примечаний по реализации, если таковые имеются, существующих руководств на английском языке, если таковые имеются, а также прямого сканирования установленного хост-контракта VST3. Детали внутренней реализации, не доступные пользователю, намеренно исключены; все функции, доступные пользователю, и элементы управления, видимые хосту, документированы.