

TB Distortion

MANUAL DE USUARIO DETALLADO

Un sistema de distorsión de dos capas con seis curvas principales, dinámica dependiente del nivel, una etapa de carácter TB paralela, filtros de enfoque y control de mezcla/salida.



Versión del catálogo: 1.3.0

Edición de documentación: 2026-08-04

Puntos finales visibles para el host documentados: 11

1. Propósito del producto

Un sistema de distorsión de dos capas con seis curvas principales, dinámica dependiente del nivel, una etapa de carácter TB paralela, filtros de enfoque y control de mezcla/salida.

Una curva de distorsión rara vez cubre la saturación sutil, la agresión de los altavoces rotos, el movimiento digital plegado y la dinámica reactiva. TB Distortion combina un motor de accionamiento principal con una capa TB controlada de forma independiente para que el color se pueda crear en paralelo en lugar de forzarlo a través de un algoritmo en serie.

¿Qué resultado crea?

- Enriquecimiento armónico controlado
- Texturas agresivas de recorte y plegado.
- Input-movimiento de distorsión sensible
- Carácter paralelo centrado en la banda sin daños innecesarios en los graves

Flujo de señal

Input -> Low/High filtros de enfoque -> curva de accionamiento principal seleccionada con Dynamics -> capa de caracteres TB paralelo -> Mix -> Output

2. Guía de funciones completa

Principal Drive y Drive Type

Drive alimenta Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape o Fold. Soft y Tube son progresivos; Hard y Fuzz son más abruptos; Tape rondas transitorias; Fold crea una inversión no lineal compleja.

Dynamics

Los ajustes negativos y positivos de Dynamics cambian cómo la intensidad de la distorsión sigue el nivel de entrada. Utilice valores pequeños primero; Los extremos exageran intencionalmente el movimiento.

capa de tuberculosis

TB Drive controla la capa de caracteres paralelos. Los tipos Level, Sample, Time y Bias introducen diferentes comportamientos de amplitud, escalonados, variables en el tiempo o asimétricos.

Enfoque Low y High

Los límites de enfoque pronunciados definen qué región enfatiza la estructura de distorsión. Levante Low para proteger los subgraves; baje High para evitar que el resultado tenga efervescencia.

Mix y Output

Mix combina la ruta procesada completa con la original. Output compensa el nivel para que las decisiones de tono no se confundan con el volumen.

Programas de fábrica

Los programas van desde el calor limpio y el desgaste de los tubos hasta la rotura de diodos, el carrete desgastado, el movimiento plegado y la avería de la radio. Trátelos como rutas y puntos de partida de etapa de ganancia.

3. Inicio rápido

1. Establezca Mix en 100 por ciento y Output para un espacio libre seguro.
2. Elija un Drive Type y eleve Drive hasta la textura central deseada.
3. Configure Low y High para proteger o enfatizar una banda.
4. Ajuste Dynamics para movimiento reactivo.
5. Agregue TB Drive y elija su tipo.
6. Regrese Mix hacia abajo para uso paralelo, luego iguale el nivel Output.

4. Flujos de trabajo prácticos

Valor vocal paralelo

1. Elija Tube o Tape.
2. Levante Low para mantener limpios los explosivos.
3. Agregue una pequeña capa TB Bias o Sample.
4. Reduzca Mix hasta que la dicción permanezca clara.

Resultado esperado: La voz gana urgencia y detalle armónico sin dejar de ser inteligible.

Bucle de batería destruido

1. Elija Fold o Fuzz.
2. Drive fuerte y estrechar el rango de enfoque.
3. Utilice el carácter TB Time o Sample.
4. Automate Mix para transiciones.

Resultado esperado: El circuito se vuelve inestable y agresivo, mientras que el camino seco puede preservar el impacto.

5. Automatización, preparación de ganancias y uso de sesiones.

- Automate solo los controles que sirvan para una transición musical clara. Fast el movimiento de frecuencia, tiempo, tono, modo, sobremuestreo o selectores de algoritmos pueden crear artefactos intencionalmente o requerir una transición segura para el host.
- Haga coincidir el volumen percibido antes de juzgar la calidad. Una configuración más alta a menudo parecerá mejor incluso cuando la decisión de procesamiento no sea mejor.
- Utilice el punto final de omisión del complemento para comparar y conservar una fuente sin procesar o una versión anterior del proyecto.
- Los programas de fábrica son puntos de partida. Cargar un programa cambia múltiples parámetros; guarde un nuevo preset DAW después de adaptarlo a la fuente.
- El apéndice de parámetros se captura del contrato de host VST3 instalado. Enumera todos los puntos finales visibles del host, su rango/opciones mostradas, valores predeterminados, estado de automatización e identificador.

6. Límites, precauciones y solución de problemas

- Las configuraciones High Drive y Fold pueden crear un fuerte alias y un aumento de nivel.
- Proteja el nivel de monitoreo antes de cambiar los ajustes preestablecidos.
- Utilice Output para comparar con el mismo volumen.
- No hay cambios audibles: confirme que el complemento y el subbloque relevante estén habilitados, que Mix/Amount no esté en un valor neutral y que la fuente contenga energía en la región procesada.
- Nivel inesperado: devuelva los controles de entrada, salida, envío, retroalimentación y mezcla en paralelo a valores conservadores, luego reconstruya la configuración un bloque a la vez.
- La automatización no coincide con el panel: vuelva a cargar el proyecto, confirme que DAW está abordando la versión actual del complemento y verifique si un programa de fábrica o una recuperación de estado reemplazaron los valores.
- Clicks o transiciones: evite cambios instantáneos de muestra en los selectores de algoritmo, tiempo, tono, modo o sobremuestreo a menos que el sonido sea intencional.

7. Referencia completa de parámetros del host

Este apéndice contiene todos los parámetros 11 expuestos por el VST3 instalado actualmente en un host. Los puntos finales de banda EQ repetidos se enumeran intencionalmente en lugar de contraerse. Las opciones discretas se imprimen en su totalidad cuando el contrato anfitrión las expone.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizable; Bypass	Desactiva o activa toda la ruta de procesamiento del complemento a través del punto final de omisión visible del host.
Drive VST3 ID 95852938	0.0 a 36.0	6.0	Automatizable	Controla o habilita la densidad no lineal, el color armónico o la configuración de picos.
Drive Type VST3 ID 780322788	Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold	Soft	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Dynamics VST3 ID 1443276820	-100.0 a 100.0	0.0	Automatizable	Control automatizable por host para Dynamics. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
High VST3 ID 3202466	20 a 20000	20000	Automatizable	Control automatizable por host para High. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Low VST3 ID 107348	20 a 20000	20	Automatizable	Control automatizable por host para Low. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Mix VST3 ID 108124	0.0 a 100.0	100.0	Automatizable	Establece el equilibrio entre la señal original y la ruta procesada completa.
Output VST3 ID 1141971201	-24.0 a 12.0	0.0	Automatizable	Establece o limita el nivel de salida final después del procesamiento principal del complemento.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Heat, Tube Bloom, Diode Crack, Broken Cone, Worn Reel, Parallel Mid Dirt, Folded Motion, Radio Breakdown	Init	Automatizable	Selecciona un programa de fábrica. Al cargar un programa se recupera un conjunto coordinado de parámetros de complemento.
TB Drive VST3 ID 595685308	0.0 a 100.0	0.0	Automatizable	Controla o habilita la densidad no lineal, el color armónico o la configuración de picos.
TB Type VST3 ID 1266625224	Level, Sample, Time, Bias	Level	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.

Base de documentación

Preparado a partir del catálogo público actual, resumen del producto local actual y notas de implementación cuando estén disponibles, manuales en inglés existentes cuando estén disponibles y un escaneo directo del contrato de host VST3 instalado. Los detalles de implementación interna que no están disponibles para el usuario se excluyen intencionalmente; todas las funciones orientadas al usuario y los controles visibles para el host están documentados.