

TB Ring Modulation

MANUAL DE USUARIO DETALLADO

Un modulador en anillo de portadora interna optimizado con Frequency, Shape, Tone, Mix, suavizado y programas de fábrica.



Versión del catálogo: 1.0.0

Edición de documentación: 2026-08-04

Puntos finales visibles para el host documentados: 6

1. Propósito del producto

Un modulador en anillo de portadora interna optimizado con Frequency, Shape, Tone, Mix, suavizado y programas de fábrica.

La modulación en anillo es potente, pero a menudo se ralentiza debido al enrutamiento de una portadora externa. TB Ring Modulation proporciona su propia portadora de 0,1 Hz a 5 kHz, que cubre trémolo, pulsos, voz robótica, bandas laterales en forma de campana y texturas metálicas extremas con cuatro controles de sonido principales.

¿Qué resultado crea?

- Trémolo lento y movimiento de amplitud pulsante.
- Bandas laterales metálicas de suma y diferencia
- Voces robóticas y percusión sintonizada.
- Simple automatización sin enrutamiento externo

Flujo de señal

Input x oscilador portador interno -> portador Shape -> Tone filtrado -> Mix -> salida

2. Guía de funciones completa

Frequency

Por debajo del rango audible, Frequency se comporta como un trémolo. A medida que ingresa al rango de audio, las nuevas bandas laterales de suma y diferencia se convierten en el efecto principal.

Shape

Mueve la forma de onda portadora de Sine hacia formas progresivamente más duras en el mapeo de control implementado. Las formas más suaves producen bandas laterales más limpias; las formas más duras añaden más familias armónicas.

Tone

Establece el enfoque espectral superior de 500 Hz a 20 kHz, controlando el borde y el brillo después de la modulación.

Mix

Combina la señal modulada en anillo con la original. El Mix parcial conserva la identidad del tono; completamente mojado expone la estructura de la banda lateral.

Programas y suavizado.

Los programas cubren Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands y Digital Insect. El suavizado de parámetros y bypass reduce los clics durante la automatización.

3. Inicio rápido

1. Establezca Mix en 100 por ciento para conocer el efecto.
2. Barra Frequency del subaudio al rango audible.
3. Elija Shape para la densidad de banda lateral.

4. Utilice Tone para controlar la aspereza.
5. Reduzca Mix para restaurar la nota original.
6. Automate Frequency lentamente para transiciones o rítmicamente para movimientos diseñados.

4. Flujos de trabajo prácticos

Trémolo sutil

1. Establezca Frequency por debajo de aproximadamente 20 Hz.
2. Utilice un Shape suave.
3. Configure Mix al gusto y deje Tone abierto.

Resultado esperado: El nivel pulsa sin generar un espectro fuertemente metálico.

voz robótica

1. Configure Frequency en el rango de audio de bajo a medio.
2. Utilice un Shape más duro.
3. Baje Tone si las consonantes se vuelven agudas.
4. Mantenga Mix alto.

Resultado esperado: El habla conserva el ritmo mientras que el tono se vuelve mecánico y rico en bandas laterales.

5. Automatización, preparación de ganancias y uso de sesiones.

- Automate solo los controles que sirvan para una transición musical clara. Fast el movimiento de frecuencia, tiempo, tono, modo, sobremuestreo o selectores de algoritmos pueden crear artefactos intencionalmente o requerir una transición segura para el host.
- Haga coincidir el volumen percibido antes de juzgar la calidad. Una configuración más alta a menudo parecerá mejor incluso cuando la decisión de procesamiento no sea mejor.
- Utilice el punto final de omisión del complemento para comparar y conservar una fuente sin procesar o una versión anterior del proyecto.
- Los programas de fábrica son puntos de partida. Cargar un programa cambia múltiples parámetros; guarde un nuevo preset DAW después de adaptarlo a la fuente.
- El apéndice de parámetros se captura del contrato de host VST3 instalado. Enumera todos los puntos finales visibles del host, su rango/opciones mostradas, valores predeterminados, estado de automatización e identificador.

6. Límites, precauciones y solución de problemas

- La modulación en anillo es inarmónica a menos que las relaciones entre portadora y fuente estén alineadas.
- Las frecuencias High y las formas duras pueden ser brillantes.
- El operador interno no rastrea el tono de la fuente.
- No hay cambios audibles: confirme que el complemento y el subbloque relevante estén habilitados, que Mix/Amount no esté en un valor neutral y que la fuente contenga energía en la región procesada.

- Nivel inesperado: devuelva los controles de entrada, salida, envío, retroalimentación y mezcla en paralelo a valores conservadores, luego reconstruya la configuración un bloque a la vez.
- La automatización no coincide con el panel: vuelva a cargar el proyecto, confirme que DAW está abordando la versión actual del complemento y verifique si un programa de fábrica o una recuperación de estado reemplazaron los valores.
- Clicks o transiciones: evite cambios instantáneos de muestra en los selectores de algoritmo, tiempo, tono, modo o sobremuestreo a menos que el sonido sea intencional.

7. Referencia completa de parámetros del host

Este apéndice contiene todos los parámetros 6 expuestos por el VST3 instalado actualmente en un host. Los puntos finales de banda EQ repetidos se enumeran intencionalmente en lugar de contraerse. Las opciones discretas se imprimen en su totalidad cuando el contrato anfitrión las expone.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Bypass VST3 ID 773352680 Source ID bypass	Off, On	Off	Automatizable; Bypass	Desactiva o activa toda la ruta de procesamiento del complemento a través del punto final de omisión visible del host.
Frequency VST3 ID 2077459804 Source ID frequency	0.10 a 5000	120	Automatizable	Establece la frecuencia principal, nota o centro espectral utilizado por esta función.
Mix VST3 ID 108124 Source ID mix	0.0 a 100.0	50.0	Automatizable	Establece el equilibrio entre la señal original y la ruta procesada completa.
Program VST3 ID 1886548852 Source ID program	Init, Subtle Tremolo, Bell Alloy, Robot Voice, Radio Sidebands, Digital Insect	Init	Automatizable	Selecciona un programa de fábrica. Al cargar un programa se recupera un conjunto coordinado de parámetros de complemento.
Shape VST3 ID 109399969 Source ID shape	Sine a Square	Sine	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Tone VST3 ID 3565938 Source ID tone	500 a 20000	12000	Automatizable	Control automatizable por host para Tone. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.

Base de documentación

Preparado a partir del catálogo público actual, resumen del producto local actual y notas de implementación cuando estén disponibles, manuales en inglés existentes cuando estén disponibles y un escaneo directo del contrato de host VST3 instalado. Los detalles de implementación interna que no están disponibles para el usuario se excluyen intencionalmente; todas las funciones orientadas al usuario y los controles visibles para el host están documentados.