

TB Spectral Transient Shaper

MANUAL DE USUARIO DETALLADO

Un procesador transitorio STFT que separa el ataque y el sostenido por contenedor de frecuencia, con detección Simple/EQ, modos de monitorización, saturación, recorte, limitación y sobremuestreo.



Versión del catálogo: 1.4.0

Edición de documentación: 2026-08-04

Puntos finales visibles para el host documentados: 41

1. Propósito del producto

Un procesador transitorio STFT que separa el ataque y el sostenido por contenedor de frecuencia, con detección Simple/EQ, modos de monitorización, saturación, recorte, limitación y sobremuestreo.

Los modeladores de transitorios de banda ancha tratan toda la señal como una envolvente, por lo que agregar fuerza a un bombo también puede exagerar los platillos o el ruido de la sala. TB Spectral Transient Shaper detecta ataques y sostenidos en contenedores espectrales individuales y permite que la curva de sensibilidad permanezca global o dependa de la frecuencia.

¿Qué resultado crea?

- Mejora o supresión de ataques dependientes de Frequency
- Conformación de sostenido independiente
- Monitoreo delta de material detectado y modificado
- Saturación, recorte, sobremuestreo y limitación de pico opcionales

Flujo de señal

Input Gain -> STFT análisis -> Attack/Sustain detectores -> Simple o curvas de sensibilidad EQ de tres regiones -> ganancia espectral -> inversa STFT -> Saturation -> Clipper -> Output Gain -> Limiter

2. Guía de funciones completa

Attack y Sustain

Attack Gain cambia la energía en rápido aumento; Sustain Gain cambia la energía estable o en decadencia. Sus controles independientes de Sensibilidad y Release determinan la elegibilidad y la recuperación.

Simple Mode

Se aplica un valor de sensibilidad horizontal en todo el espectro para Attack y otro para Sustain. Es la forma más rápida de establecer si el proceso se ajusta a la fuente.

EQ Mode

Los nodos independientes de frecuencia, Q y sensibilidad Low, Mid y High crean curvas de detector dependientes de la frecuencia para Attack y Sustain.

Monitor modos

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain y Sustain Delta revelan el resultado completo o el material identificado/cambiado por un detector en particular.

Saturation

Habilite Saturation, elija Soft, Punch, Warm, Digital, Fold o Hard, configure Drive y, opcionalmente, vincule el comportamiento del modelador a través de Saturation Shaper Link.

Clipper y Limiter

Clipper utiliza su propio umbral para dar forma a los picos duros. Limiter usa Limiter Threshold y el control Lookahead. Son etapas finales separadas de seguridad/carácter.

Oversampling

x1, x2, x4 o x8 afectan las etapas de finalización no lineales y el equilibrio CPU/latencia. Elija factores más altos cuando la calidad de la distorsión sea importante.

3. Inicio rápido

1. Comience en Simple Mode con Saturation, Clipper y Limiter desactivados.
2. Baje Attack Sensitivity hasta que reaccionen los resultados deseados, luego configure Attack Gain.
3. Baje Sustain Sensitivity hasta que el cuerpo o las colas reaccionen, luego configure Sustain Gain.
4. Tune ambos controles Release.
5. Cambie a EQ Mode solo cuando la reacción deba ser selectiva en frecuencia.
6. Utilice los modos Monitor para confirmar el objetivo.
7. Agregue las etapas finales al final y coincida con el nivel Input/Output.

4. Flujos de trabajo prácticos

Sala de batería más estrecha

1. Reducir Sustain Gain.
2. Configure Sustain Sensitivity para capturar la cola de la habitación.
3. Utilice EQ Mode para dejar intacto el sostenido bajo si es necesario.
4. Monitor Sustain Delta para confirmar lo que se elimina.

Resultado esperado: Room la decadencia se acorta mientras el impacto directo permanece enfocado.

Más patada

1. Levante Attack Gain.
2. En EQ Mode enfoque la sensibilidad Attack Low/Mid alrededor del impacto de la patada.
3. Utilice un Attack Release de corto a medio.
4. Habilite el limitador sólo si es necesario controlar los picos.

Resultado esperado: El impacto aumenta en la banda deseada sin que los platillos se levanten por igual.

5. Automatización, preparación de ganancias y uso de sesiones.

- Automatice solo los controles que sirvan para una transición musical clara. Fast el movimiento de frecuencia, tiempo, tono, modo, sobremuestreo o selectores de algoritmos pueden crear artefactos intencionalmente o requerir una transición segura para el host.
- Haga coincidir el volumen percibido antes de juzgar la calidad. Una configuración más alta a menudo parecerá mejor incluso cuando la decisión de procesamiento no sea mejor.
- Utilice el punto final de omisión del complemento para comparar y conservar una fuente sin procesar o una versión anterior del proyecto.

- Los programas de fábrica son puntos de partida. Cargar un programa cambia múltiples parámetros; guarde un nuevo preset DAW después de adaptarlo a la fuente.
- El apéndice de parámetros se captura del contrato de host VST3 instalado. Enumera todos los puntos finales visibles del host, su rango/opciones mostradas, valores predeterminados, estado de automatización e identificador.

6. Límites, precauciones y solución de problemas

- El procesamiento STFT introduce latencia y puede difuminar los extremos en entornos agresivos.
- Los modos Monitor son de diagnóstico y deben devolverse a Normal.
- Clipper y Limiter pueden ocultar una ganancia transitoria excesiva; primero coloque el moldeador.
- No hay cambios audibles: confirme que el complemento y el subbloque relevante estén habilitados, que Mix/Amount no esté en un valor neutral y que la fuente contenga energía en la región procesada.
- Nivel inesperado: devuelva los controles de entrada, salida, envío, retroalimentación y mezcla en paralelo a valores conservadores, luego reconstruya la configuración un bloque a la vez.
- La automatización no coincide con el panel: vuelva a cargar el proyecto, confirme que DAW está abordando la versión actual del complemento y verifique si un programa de fábrica o una recuperación de estado reemplazaron los valores.
- Clicks o transiciones: evite cambios instantáneos de muestra en los selectores de algoritmo, tiempo, tono, modo o sobremuestreo a menos que el sonido sea intencional.

7. Referencia completa de parámetros del host

Este apéndice contiene todos los parámetros 41 expuestos por el VST3 instalado actualmente en un host. Los puntos finales de banda EQ repetidos se enumeran intencionalmente en lugar de contraerse. Las opciones discretas se imprimen en su totalidad cuando el contrato anfitrión las expone.

Parámetro	Gama / opciones	Predeterminado	Estado del anfitrión	Función
ATK_HIGH Frequency VST3 ID 1515743726	20.00 a 20000.00	8000.00	Automatizable	Establece la frecuencia principal, nota o centro espectral utilizado por esta función.
ATK_HIGH Q VST3 ID 1015367835	0.10 a 10.00	1.00	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la resonancia para el filtro o banda de análisis nombrado.
ATK_HIGH Sensitivity VST3 ID 1516118797	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la sensibilidad con la que responde la etapa de transferencia o análisis asociada a los detalles de la fuente.
ATK_LOW Frequency VST3 ID 700840586	20.00 a 20000.00	100.00	Automatizable	Establece la frecuencia principal, nota o centro espectral utilizado por esta función.
ATK_LOW Q VST3 ID 1629937023	0.10 a 10.00	1.00	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la resonancia para el filtro o banda de análisis nombrado.
ATK_LOW Sensitivity VST3 ID 701215657	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la sensibilidad con la que responde la etapa de transferencia o análisis asociada a los detalles de la fuente.
ATK_MID Frequency VST3 ID 869642262	20.00 a 20000.00	1000.00	Automatizable	Establece la frecuencia principal, nota o centro espectral utilizado por esta función.
ATK_MID Q VST3 ID 1630663539	0.10 a 10.00	1.00	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la resonancia para el filtro o banda de análisis nombrado.
ATK_MID Sensitivity VST3 ID 870017333	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la sensibilidad con la que responde la etapa de transferencia o análisis asociada a los detalles de la fuente.
Attack Gain VST3 ID 1091520742	-24.00 a 24.00	4.00	Automatizable	Establece la rapidez con la que responde al inicio el detector, la envolvente, el grano o la etapa dinámica asociados.
Attack Release VST3 ID 1586716960	1.0 a 2000.0	50.0	Automatizable	Establece la rapidez con la que responde al inicio el detector, la envolvente, el grano o la etapa dinámica asociados.
Attack Sensitivity VST3 ID 1091882238	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la rapidez con la que responde al inicio el detector, la envolvente, el grano o la etapa dinámica asociados.
Bypass VST3 ID 121080692	Off, On	Off	Automatizable	Desactiva o activa toda la ruta de procesamiento del complemento a través del punto final de omisión visible del host.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizable; Bypass	Desactiva o activa toda la ruta de procesamiento del complemento a través del punto final de omisión visible del host.
Clipper VST3 ID 220334386	Off, On	Off	Automatizable	Controla o habilita la densidad no lineal, el color armónico o la configuración de picos.
Clipper Threshold VST3 ID 374122012	-20.00 a 0.00	-0.70	Automatizable	Establece el nivel en el que el detector, etapa dinámica, recortadora o limitador asociado comienza a actuar.
Input Gain VST3 ID 538763865	-24.00 a 24.00	0.00	Automatizable	Establece el nivel que ingresa al procesador y, por lo tanto, cambia la unidad o la detección aguas abajo.
Limiter VST3 ID 1289122898	Off, On	Off	Automatizable	Control automatizable por host para Limiter. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Limiter Threshold VST3 ID 982698300	-24.00 a 0.00	-0.10	Automatizable	Establece el nivel en el que el detector, etapa dinámica, recortadora o limitador asociado comienza a actuar.
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 a 20.00	0.00	Automatizable	Proporciona contexto de señal futura a la dinámica asociada o etapa limitadora y puede agregar latencia.
Mode VST3 ID 417437801	Simple, EQ	Simple	Automatizable	Selecciona el algoritmo operativo, la forma de respuesta o el carácter tonal para el bloque nombrado.
Monitor VST3 ID 1931564424	Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta	Normal	Automatizable	Control automatizable por host para Monitor. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.

Parámetro	Gama / opciones	Predetermina do	Estado del anfitrión	Función
Output Gain VST3 ID 866227696	-24.00 a 24.00	0.00	Automatizable	Establece o limita el nivel de salida final después del procesamiento principal del complemento.
Oversampling VST3 ID 196524042	x1, x2, x4, x8	x1	Automatizable	Selecciona el factor de sobremuestreo interno, intercambiando más CPU/latencia por un procesamiento no lineal más limpio.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Snap Kick, Room Kill, Big Room, Top End Crack, Sub Punch, Parallel Slam, Finger Definition, Sub Hold, Amp Grit, Pick Attack, Soft Strum, Piano Bloom, Metallic Edge, Consonant Control, Breath Forward, Vocal Presence, Glue Tighten, Mix Punch, Open The Mix, Master Safety, Reverse Swell, Gated Spikes, Frozen Tail, Broken Transients	Init	Automatizable	Selecciona un programa de fábrica. Al cargar un programa se recupera un conjunto coordinado de parámetros de complemento.
Saturation VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	Automatizable	Establece la fuerza de la respuesta dinámica asociada.
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 a 36.00	0.00	Automatizable	Establece la fuerza de la respuesta dinámica asociada.
Saturation Mode VST3 ID 825005692	Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard	Soft	Automatizable	Establece la fuerza de la respuesta dinámica asociada.
Saturation Shaper Link VST3 ID 692104358	Off, On	Off	Automatizable	Establece la fuerza de la respuesta dinámica asociada.
SUS_HIGH Frequency VST3 ID 1315314279	20.00 a 20000.00	8000.00	Automatizable	Establece la frecuencia principal, nota o centro espectral utilizado por esta función.
SUS_HIGH Q VST3 ID 1023218370	0.10 a 10.00	1.00	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la resonancia para el filtro o banda de análisis nombrado.
SUS_HIGH Sensitivity VST3 ID 1315689350	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la sensibilidad con la que responde la etapa de transferencia o análisis asociada a los detalles de la fuente.
SUS_LOW Frequency VST3 ID 1802753777	20.00 a 20000.00	100.00	Automatizable	Establece la frecuencia principal, nota o centro espectral utilizado por esta función.
SUS_LOW Q VST3 ID 1560916600	0.10 a 10.00	1.00	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la resonancia para el filtro o banda de análisis nombrado.
SUS_LOW Sensitivity VST3 ID 1803128848	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la sensibilidad con la que responde la etapa de transferencia o análisis asociada a los detalles de la fuente.
SUS_MID Frequency VST3 ID 1971555453	20.00 a 20000.00	1000.00	Automatizable	Establece la frecuencia principal, nota o centro espectral utilizado por esta función.
SUS_MID Q VST3 ID 1561643116	0.10 a 10.00	1.00	Automatizable	Establece el ancho de banda o la nitidez de la resonancia para el filtro o banda de análisis nombrado.
SUS_MID Sensitivity VST3 ID 1971930524	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la sensibilidad con la que responde la etapa de transferencia o análisis asociada a los detalles de la fuente.
Sustain Gain VST3 ID 1366388941	-24.00 a 24.00	-2.00	Automatizable	Establece la ganancia para la entrada, salida, banda o ruta de envío/retorno en paralelo con nombre.
Sustain Release VST3 ID 1830083545	1.0 a 2000.0	50.0	Automatizable	Establece cuánto tiempo tarda el detector, la envolvente, la reverberación o el proceso resonante asociado en recuperarse o decaer.
Sustain Sensitivity VST3 ID 1366750437	0.00 a 1.00	0.50	Automatizable	Establece la sensibilidad con la que responde la etapa de transferencia o análisis asociada a los detalles de la fuente.

Base de documentación

Preparado a partir del catálogo público actual, resumen del producto local actual y notas de implementación cuando estén disponibles, manuales en inglés existentes cuando estén disponibles y un escaneo directo del contrato de host VST3 instalado. Los detalles de implementación interna que no están disponibles para el usuario se excluyen intencionalmente; todas las funciones orientadas al usuario y los controles visibles para el host están documentados.