


TB Jewel Digger & Finder

详细的用户手册

具有 Find/Dig 模式和并行颗粒晶体引擎的尺度感知谐振滤波器运动处理器。



目录版本: 1.3.0

文档版: 2026-08-04

记录主机可见端点: 30

1. 产品用途

具有 Find/Dig 模式和并行颗粒晶体引擎的尺度感知谐振滤波器运动处理器。

广泛的闪光混响通常会照亮一切，并可能掩盖和声中心。TB Jewel Digger & Finder 选择基音之上的音乐相关频段，强调或删除它们，并将所选材料发送到可控晶体层中。

它创造了什么结果

- 谐波强调或减法梳状运动
- Scale-对齐的共振模式
- 速度同步或免费滤镜动画
- Pitch-移动、延迟、反转晶粒

信号流

Input -> 缩放目标生成器 -> Find 或 Dig 滤波器组 -> 晶体发送和颗粒引擎 -> Crystal Only 选项 -> 最终 Mix 和 Output

2. 完整的功能指南

Base Note 和 Scale

Base Note 选择 C0-C8，Scale 限制目标音级。将它们设置到歌曲中心或故意选择对比鲜明的地图。

Find 和 Dig

Find 强调选定的频段；Dig 减去它们以创建移动凹口和梳状纹理。Base Low Cut 确定基音下方的区域是否受到保护或过滤。

Shovel、Density、Q、Amount

Shovel 选择加权/失谐字符。Density 控制目标计数，Q 控制宽度，Amount 设置滤波器强度。

Motion系统

Still、琶音、斜坡、正弦、方波、三角波、音乐随机和混沌移动目标。Depth 控制行程；Rate 可以自由运行，或者 Sync 可以托管分区。

Crystal 引擎

Crystal Send 将选定的材料喂入谷物。Pitch、Grain Size、Attack、Decay、Delay、Feedback、Spread、Damp、Random 和 Reverse Chance 定义层。

Crystal Mix 和 Crystal Only

Crystal Mix 控制晶体返回电平。当全局 Mix 低于 100% 时，Crystal Only 会删除正常的过滤湿路径，但不会删除干信号。

Output 工作流程

使用 Mix 进行干/最终湿平衡，使用 Output 进行最终修剪。节目范围从和谐的灯笼到大教堂的微光和八度雨。

3. 快速启动

1. 设置 Base Note 和 Scale。
2. 选择 Find 或 Dig。
3. 设置 Shovel、Density、Q 和 Amount。
4. 选择 Motion 并调整 Depth/Rate 或启用 Sync。
5. 提高 Crystal Send 和 Crystal Mix。
6. 设置 Pitch 和颗粒包络控件。
7. 如果仅需要粒度返回，请使用 Crystal Only，然后以 Mix 和 Output 结束。

4. 实际工作流程

谐波闪光

1. 选择 Find。
2. 将 Base Note 和 Scale 与歌曲匹配。
3. 使用适度的 Density 和 Q。
4. 将 Crystal Pitch 设置为 +12 半音并逐渐提高 Crystal Mix。

预期结果: 发光的八度音阶是从和谐选择的内容中产生的。

移动光谱雕刻

1. 选择 Dig。
2. 选择琶音或渐变 Motion。
3. 提高 Amount 和 Q。
4. 保持 Crystal Mix 为低电平或关闭。

预期结果: 该源开发了与音阶相关的动画陷波，没有大的混响尾音。

5. 自动化、增益分级和会话使用

- 仅自动化提供清晰音乐过渡的控制。Fast 频率、时间、音调、模式、过采样或算法选择器的移动可能会故意创建伪影或需要主机安全转换。
- 在判断质量之前先匹配感知的响度。即使处理决策并不更好，响亮的设置通常也会显得更好。
- 使用插件旁路端点进行比较并保留未处理的源或早期项目版本。
- 工厂程序是起点。加载程序会更改多个参数；适应源后保存新的 DAW 预设。
- 参数附录是从已安装的 VST3 主机合约中捕获的。它列出了每个主机可见的端点、其显示的范围/选项、默认值、自动化状态和标识符。

6. 限制、注意事项和故障排除

- 错误的调或音阶选择可能会产生有意但不和谐的共鸣。
- High 反馈和密集颗粒可以积累等级。
- 速度同步需要有效的主机速度信息。
- 无声音变化：确认插件和相关子块已启用，Mix/Amount 不处于中性值，并且源包含已处理区域中的能量。

- 意外级别：将输入、输出、发送、反馈和并行混合控制返回到保守值，然后一次重建一个块的设置。
- 自动化面板不匹配：重新加载项目，确认DAW正在寻址当前插件版本，并检查是否有工厂程序或状态调用替换了值。
- Clicks 或过渡：避免对算法、时间、音调、模式或过采样选择器进行采样即时更改，除非声音是故意的。

7、完整主机参数参考

本附录包含当前安装的 VST3 向主机公开的所有 30 参数。有意列出而不是折叠重复的 EQ 带端点。当主合约公开离散选项时，它们会被完整打印。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Amount VST3 ID 1659428187	0.000 到 1.000	0.350	可自动化	设置指定进程影响信号的强度。
Base Low Cut VST3 ID 1124829311	Off, On	Off	可自动化	减少相关音频或检测器路径中的低频内容。
Base Note VST3 ID 250297620	C0 到 C8	A3	可自动化	设置此函数使用的主频率、音符或频谱中心。
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	可自动化; Bypass	通过主机可见的旁路端点关闭或打开完整的插件处理路径。
Crystal Damp VST3 ID 1066425142	0.000 到 1.000	0.450	可自动化	减少相关路径中的高频内容或缩短高频衰减。
Crystal Mix VST3 ID 657872710	0.000 到 1.000	0.350	可自动化	设置原始信号和完整处理路径之间的平衡。
Crystal Only VST3 ID 1066765314	Off, On	Off	可自动化	Crystal Only 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Crystal Send VST3 ID 517603273	0.000 到 1.000	0.800	可自动化	设置指定输入、输出、频段或并行发送/返回路径的增益。
Crystal Spread VST3 ID 928292937	0.000 到 1.000	0.600	可自动化	设置已处理信号的立体声扩展或横向分布。
Density VST3 ID 1552717032	1 到 24	12	可自动化	控制指定过程的颗粒密度、分散度或随机变化。
Division VST3 ID 564265389	1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 1/1	1/4	可自动化	Division 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Filter VST3 ID 594214203	Find, Dig	Find	可自动化	Filter 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Grain Attack VST3 ID 712184483	0.010 到 0.750	0.350	可自动化	设置关联的检测器、包络、颗粒或动态阶段在开始时响应的速度。
Grain Decay VST3 ID 510196735	0.010 到 0.950	0.650	可自动化	设置关联的检测器、包络、混响或谐振过程恢复或衰减所需的时间。
Grain Delay VST3 ID 510205384	0.00 到 1000.00	140.00	可自动化	控制指定过程的颗粒密度、分散度或随机变化。
Grain Feedback VST3 ID 779248928	0.0% 到 100%	45%	可自动化	将处理后的信号返回到其自己的输入，扩展或增强效果。
Grain Size VST3 ID 778919708	15.00 到 400.00	120.00	可自动化	为指定过程塑造空间密度、共振扩散或扩散体。
Mix VST3 ID 108124	0.000 到 1.000	1.000	可自动化	设置原始信号和完整处理路径之间的平衡。
Motion VST3 ID 1079164854	Still, Arp Up, Arp Down, Ramp Up, Ramp Down, Sine, Square, Triangle, Musical Random, Chaos	Arp Up	可自动化	Motion 的主机自动化控制。其完整范围和默认值如下表所示；将其与上面的相关功能部分一起使用。
Motion Depth VST3 ID 1422555072	0.00 到 24.00	7.00	可自动化	设置指定进程影响信号的强度。
Output VST3 ID 1141971201	-18.00 到 6.00	0.00	可自动化	设置或限制插件主要处理后的最终输出级别。
Pitch VST3 ID 521414533	-24.00 到 24.00	12.00	可自动化	移动指定过程的音高、频率结构或感知的共振大小。
Program VST3 ID 1886548852	Initialize, Harmonic Lantern, Frozen Constellation, Amber Drill, Reverse Shards, Phase Dust, Cathedral Shimmer, Octave Rain, Fifth Halo	Initialize	可自动化	选择工厂程序。加载程序会调用一组协调的插件参数。
Q VST3 ID 113	0.35 到 24.00	6.00	可自动化	设置指定滤波器或分析频段的带宽或共振锐度。

参数	范围/选项	默认	主机状态	功能
Random VST3 ID 1071006459	0.000 到 1.000	0.500	可自动化	控制指定过程的颗粒密度、分散度或随机变化。
Rate VST3 ID 3493088	0.020 到 64.000	0.500	可自动化	设置调制、移动或重复变化的速度。
Rate Sync VST3 ID 422275995	Off, On	Off	可自动化	设置调制、移动或重复变化的速度。
Reverse Chance VST3 ID 1099846370	0.00 到 100.00	0.00	可自动化	设置音频片段是否反向播放或反向播放的频率。
Scale VST3 ID 109250890	Chromatic, Major, Minor, Major 7, Minor 7, Diminished, Augmented, Pentatonic Major, Pentatonic Minor, Mixolydian	Chromatic	可自动化	选择指定块的操作算法、响应形状或音调特征。
Shovel VST3 ID 1244338339	Crystal, Hollow, Bow, Hammer, Metal, Dirt	Crystal	可自动化	选择指定块的操作算法、响应形状或音调特征。

文件依据

根据当前的公共目录、当前的本地产品简介和实施说明（如果有）、现有的英文手册（如果有）以及已安装的 VST3 主机合同的直接扫描来准备。有意排除不面向用户的内部实现细节；所有面向用户的功能和主机可见的控件均已记录。