


TB Parallel Reverb

विस्तृत उपयोगकर्ता पुस्तिका

एक तीन-इंजन समानांतर अंतरिक्ष डिजाइनर: कमरे की बॉडी के लिए Glue, प्लेट/स्प्रिंग रंग के लिए Bright, और हॉल या आवेग-प्रतिक्रिया गहराई के लिए Space।



कैटलॉग संस्करण: 3.0.1

दस्तावेज़ीकरण संस्करण: 2026-08-04

होस्ट-दृश्यमान समापन बिंदु प्रलेखित: 43

1. उत्पाद का उद्देश्य

एक तीन-इंजन समानांतर अंतरिक्ष डिजाइनर: कमरे की बॉडी के लिए **Glue**, प्लेट/स्प्रिंग रंग के लिए **Bright**, और हॉल या आवेग-प्रतिक्रिया गहराई के लिए **Space**।

एक रीवरब एल्गोरिदम आमतौर पर निकटता, रंग और लंबी गहराई के बीच समझौता करने के लिए मजबूर करता है। TB Parallel Reverb समानांतर में तीन स्वतंत्र गीले इंजन चलाता है, जिससे प्रत्येक स्थानिक भूमिका को अंतिम सूखे/गीले मिश्रण से पहले अलग से ट्यून और ऑडिशन किया जा सकता है।

यह क्या परिणाम उत्पन्न करता है

- लघु कक्ष या चैम्बर गोंद
- Plate या स्प्रिंग ब्राइटनेस
- लंबा हॉल या कनवल्शन गहराई
- स्वतंत्र प्रेषण, फ़िल्टरिंग, चौड़ाई, पूर्व-विलंब, रंग और एकल

संकेत प्रवाह

ड्राई इनपुट -> समानांतर **Glue**, **Bright**, और **Space** इंजन -> प्रति-इंजन सेंड/रिटर्न -> वेट सम बस -> अंतिम **Wet/Dry Mix**

2. संपूर्ण सुविधा मार्गदर्शिका

इंजन सक्षम, मोड और सोलो

प्रत्येक इंजन को स्वतंत्र रूप से सक्षम किया जा सकता है। Glue Room या Chamber का चयन करता है; Bright Plate या Spring का चयन करता है; Space Hall या IR का चयन करता है। Reverb Solo ऑडिशन एक गीले रिटर्न के बिना सूखे।

साझा नियंत्रण

प्रत्येक इंजन उस इंजन के लिए उपयुक्त प्री-डिले, वाइड, सेंड गेन, क्षय या लंबाई, High पास, Low पास, डिफ्यूजन और Color-संबंधित आकार प्रदान करता है।

Glue इंजन

Size, प्रसार, भिगोना, जल्दी/देर से Mix, फ़िल्टरिंग, चौड़ाई, और कम क्षय स्रोत के चारों ओर निकटता, शरीर और एक आम कमरा बनाते हैं।

Bright इंजन

Plate/Spring मोड, मॉड्यूलेशन दर/गहराई, प्रसार, दूरी या स्प्रिंग तनाव, फ़िल्टरिंग, चौड़ाई और रंग चमक या यांत्रिक चरित्र उत्पन्न करते हैं।

Space इंजन

Hall/IR मोड, Hall Type, क्षय/लंबाई, एचएफ डंपिंग, डिफ्यूजन, शिफ्ट, फ़िल्टरिंग, चौड़ाई, और प्री-डिले लंबी गहराई का निर्माण करते हैं। IR मोड तैनात बिल्ड में उपलब्ध लोडेड प्रतिक्रिया व्यवहार का उपयोग करता है।

भेजें बनाम गीला/सूखा

प्रति-इंजन सेंड गेन प्रत्येक गीले रिटर्न को नियंत्रित करता है। Wet/Dry Mix मूल स्रोत और सारांशित वेट बस के बीच अंतिम वैश्विक संबंध को नियंत्रित करता है।

कार्यक्रम

फ़ैक्टरी कार्यक्रमों में संतुलित तीन-इंजन स्थान, वोकल प्लेट और कक्ष, ड्रम रूम, हॉल, बादल और जानबूझकर प्रेतवाधित बनावट शामिल हैं।

3. त्वरित शुरुआत

1. ऑक्स रिटर्न पर गीले/सूखे को 100 प्रतिशत या इंसर्ट पर कंजर्वेटिव मान पर सेट करें।
2. पहले अल्प क्षय और मध्यम प्रेषण के साथ Glue बनाएं।
3. प्लेट या स्पिंग रंग के लिए Bright जोड़ें।
4. गहराई के लिए कम प्रेषण पर Space जोड़ें।
5. प्रत्येक रिटर्न को अलग से ट्यून करने के लिए सोलो का उपयोग करें।
6. प्रति इंजन अनावश्यक निम्न/उच्च हटाएँ और चौड़ाई निर्धारित करें।
7. सोलो से बाहर निकलें और संदर्भ में भेजे गए सभी संदेशों को संतुलित करें।

4. व्यावहारिक कार्यप्रवाह

लीड वोकल स्पेस

1. निकटता के लिए Glue Room का उपयोग करें।
2. स्पष्ट पूँछ के लिए Bright Plate का उपयोग करें।
3. दोनों के पीछे चुपचाप Space Hall जोड़ें।
4. High-प्रत्येक इंजन को पास करें और उच्चारण की सुरक्षा के लिए प्री-डिले का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: स्वर आगे की ओर रहता है जबकि प्रतिध्वनि क्षेत्र शरीर, चमक और गहराई प्राप्त करता है।

ड्रम रूम स्टैक

1. शरीर के लिए Glue Chamber का उपयोग करें।
2. स्नेयर क्षेत्र में Bright Plate या Spring जोड़ें।
3. Space को छोटा या निम्न स्तर पर रखें।
4. कम आवृत्ति वाली धुलाई को हटाने के लिए सोलो का उपयोग करें।

अपेक्षित परिणाम: क्षणिक परिभाषा खोए बिना किट बड़ी लगती है।

5. स्वचालन, लाभ स्टेजिंग, और सत्र उपयोग

- केवल उन्हीं नियंत्रणों को स्वचालित करें जो स्पष्ट संगीत परिवर्तन प्रदान करते हैं। Fast आवृत्ति, समय, पिच, मोड, ओवरसैपलिंग, या एल्गोरिदम चयनकर्ताओं का आंदोलन जानबूझकर कलाकृतियां बना सकता है या मेजबान-सुरक्षित संक्रमण की आवश्यकता हो सकती है।
- गुणवत्ता का आकलन करने से पहले कथित ध्वनि की तीव्रता का मिलान करें। प्रसंस्करण निर्णय बेहतर न होने पर भी ऊंची सेटिंग अक्सर बेहतर दिखाई देगी।
- तुलना के लिए प्लग-इन बाईपास एंडपॉइंट का उपयोग करें और एक असंसाधित स्रोत या पुराने प्रोजेक्ट संस्करण को संरक्षित करें।
- फ़ैक्टरी कार्यक्रम शुरुआती बिंदु हैं। किसी प्रोग्राम को लोड करने से कई पैरामीटर बदल जाते हैं; स्रोत के अनुसार अनुकूलित करने के बाद एक नया DAW प्रीसेट सहेजें।
- पैरामीटर परिशिष्ट स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध से लिया गया है। यह प्रत्येक होस्ट-दृश्य समापन बिंदु, इसकी प्रदर्शित सीमा/विकल्प, डिफ़ॉल्ट, स्वचालन स्थिति और पहचानकर्ता को सूचीबद्ध करता है।

6. सीमाएँ, सावधानियाँ और समस्या निवारण

- समानांतर रिटर्न एक साथ जुड़ते हैं और तेजी से स्तर बना सकते हैं।

- सोलो एक ऑडिशन अवस्था है; निर्यात से पहले इसे अक्षम करें।
- लंबे समय तक क्षय, चमक, और उच्च प्रतिक्रिया जैसी सेटिंग्स स्रोत को छुपा सकती हैं।
- कोई श्रव्य परिवर्तन नहीं: पुष्टि करें कि प्लग-इन और प्रासंगिक उप-ब्लॉक सक्षम हैं, Mix/Amount तटस्थ मूल्य पर नहीं है, और स्रोत में संसाधित क्षेत्र में ऊर्जा शामिल है।
- अप्रत्याशित स्तर: इनपुट, आउटपुट, सेंड, फीडबैक और समानांतर-मिश्रण नियंत्रणों को रूढ़िवादी मूल्यों पर लौटाएं, फिर एक समय में एक ब्लॉक की सेटिंग का पुनर्निर्माण करें।
- स्वचालन पैनल से मेल नहीं खाता: प्रोजेक्ट को पुनः लोड करें, पुष्टि करें कि DAW वर्तमान प्लग-इन संस्करण को संबोधित कर रहा है, और जांचें कि क्या कोई फैक्टरी प्रोग्राम या राज्य प्रतिस्थापित मानों को याद करता है।
- Clicks या ट्रांज़िशन: एल्गोरिथम, समय, पिच, मोड, या ओवरसैंपलिंग चयनकर्ताओं में नमूना-तत्काल परिवर्तन से बचें जब तक कि ध्वनि जानबूझकर न हो।

7. पूर्ण होस्ट पैरामीटर संदर्भ

इस परिशिष्ट में वर्तमान में स्थापित VST3 द्वारा होस्ट पर प्रदर्शित सभी 43 पैरामीटर शामिल हैं। बार-बार दोहराए गए EQ-बैंड एंडपॉइंट को संक्षिप्त करने के बजाय जानबूझकर सूचीबद्ध किया गया है। जब होस्ट अनुबंध उन्हें उजागर करता है तो अलग-अलग विकल्प पूर्ण रूप से मुद्रित होते हैं।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Bright Color VST3 ID 726260873	0 to 100	45	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।
Bright Decay VST3 ID 647391463	1.50 to 2.50	2.00	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबंधित डिटेक्टर, लिफाफा, रीवरब, या अनुनाद प्रक्रिया को ठीक होने या क्षय होने में कितना समय लगता है।
Bright Diffusion VST3 ID 1529017835	0 to 100	70	स्वचालित	नामित प्रक्रिया के लिए स्थानिक घनत्व, गुंजयमान फैलाव, या फैला हुआ शरीर को आकार देता है।
Bright Enabled VST3 ID 1740343015	Off, On	On	स्वचालित	संपूर्ण प्लग-इन को बायपास किए बिना नामित प्रोसेसिंग ब्लॉक को सक्षम या अक्षम करता है।
Bright High Pass VST3 ID 1230933485	20 to 1800	450	स्वचालित	संबंधित ऑडियो या डिटेक्टर पथ में कम-आवृत्ति सामग्री को कम करता है।
Bright Low Pass VST3 ID 1558818091	1200 to 20000	13500	स्वचालित	उच्च-आवृत्ति सामग्री को कम करता है या संबंधित पथ में उच्च-आवृत्ति क्षय को छोटा करता है।
Bright Mode VST3 ID 647188413	Plate, Spring	Plate	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।
Bright Modulation Depth VST3 ID 119127547	0.00 to 20.00	1.50	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि नामित प्रक्रिया सिग्नल को कितनी मजबूती से प्रभावित करती है।
Bright Modulation Rate VST3 ID 281350824	0.02 to 5	0.02	स्वचालित	मॉड्यूलेशन, गति, या बार-बार परिवर्तन की गति निर्धारित करता है।
Bright Plate Distance Spring Tension VST3 ID 1775723855	0 to 100	35	स्वचालित	नामित स्थानिक समन्वय या मनोध्वनिक स्थिति संकेत सेट करता है।
Bright Pre-Delay VST3 ID 1596243386	0.0 to 100.0	18.0	स्वचालित	Bright Pre-Delay के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Bright Send Gain VST3 ID 647357858	-60.0 to 6.0	-15.0	स्वचालित	नामित इनपुट, आउटपुट, बैंड, या समानांतर प्रेषण/वापसी पथ के लिए लाभ सेट करता है।
Bright Wide VST3 ID 647480557	0 to 270	210	स्वचालित	स्टीरियो प्रसार या संसाधित सिग्नल का पार्श्व वितरण सेट करता है।
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	स्वचालित; Bypass	होस्ट-विज़िबल बायपास एंडपॉइंट के माध्यम से संपूर्ण प्लग-इन प्रोसेसिंग पथ को बंद या चालू करता है।
Glue Color VST3 ID 1476289070	0 to 100	30	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।
Glue Damping VST3 ID 1862232333	0 to 100	60	स्वचालित	उच्च-आवृत्ति सामग्री को कम करता है या संबंधित पथ में उच्च-आवृत्ति क्षय को छोटा करता है।
Glue Decay VST3 ID 1779964578	0.50 to 1.00	0.75	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबंधित डिटेक्टर, लिफाफा, रीवरब, या अनुनाद प्रक्रिया को ठीक होने या क्षय होने में कितना समय लगता है।
Glue Diffusion VST3 ID 1763844368	0 to 100	65	स्वचालित	नामित प्रक्रिया के लिए स्थानिक घनत्व, गुंजयमान फैलाव, या फैला हुआ शरीर को आकार देता है।
Glue Early Late Mix VST3 ID 1133218292	0 to 100	45	स्वचालित	मूल सिग्नल और पूर्ण संसाधित पथ के बीच संतुलन सेट करता है।
Glue Enabled VST3 ID 962934604	Off, On	On	स्वचालित	संपूर्ण प्लग-इन को बायपास किए बिना नामित प्रोसेसिंग ब्लॉक को सक्षम या अक्षम करता है।
Glue High Pass VST3 ID 753592872	20 to 1500	200	स्वचालित	संबंधित ऑडियो या डिटेक्टर पथ में कम-आवृत्ति सामग्री को कम करता है।
Glue Low Pass VST3 ID 781409680	1000 to 20000	9000	स्वचालित	उच्च-आवृत्ति सामग्री को कम करता है या संबंधित पथ में उच्च-आवृत्ति क्षय को छोटा करता है।
Glue Mode VST3 ID 1779761528	Room, Chamber	Room	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।
Glue Pre-Delay VST3 ID 1118902773	0.0 to 60.0	8.0	स्वचालित	Glue Pre-Delay के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Glue Send Gain VST3 ID 1779930973	-60.0 to 6.0	-12.0	स्वचालित	नामित इनपुट, आउटपुट, बैड, या समानांतर प्रेषण/वापसी पथ के लिए लाभ सेट करता है।
Glue Size VST3 ID 1779935190	0 to 100	50	स्वचालित	नामित प्रक्रिया के लिए स्थानिक घनत्व, गुंजयमान फैलाव, या फैला हुआ शरीर को आकार देता है।
Glue Wide VST3 ID 1780053672	0 to 180	150	स्वचालित	स्टीरियो प्रसार या संसाधित सिग्नल का पार्श्व वितरण सेट करता है।
Program VST3 ID 1886548852	Init Parallel, Three Engine Balance, Natural Space, Clean Bus Wash, Dark Bus Glue, Wide Open, Vocal Plate Halo, Intimate Vocal Room, Pop Vocal Sheen, Ballad Bloom, Lead Vocal Forward, Breathly Air, Dark Vocal Chamber, Wide Vocal Double, Tight Rap Slap, Gospel Hall, Whisper Cloud, Retro Vocal Spring, Drum Room Snap, Tight Booth, Ambient Kit, Snare Plate, Gated Burst Room, Big Rock Room, Jazz Brush Room, Lo-Fi Drum Box, Trap Slap, Percussion Shine, Kick Weight Room, Tom Hall, Clean Amp Spring, Surf Splash, Crunch Room, Lead Guitar Hall, Acoustic Air, Shoegaze Wash, Slide Chamber, Funk Tight Room, Metal Rhythm Plate, Dream Swell, Grand Piano Stage, Upright Room, Warm Rhodes, Wurli Spring, Church Organ, Tight Clav, Felt Piano Intimate, Cinematic Piano, Toy Piano Box, Electric Bloom, Wide Pad Bed, Pluck Bounce, Arp Shimmer, Saw Stack Space, Glass Bell, Warm Analog Room, Ethereal Lead, Drone Bed, Retro Synth Chamber, Hyper Wide Stack, Soft Synth Keys, Motion Pad, Subtle Bass Room, Upright Wood, Synth Bass Depth, Bass Amp Chamber, Clean Low Lift, Dub Cavern, Concert Strings, Solo Violin Hall, Warm Cello Room, Full Score Hall, Chamber Quartet, Epic Trailer Space, Harp Air, Brass Stage, Shimmer Cloud, Octave Bloom, Infinite Drift, Glacier, Cathedral Light, Soft Focus, Deep Space, Slow Swell, Frozen Air, Spring Tape Dream, Night Sky, Underwater, Choir Of Ghosts, Endless Hall, Metal Tank, Broken Spring, Warped Tape Space, Tiny Speaker Box, Backwards Feel, Alien Transmission, Bit Cavern, Pitch Riser, Sonar Ping, Haunted Room	Init Parallel	स्वचालित	फ़ैक्टरी प्रोग्राम का चयन करता है। किसी प्रोग्राम को लोड करने पर प्लग-इन पैरामीटर का एक समन्वित सेट याद आता है।
Reverb Solo VST3 ID 1485249314	Off, Glue, Bright, Space	Off	स्वचालित	Reverb Solo के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Space Color VST3 ID 478609917	0 to 100	25	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।
Space Decay / Length VST3 ID 1193592051	0.25 to 10.00	3.20	स्वचालित	यह निर्धारित करता है कि संबंधित डिटेक्टर, लिफाफा, रीवरब, या अनुनाद प्रक्रिया को ठीक होने या क्षय होने में कितना समय लगता है।

पैरामीटर	रेंज/विकल्प	डिफॉल्ट	मेज़बान स्थिति	समारोह
Space Diffusion VST3 ID 1973961055	0 to 100	72	स्वचालित	नामित प्रक्रिया के लिए स्थानिक घनत्व, गुंजयमान फैलाव, या फैला हुआ शरीर को आकार देता है।
Space Enabled VST3 ID 2118459227	Off, On	On	स्वचालित	संपूर्ण प्लग-इन को बायपास किए बिना नामित प्रोसेसिंग ब्लॉक को सक्षम या अक्षम करता है।
Space Hall Type VST3 ID 1704521273	Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall	Church	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।
Space HF Damping VST3 ID 56797150	0 to 100	45	स्वचालित	उच्च-आवृत्ति सामग्री को कम करता है या संबंधित पथ में उच्च-आवृत्ति क्षय को छोटा करता है।
Space High Pass VST3 ID 67634169	20 to 1500	300	स्वचालित	संबंधित ऑडियो या डिटेक्टर पथ में कम-आवृत्ति सामग्री को कम करता है।
Space Low Pass VST3 ID 1936934303	1000 to 20000	7500	स्वचालित	उच्च-आवृत्ति सामग्री को कम करता है या संबंधित पथ में उच्च-आवृत्ति क्षय को छोटा करता है।
Space Mode VST3 ID 1193389001	Hall, IR	Hall	स्वचालित	नामित ब्लॉक के लिए ऑपरेटिंग एल्गोरिदम, प्रतिक्रिया आकार, या टोनल वर्ण का चयन करता है।
Space Pre-Delay VST3 ID 432944070	0.0 to 200.0	60.0	स्वचालित	Space Pre-Delay के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Space Send Gain VST3 ID 1193558446	-60.0 to 6.0	-22.0	स्वचालित	नामित इनपुट, आउटपुट, बैंड, या समानांतर प्रेषण/वापसी पथ के लिए लाभ सेट करता है।
Space Shimmer VST3 ID 1494550811	0 to 100	15	स्वचालित	Space Shimmer के लिए होस्ट-स्वचालित नियंत्रण। इसकी पूरी रेंज और डिफॉल्ट इस तालिका में दिखाए गए हैं; उपरोक्त संबंधित सुविधा अनुभाग के साथ इसका उपयोग करें।
Space Wide VST3 ID 1193681145	0 to 360	240	स्वचालित	स्टीरियो प्रसार या संसाधित सिग्नल का पार्श्व वितरण सेट करता है।
Wet/Dry Mix VST3 ID 1466200326	0 to 100	100	स्वचालित	मूल सिग्नल और पूर्ण संसाधित पथ के बीच संतुलन सेट करता है।

दस्तावेज़ीकरण आधार

वर्तमान सार्वजनिक कैटलॉग, वर्तमान स्थानीय उत्पाद संक्षिप्त और कार्यान्वयन नोट्स जहां उपलब्ध हो, मौजूदा अंग्रेजी मैनुअल जहां उपलब्ध हो, और स्थापित VST3 होस्ट अनुबंध का सीधा स्कैन से तैयार किया गया है। आंतरिक कार्यान्वयन विवरण जो उपयोगकर्ता के सामने नहीं हैं, उन्हें जानबूझकर बाहर रखा गया है; सभी उपयोगकर्ता-सामना वाली सुविधाएँ और होस्ट-दृश्य नियंत्रण प्रलेखित हैं।