

TB Distortion

PANDUAN PENGGUNA RINCI

Sistem distorsi dua lapis dengan enam kurva penggerak utama, dinamika yang bergantung pada level, tahapan karakter TB paralel, filter fokus, dan kontrol campuran/output.



Versi katalog: 1.3.0

Edisi dokumentasi: 2026-08-04

Titik akhir yang terlihat oleh host didokumentasikan: 11

1. Tujuan produk

Sistem distorsi dua lapis dengan enam kurva penggerak utama, dinamika yang bergantung pada level, tahapan karakter TB paralel, filter fokus, dan kontrol campuran/output.

Satu kurva distorsi jarang mencakup saturasi halus, agresi speaker rusak, gerakan digital terlipat, dan dinamika reaktif. TB Distortion menggabungkan mesin penggerak utama dengan lapisan TB yang dikontrol secara independen sehingga warna dapat dibuat secara paralel daripada dipaksa melalui satu algoritma serial.

Hasil apa yang dihasilkannya

- Pengayaan harmonik terkendali
- Tekstur kliping dan pelipatan yang agresif
- Input-gerakan distorsi responsif
- Karakter paralel yang berfokus pada pita tanpa kerusakan kelas bawah yang tidak perlu

Aliran sinyal

Input -> Low/High filter fokus -> dipilih kurva penggerak utama dengan Dynamics -> lapisan karakter TB paralel -> Mix -> Output

2. Panduan fitur lengkap

Drive utama dan Drive Type

Drive memberi makan Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, atau Fold pembentukan. Soft dan Tube bersifat progresif; Hard dan Fuzz lebih mendadak; Tape putaran sementara; Fold menciptakan inversi non-linier yang kompleks.

Dynamics

Pengaturan Dynamics negatif dan positif mengubah intensitas distorsi mengikuti level input. Gunakan nilai kecil terlebih dahulu; ekstrem dengan sengaja membesar-besarkan gerakan.

Lapisan TBC

TB Drive mengontrol lapisan karakter paralel. Jenis Level, Sample, Time, dan Bias memperkenalkan perilaku amplitudo, langkah, perubahan waktu, atau asimetris yang berbeda.

Low dan High fokus

Batas fokus yang curam menentukan wilayah mana yang ditekankan oleh struktur distorsi. Naikkan Low untuk melindungi sub-bass; turunkan High agar hasilnya tidak mendesis.

Mix dan Output

Mix memadukan jalur lengkap yang diproses dengan aslinya. Output mengkompensasi level sehingga keputusan nada tidak tertukar dengan kenyaringan.

Program Pabrik

Program berpindah dari panas bersih dan ledakan tabung ke retakan dioda, gulungan yang aus, gerakan terlipat, dan kerusakan radio. Perlakukan mereka sebagai rute dan titik awal tahap perolehan.

3. Mulai cepat

1. Tetapkan Mix menjadi 100 persen dan Output untuk ruang kepala yang aman.
2. Pilih Drive Type dan naikan Drive ke tekstur inti yang diinginkan.
3. Tetapkan Low dan High untuk melindungi atau menekankan pita.
4. Sesuaikan Dynamics untuk gerakan reaktif.
5. Tambahkan TB Drive dan pilih jenisnya.
6. Kembalikan Mix ke bawah untuk penggunaan paralel, lalu cocokkan level Output.

4. Alur kerja praktis

Ketabahan vokal paralel

1. Pilih Tube atau Tape.
2. Naikkan Low untuk menjaga bahan peledak tetap bersih.
3. Tambahkan lapisan kecil Bias atau Sample TB.
4. Kurangi Mix hingga diksi tetap jelas.

Hasil yang diharapkan: Vokal memperoleh urgensi dan detail harmonis namun tetap dapat dipahami.

Lingkaran drum yang hancur

1. Pilih Fold atau Fuzz.
2. Drive keras dan mempersempit rentang fokus.
3. Gunakan karakter Time atau Sample TB.
4. Otomatiskan Mix untuk transisi.

Hasil yang diharapkan: Lingkaran menjadi tidak stabil dan agresif sementara jalur yang kering dapat mempertahankan benturan.

5. Otomatisasi, penguatan pementasan, dan penggunaan sesi

- Otomatiskan hanya kontrol yang menyajikan transisi musik yang jelas. Fast pergerakan frekuensi, waktu, nada, mode, oversampling, atau pemilih algoritme mungkin sengaja membuat artefak atau memerlukan transisi yang aman bagi host.
- Cocokkan kenyaringan yang dirasakan sebelum menilai kualitas. Pengaturan yang lebih keras sering kali akan terlihat lebih baik meskipun keputusan pemrosesannya tidak lebih baik.
- Gunakan titik akhir bypass plugin untuk perbandingan dan pertahankan sumber yang belum diproses atau versi proyek sebelumnya.
- Program pabrik adalah titik awal. Memuat suatu program mengubah beberapa parameter; simpan preset DAW baru setelah menyesuikannya dengan sumbernya.
- Lampiran parameter diambil dari kontrak host VST3 yang diinstal. Ini mencantumkan setiap titik akhir yang terlihat oleh host, rentang/opsi yang ditampilkan, default, status otomatisasi, dan pengidentifikasi.

6. Batasan, peringatan, dan pemecahan masalah

- Pengaturan High Drive dan Fold dapat menciptakan aliasing yang kuat dan peningkatan level.
- Lindungi level pemantauan sebelum mengubah preset.
- Gunakan Output untuk membandingkan dengan kenyaringan yang sama.
- Tidak ada perubahan yang terdengar: pastikan plug-in dan sub-blok yang relevan diaktifkan, Mix/Amount tidak berada pada nilai netral, dan sumbernya mengandung energi di wilayah yang diproses.
- Tingkat tak terduga: mengembalikan kontrol input, output, pengiriman, umpan balik, dan campuran paralel ke nilai konservatif, lalu membangun kembali pengaturan satu blok pada satu waktu.
- Otomatisasi tidak cocok dengan panel: muat ulang proyek, konfirmasi DAW menangani versi plugin saat ini, dan periksa apakah program pabrik atau penarikan kembali status menggantikan nilai.
- Clicks atau transisi: hindari perubahan sampel instan pada algoritma, waktu, nada, mode, atau pemilih oversampling kecuali suara tersebut disengaja.

7. Referensi parameter host lengkap

Lampiran ini berisi semua parameter 11 yang diekspos oleh VST3 yang diinstal saat ini ke sebuah host. Titik akhir pita EQ yang berulang sengaja dicantumkan, bukan diciutkan. Opsi diskrit dicetak secara penuh ketika kontrak utama memaparkannya.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatis; Bypass	Menonaktifkan atau menghidupkan seluruh jalur pemrosesan plug-in melalui titik akhir bypass yang terlihat oleh host.
Drive VST3 ID 95852938	0.0 to 36.0	6.0	Otomatis	Mengontrol atau mengaktifkan kepadatan non-linier, warna harmonis, atau pembentukan puncak.
Drive Type VST3 ID 780322788	Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold	Soft	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.
Dynamics VST3 ID 1443276820	-100.0 to 100.0	0.0	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Dynamics. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
High VST3 ID 3202466	20 to 20000	20000	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk High. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Low VST3 ID 107348	20 to 20000	20	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Low. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	100.0	Otomatis	Mengatur keseimbangan antara sinyal asli dan jalur lengkap yang diproses.
Output VST3 ID 1141971201	-24.0 to 12.0	0.0	Otomatis	Menetapkan atau membatasi tingkat keluaran akhir setelah pemrosesan utama plugin.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Heat, Tube Bloom, Diode Crack, Broken Cone, Worn Reel, Parallel Mid Dirt, Folded Motion, Radio Breakdown	Init	Otomatis	Memilih program pabrik. Memuat program akan memanggil kembali serangkaian parameter plug-in yang terkoordinasi.
TB Drive VST3 ID 595685308	0.0 to 100.0	0.0	Otomatis	Mengontrol atau mengaktifkan kepadatan non-linier, warna harmonis, atau pembentukan puncak.
TB Type VST3 ID 1266625224	Level, Sample, Time, Bias	Level	Otomatis	Memilih algoritma operasi, bentuk respons, atau karakter nada untuk blok bernama.

Dasar dokumentasi

Disiapkan dari katalog publik saat ini, ringkasan produk lokal terkini dan catatan implementasi jika tersedia, manual bahasa Inggris yang ada jika tersedia, dan pemindaian langsung dari kontrak host VST3 yang diinstal. Detail implementasi internal yang tidak dapat dilihat oleh pengguna sengaja dikecualikan; semua fitur yang dilihat pengguna dan kontrol yang terlihat oleh host didokumentasikan.