

TB Noise Remover

PANDUAN PENGGUNA RINCI

Prosesor pemulihan yang ditargetkan dengan tahap reduksi inti ditambah modul untuk desisan, senandung, regekan, klik, gemuruh, dan puncak terpotong.



Versi katalog: 2.2.0

Edisi dokumentasi: 2026-08-04

Titik akhir yang terlihat oleh host didokumentasikan: 10

1. Tujuan produk

Prosesor pemulihan yang ditargetkan dengan tahap reduksi inti ditambah modul untuk desisan, senandung, regekan, klik, gemuruh, dan puncak terpotong.

Rekaman dialog, podcast, vokal, dan lapangan mungkin berisi beberapa jenis kesalahan berbeda sekaligus. Sebuah gerbang agresif tidak dapat membedakan suasana stabil dari dengungan, bunyi klik, atau kliping. TB Noise Remover menyediakan jumlah pembersihan terpusat dan sakelar yang ditargetkan sehingga hanya modul restorasi yang diperlukan yang diaktifkan.

Hasil apa yang dihasilkannya

- Mengurangi kebisingan lingkungan dan nada ruangan
- Kontrol dengungan 50/60 Hz yang ditargetkan
- Penindasan desisan, regekan, klik, dan gemuruh rendah
- Perbaikan opsional dari acara yang terpotong

Aliran sinyal

Input -> restorasi Basic dan kontrol Reduction -> modul Hiss/Hum/Whine/Click/Rumble yang dipilih -> Clip Repair -> keluaran

2. Panduan fitur lengkap

Basic dan Reduction

Basic mengaktifkan jalur restorasi broadband utama. Reduction beralih dari pembersihan alami ringan menuju penindasan yang lebih kuat. Tingkatkan hanya sampai kebisingan dapat dikendalikan.

Hiss

Menargetkan kebisingan frekuensi tinggi yang luas seperti desisan preamp atau kebisingan sistem udara. Penggunaan yang berlebihan dapat menumpulkan konsonan dan simbal.

50 Hz dan 60 Hz Hum

Pilih rangkaian listrik yang cocok dengan rekaman. Jangan aktifkan keduanya secara otomatis; gunakan yang sesuai dengan pola fundamental dan harmonik yang sebenarnya.

Digital Whine

Menargetkan nada elektronik sempit yang stabil. Verifikasi dengan headphone karena nada musik yang berkelanjutan dapat menyerupai regekan.

Clicks

Mendeteksi dan melembutkan impuls pendek yang terisolasi. Gunakan pada klik mulut atau tanda centang digital, lalu pastikan bahwa transien drum tetap utuh.

Low Rumble

Mengurangi energi mekanik, penanganan, atau lalu lintas yang sangat rendah. Pastikan dasar bass dan bobot suara tidak dihilangkan secara tidak perlu.

Clip Repair

Upaya untuk merekonstruksi bentuk puncak yang rata atau rusak. Itu tidak dapat memulihkan informasi yang tidak pernah dicatat dan harus dievaluasi peristiwa demi peristiwa.

3. Mulai cepat

1. Mulailah dengan hanya Basic yang diaktifkan.
2. Naikkan Reduction hingga kebisingan stabil terkendali tanpa gerakan berair.
3. Aktifkan satu modul yang ditargetkan pada satu waktu.
4. Pilih perlakuan dengung 50 Hz atau 60 Hz berdasarkan rekaman.
5. Periksa konsonan ucapan, napas, dan transien musik.
6. Gunakan Clip Repair hanya jika terdapat puncak yang terpotong.

4. Alur kerja praktis

Pembersihan podcast

1. Aktifkan Basic dan gunakan Reduction sedang.
2. Tambahkan Hiss jika kebisingan preamp masih ada.
3. Tambahkan 50 atau 60 Hz Hum hanya jika terdengar.
4. Periksa napas dan suara S dalam perbandingan bypass.

Hasil yang diharapkan: Ucapan menjadi lebih jelas sementara ruang alami dan artikulasi tetap dapat dipercaya.

Perbaiki rekaman lapangan

1. Mulailah dengan Low Rumble untuk penanganan atau energi lalu lintas.
2. Gunakan Digital Whine untuk nada elektronik yang stabil.
3. Aktifkan Clicks hanya jika impuls masih ada.
4. Gunakan beberapa tahap sedang, bukan Reduction maksimum.

Hasil yang diharapkan: Berbagai jenis kesalahan dikurangi tanpa memaksa satu algoritma menyelesaikan semuanya.

5. Otomatisasi, penguatan pementasan, dan penggunaan sesi

- Otomatiskan hanya kontrol yang menyajikan transisi musik yang jelas. Fast pergerakan frekuensi, waktu, nada, mode, oversampling, atau pemilih algoritme mungkin sengaja membuat artefak atau memerlukan transisi yang aman bagi host.
- Cocokkan kenyaringan yang dirasakan sebelum menilai kualitas. Pengaturan yang lebih keras sering kali akan terlihat lebih baik meskipun keputusan pemrosesannya tidak lebih baik.
- Gunakan titik akhir bypass plugin untuk perbandingan dan pertahankan sumber yang belum diproses atau versi proyek sebelumnya.

- Program pabrik adalah titik awal. Memuat suatu program mengubah beberapa parameter; simpan preset DAW baru setelah menyesuakannya dengan sumbernya.
- Lampiran parameter diambil dari kontrak host VST3 yang diinstal. Ini mencantumkan setiap titik akhir yang terlihat oleh host, rentang/opsi yang ditampilkan, default, status otomatisasi, dan pengidentifikasi.

6. Batasan, peringatan, dan pemecahan masalah

- Restorasi bersifat subtraktif dan tidak dapat menciptakan kembali detail yang sepenuhnya tertutup.
- Pemrosesan yang berat dapat menghasilkan artefak yang encer atau bergerbang.
- Selalu simpan rekaman aslinya.
- Tidak ada perubahan yang terdengar: pastikan plug-in dan sub-blok yang relevan diaktifkan, Mix/Amount tidak berada pada nilai netral, dan sumbernya mengandung energi di wilayah yang diproses.
- Tingkat tak terduga: mengembalikan kontrol input, output, pengiriman, umpan balik, dan campuran paralel ke nilai konservatif, lalu membangun kembali pengaturan satu blok pada satu waktu.
- Otomatisasi tidak cocok dengan panel: muat ulang proyek, konfirmasi DAW menangani versi plugin saat ini, dan periksa apakah program pabrik atau penarikan kembali status menggantikan nilai.
- Clicks atau transisi: hindari perubahan sampel instan pada algoritma, waktu, nada, mode, atau pemilih oversampling kecuali suara tersebut disengaja.

7. Referensi parameter host lengkap

Lampiran ini berisi semua parameter 10 yang diekspos oleh VST3 yang diinstal saat ini ke sebuah host. Titik akhir pita EQ yang berulang sengaja dicantumkan, bukan diciutkan. Opsi diskrit dicetak secara penuh ketika kontrak utama memaparkannya.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
50 Hz Hum VST3 ID 99638171	Off, On	Off	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk 50 Hz Hum. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
60 Hz Hum VST3 ID 99638202	Off, On	Off	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk 60 Hz Hum. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Basic VST3 ID 93508654	Off, On	On	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Basic. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatis; Bypass	Menonaktifkan atau menghidupkan seluruh jalur pemrosesan plug-in melalui titik akhir bypass yang terlihat oleh host.
Clicks VST3 ID 789769195	Off, On	Off	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Clicks. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Clip Repair VST3 ID 1460400893	Off, On	Off	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Clip Repair. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Digital Whine VST3 ID 123403319	Off, On	Off	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Digital Whine. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Hiss VST3 ID 3202849	Off, On	Off	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Hiss. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Low Rumble VST3 ID 1092091653	Off, On	Off	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Low Rumble. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Reduction VST3 ID 2039460467	0 to 100	70	Otomatis	Menyetel seberapa kuat proses bernama mempengaruhi sinyal.

Dasar dokumentasi

Disiapkan dari katalog publik saat ini, ringkasan produk lokal terkini dan catatan implementasi jika tersedia, manual bahasa Inggris yang ada jika tersedia, dan pemindaian langsung dari kontrak host VST3 yang diinstal. Detail implementasi internal yang tidak dapat dilihat oleh pengguna sengaja dikecualikan; semua fitur yang dilihat pengguna dan kontrol yang terlihat oleh host didokumentasikan.