

TB Resonator

PANDUAN PENGGUNA RINCI

Badan resonansi delapan mode yang dapat dimainkan yang mengubah transien masuk dan energi berkelanjutan menjadi material seperti model fisik yang disetel.



Versi katalog: 1.0.0

Edisi dokumentasi: 2026-08-04

Titik akhir yang terlihat oleh host didokumentasikan: 7

1. Tujuan produk

Badan resonansi delapan mode yang dapat dimainkan yang mengubah transien masuk dan energi berkelanjutan menjadi material seperti model fisik yang disetel.

EQ dapat menekankan frekuensi yang ada tetapi tidak dapat menciptakan perilaku berkelanjutan dari objek resonansi. Reverb menciptakan ruang tetapi bukan badan musik yang ditentukan. TB Resonator mengaktifkan delapan mode stabil sehingga drum, noise, gitar, vokal, dan efek dapat berbunyi seperti string, kayu, metal, chamber, atau perkusi yang disetel.

Hasil apa yang dihasilkannya

- Resonansi disetel dari C1 ke C7
- Gerakan tubuh terus menerus dari lunak ke tali ke logam
- Perilaku eksitasi strike-to-drive
- Memory dari badan pendek hingga ekor 30 detik

Aliran sinyal

Input analisis eksitasi -> Touch pembobotan -> delapan resonator modal disetel oleh Tune dan Body -> peluruhan dikendalikan oleh Memory -> Mix

2. Panduan fitur lengkap

Tune

Mengatur pusat resonansi dari C1/32.7 Hz ke C7/2093 Hz.

Body

Bergerak terus menerus melalui hubungan modal yang lembut, seperti string, dan metalik. Ini mengubah harmoni dan kesan material.

Touch

Beralih dari eksitasi yang berorientasi pada serangan menuju dorongan berkelanjutan. Pengaturan Low mendukung transien; pengaturan tinggi memungkinkan energi terus menerus untuk menjaga tubuh tetap aktif.

Memory

Mengontrol peluruhan modal aktual dari 40 ms hingga 30 detik. Nilai yang panjang dapat bertahan di seluruh frasa dan menghabiskan banyak ruang.

Mix

Memadukan tubuh resonansi dengan sumbernya. Pada Mix tinggi, plug-in berperilaku lebih seperti instrumen yang tereksitasi oleh input.

Program

Program mencakup ruang, senar, drum yang disetel, gitar simpatik, kaca vokal, kayu bass, lonceng, mekar, dan drone yang digerakkan.

3. Mulai cepat

1. Setel Tune ke lagu atau nada objek yang diinginkan.
2. Pilih Body dengan mendengarkan struktur interval.
3. Tetapkan Touch untuk perilaku sumber yang terjadi atau berkelanjutan.
4. Tetapkan Memory untuk peluruhan yang diperlukan.
5. Naikkan Mix hingga badan resonansi berada pada posisi yang benar.
6. Berikan ruang kepala untuk mode yang tumpang tindih.

4. Alur kerja praktis

Drum yang disetel

1. Gunakan Tune rendah atau menengah.
2. Setel Touch menuju Strike.
3. Gunakan Memory pendek-menengah.
4. Pilih Body yang tidak terlalu metalik dan Mix yang sedang.

Hasil yang diharapkan: Drum memperoleh badan musik yang jelas dan terkendali.

Drone sekitar

1. Gunakan Tune yang stabil.
2. Tetapkan Touch menuju Drive.
3. Gunakan Memory panjang dan logam atau tali Body.
4. Otomatiskan Mix secara perlahan.

Hasil yang diharapkan: Sumber energi yang berkelanjutan menggairahkan instrumen resonansi yang telah lama berkembang.

5. Otomatisasi, penguatan pementasan, dan penggunaan sesi

- Otomatiskan hanya kontrol yang menyajikan transisi musik yang jelas. Fast pergerakan frekuensi, waktu, nada, mode, oversampling, atau pemilih algoritme mungkin sengaja membuat artefak atau memerlukan transisi yang aman bagi host.
- Cocokkan kenyaringan yang dirasakan sebelum menilai kualitas. Pengaturan yang lebih keras sering kali akan terlihat lebih baik meskipun keputusan pemrosesannya tidak lebih baik.
- Gunakan titik akhir bypass plugin untuk perbandingan dan pertahankan sumber yang belum diproses atau versi proyek sebelumnya.
- Program pabrik adalah titik awal. Memuat suatu program mengubah beberapa parameter; simpan preset DAW baru setelah menyesuaikannya dengan sumbernya.
- Lampiran parameter diambil dari kontrak host VST3 yang diinstal. Ini mencantumkan setiap titik akhir yang terlihat oleh host, rentang/opsi yang ditampilkan, default, status otomatisasi, dan pengidentifikasi.

6. Batasan, peringatan, dan pemecahan masalah

- Panjang Memory memungkinkan ekor setelah transportasi berhenti.
- Nada resonansi dapat bertentangan dengan kunci lagu.
- High Mix dan eksitasi yang tumpang tindih dapat menghasilkan puncak dengan cepat.
- Tidak ada perubahan yang terdengar: pastikan plug-in dan sub-blok yang relevan diaktifkan, Mix/Amount tidak berada pada nilai netral, dan sumbernya mengandung energi di wilayah yang diproses.
- Tingkat tak terduga: mengembalikan kontrol input, output, pengiriman, umpan balik, dan campuran paralel ke nilai konservatif, lalu membangun kembali pengaturan satu blok pada satu waktu.
- Otomatisasi tidak cocok dengan panel: muat ulang proyek, konfirmasi DAW menangani versi plugin saat ini, dan periksa apakah program pabrik atau penarikan kembali status menggantikan nilai.
- Clicks atau transisi: hindari perubahan sampel instan pada algoritma, waktu, nada, mode, atau pemilih oversampling kecuali suara tersebut disengaja.

7. Referensi parameter host lengkap

Lampiran ini berisi semua parameter 7 yang diekspos oleh VST3 yang diinstal saat ini ke sebuah host. Titik akhir pita EQ yang berulang sengaja dicantumkan, bukan diciutkan. Opsi diskrit dicetak secara penuh ketika kontrak utama memaparkannya.

Parameter	Rentang / opsi	Bawaan	Status tuan rumah	Fungsi
Body VST3 ID 3029410	SOFT 0% to METAL 100%	STRING 50%	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Body. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Bypass VST3 ID 773352680	Off, On	Off	Otomatis; Bypass	Menonaktifkan atau menghidupkan seluruh jalur pemrosesan plug-in melalui titik akhir bypass yang terlihat oleh host.
Memory VST3 ID 1069726977	40 ms to 30.0 s	1.10 s	Otomatis	Menyetel berapa lama waktu yang dibutuhkan detektor, envelope, reverb, atau proses resonansi terkait untuk pulih atau meluruh.
Mix VST3 ID 108124	0% to 100%	35%	Otomatis	Mengatur keseimbangan antara sinyal asli dan jalur lengkap yang diproses.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Soft Chamber, Open String, Short Body, Tuned Drum, Sympathetic Guitar, Vocal Glass, Bass Wood, Harmonic Bloom, Metallic Bloom, Struck Chime, Driven Drone	Init	Otomatis	Memilih program pabrik. Memuat program akan memanggil kembali serangkaian parameter plug-in yang terkoordinasi.
Touch VST3 ID 110550847	STRIKE 0% to DRIVE 100%	NATURAL 50%	Otomatis	Kontrol host-otomatis untuk Touch. Jangkauan lengkap dan standarnya ditunjukkan dalam tabel ini; gunakan dengan bagian fitur terkait di atas.
Tune VST3 ID 3571704	C1 32.7 Hz to C7 2093 Hz	C3 130.8 Hz	Otomatis	Menetapkan frekuensi utama, nada, atau pusat spektral yang digunakan oleh fungsi ini.

Dasar dokumentasi

Disiapkan dari katalog publik saat ini, ringkasan produk lokal terkini dan catatan implementasi jika tersedia, manual bahasa Inggris yang ada jika tersedia, dan pemindaian langsung dari kontrak host VST3 yang diinstal. Detail implementasi internal yang tidak dapat dilihat oleh pengguna sengaja dikecualikan; semua fitur yang dilihat pengguna dan kontrol yang terlihat oleh host didokumentasikan.