

TB Distortion

GEDETAILEERDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Een tweelaags vervormingssysteem met zes hoofdaandrijfcurves, niveauafhankelijke dynamiek, een parallele TB-karaktertrap, focusfilters en mix-/uitgangsregeling.



Catalogusversie: 1.3.0

Documentatie editie: 2026-08-04

Voor de host zichtbare eindpunten gedocumenteerd: 11

1. Productdoel

Een tweelaags vervormingssysteem met zes hoofdaandrijfcurves, niveauafhankelijke dynamiek, een parallelle TB-karaktertrap, focusfilters en mix-/uitgangsregeling.

Eén vervormingscurve dekt zelden subtiele verzadiging, agressie van kapotte luidsprekers, gevouwen digitale bewegingen en reactieve dynamiek. TB Distortion combineert een hoofdaandrijfmotor met een onafhankelijk bestuurde TB-laag, zodat kleur parallel kan worden opgebouwd in plaats van via één serieel algoritme te worden geforceerd.

Welk resultaat het oplevert

- Gecontroleerde harmonische verrijking
- Agressieve knip- en vouwtexturen
- Input-responsieve vervormingsbeweging
- Bandgericht parallel karakter zonder onnodige low-end schade

Signaalstroom

Input -> Low/High focusfilters -> geselecteerde hoofdschijfcurve met Dynamics -> parallelle TB-tekenlaag -> Mix -> Output

2. Volledige functiegids

Belangrijkste Drive en Drive Type

Drive geeft vorm aan Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape of Fold. Soft en Tube zijn progressief; Hard en Fuzz zijn abrupter; Tape rondt transiënten af; Fold creëert complexe niet-lineaire inversie.

Dynamics

Negatieve en positieve Dynamics instellingen veranderen hoe de vervormingsintensiteit het ingangsniveau volgt. Gebruik eerst kleine waarden; extremen overdrijven opzettelijk de beweging.

TB-laag

TB Drive bestuurt de parallelle tekenlaag. De typen Level, Sample, Time en Bias introduceren verschillend amplitude-, stapsgewijs, tijdsvariërend of asymmetrisch gedrag.

Low en High focus

De steile focusgrenzen bepalen welk gebied wordt benadrukt door de vervormingsstructuur. Verhoog Low om de subbas te beschermen; verlaag High om bruis uit het resultaat te houden.

Mix en Output

Mix combineert het volledige verwerkte pad met het origineel. Output compenseert het niveau, zodat toonbeslissingen niet worden verward met luidheid.

Fabrieksprogramma's

Programma's gaan van schone hitte en buizenbloei tot diodescheuren, versleten haspel, gevouwen beweging en radiostoring. Behandel ze als routes en als uitgangspunten voor een winstfase.

3. Snelle start

1. Stel Mix in op 100 procent en Output voor veilige speelruimte.
2. Kies een Drive Type en verhoog Drive naar de gewenste kerntextuur.
3. Stel Low en High in om een band te beschermen of te benadrukken.
4. Pas Dynamics aan voor reactieve beweging.
5. Voeg TB Drive toe en kies het type ervan.
6. Ga Mix terug voor parallel gebruik en zoek vervolgens naar niveau-match Output.

4. Praktische workflows

Parallele vocale grit

1. Kies Tube of Tape.
2. Verhoog Low om plosieven schoon te houden.
3. Voeg een kleine Bias of Sample TB-laag toe.
4. Verlaag Mix tot de dictie duidelijk blijft.

Verwacht resultaat: De zang krijgt urgentie en harmonische details, terwijl ze toch verstaanbaar blijft.

Vernietigde drumloop

1. Kies Fold of Fuzz.
2. Drive hard en smal het focusbereik.
3. Gebruik Time of Sample TB-teken.
4. Automatiseer Mix voor overgangen.

Verwacht resultaat: De lus wordt onstabiel en agressief, terwijl het droge pad de impact kan behouden.

5. Automatisering, gain-staging en sessiegebruik

- Automatiseer alleen bedieningselementen die een duidelijke muzikale overgang dienen. Fast beweging van frequentie-, tijd-, toonhoogte-, modus-, oversampling- of algoritmekiezers kunnen opzettelijk artefacten creëren of een host-veilige overgang vereisen.
- Pas de waargenomen luidheid aan voordat u de kwaliteit beoordeelt. Een luidere instelling zal vaak beter lijken, zelfs als de verwerkingsbeslissing niet beter is.
- Gebruik het plug-in bypass-eindpunt ter vergelijking en behoud een onverwerkte bron of eerdere projectversie.
- Fabrieksprogramma's zijn uitgangspunten. Het laden van een programma verandert meerdere parameters; sla een nieuwe DAW preset op nadat u deze aan de bron heeft aangepast.
- De parameterbijlage is afkomstig uit het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Het vermeldt elk voor de host zichtbaar eindpunt, het weergegeven bereik/opties, de standaardwaarde, de automatiseringsstatus en de identificatie.

6. Limieten, waarschuwingen en probleemoplossing

- De instellingen High Drive en Fold kunnen sterke aliasing en niveauverhoging creëren.

- Bescherm het monitoringniveau voordat u de presets wijzigt.
- Gebruik Output om met gelijke luidheid te vergelijken.
- Geen hoorbare verandering: bevestig dat de plug-in en het relevante subblok zijn ingeschakeld, dat Mix/Amount geen neutrale waarde heeft en dat de bron energie bevat in het verwerkte gebied.
- Onverwacht niveau: stuur de regelaars voor invoer, uitvoer, verzenden, feedback en parallelle mix terug naar conservatieve waarden en bouw de instelling vervolgens blok voor blok opnieuw op.
- Automatisering komt niet overeen met het paneel: laad het project opnieuw, bevestig dat DAW de huidige plug-inversie adresseert en controleer of een fabrieksprogramma of het terughalen van de status de waarden heeft vervangen.
- Clicks of overgangen: vermijd sample-instant wijzigingen in algoritme, tijd, toonhoogte, modus of oversampling-selectors, tenzij het geluid opzettelijk is.

7. Voltooi de hostparameterreferentie

Deze bijlage bevat alle 11 parameters die door de huidige geïnstalleerde VST3 aan een host worden blootgesteld. Herhaalde eindpunten van de EQ-band worden opzettelijk vermeld in plaats van samengevouwen. Discrete opties worden volledig afgedrukt wanneer het gastcontract ze openbaar maakt.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatiseerbaar; Bypass	Schakelt het volledige verwerkingspad van de plug-in in of uit via het voor de host zichtbare bypass-eindpunt.
Drive VST3 ID 95852938	0.0 to 36.0	6.0	Automatiseerbaar	Regelt of maakt niet-lineaire dichtheid, harmonische kleur of piekvorming mogelijk.
Drive Type VST3 ID 780322788	Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold	Soft	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.
Dynamics VST3 ID 1443276820	-100.0 to 100.0	0.0	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Dynamics. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
High VST3 ID 3202466	20 to 20000	20000	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor High. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Low VST3 ID 107348	20 to 20000	20	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Low. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	100.0	Automatiseerbaar	Stelt de balans in tussen het originele signaal en het volledige verwerkte pad.
Output VST3 ID 1141971201	-24.0 to 12.0	0.0	Automatiseerbaar	Stelt of beperkt het uiteindelijke uitvoerniveau na de hoofdverwerking van de plug-in.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Clean Heat, Tube Bloom, Diode Crack, Broken Cone, Worn Reel, Parallel Mid Dirt, Folded Motion, Radio Breakdown	Init	Automatiseerbaar	Selecteert een fabrieksprogramma. Het laden van een programma roept een gecoördineerde set plug-inparameters op.
TB Drive VST3 ID 595685308	0.0 to 100.0	0.0	Automatiseerbaar	Regelt of maakt niet-lineaire dichtheid, harmonische kleur of piekvorming mogelijk.
TB Type VST3 ID 1266625224	Level, Sample, Time, Bias	Level	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.

Documentatiebasis

Samengesteld op basis van de huidige openbare catalogus, de huidige lokale productbeschrijving en implementatienotities, indien beschikbaar, bestaande Engelse handleidingen, indien beschikbaar, en een directe scan van het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Interne implementatiedetails die niet op de gebruiker gericht zijn, worden opzettelijk uitgesloten; alle gebruikersgerichte functies en voor de host zichtbare bedieningselementen zijn gedocumenteerd.