

# TB Resonator

## GEDETAILEERDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Een speelbaar resonerend lichaam met acht modi dat binnenkomende transiënten en aanhoudende energie omzet in afgestemd materiaal dat op een fysiek model lijkt.



Catalogusversie: 1.0.0

Documentatie editie: 2026-08-04

Voor de host zichtbare eindpunten gedocumenteerd: 7

# 1. Productdoel

**Een speelbaar resonerend lichaam met acht modi dat binnenkomende transiënten en aanhoudende energie omzet in afgestemd materiaal dat op een fysiek model lijkt.**

EQ kan bestaande frequenties benadrukken, maar kan niet het aanhoudende gedrag van een resonerend object creëren. Reverb creëert ruimte, maar geen gedefinieerd muzikaal lichaam. TB Resonator beschikt over acht stabiele modi, zodat drums, noise, gitaren, zang en effecten kunnen klinken als strijkers, hout, metaal, kamers of afgestemde percussie.

## Welk resultaat het oplevert

- Afgestemde resonantie van C1 tot C7
- Continue lichaamsbeweging van zacht naar touw naar metaal
- Strike-to-drive-excitatiegedrag
- Memory van kort lichaam tot staart van 30 seconden

## Signaalstroom

**Input excitatieanalyse -> Touch weging -> acht modale resonatoren afgestemd door Tune en Body -> verval gecontroleerd door Memory -> Mix**

# 2. Volledige functiegids

## Tune

Stelt het resonantiecentrum in van C1/32,7 Hz tot C7/2093 Hz.

## Body

Beweegt voortdurend door zachte, snaarachtige en metaalachtige modale relaties. Het verandert de harmonie en de materiële indruk.

## Touch

Verplaatst van op staking gerichte excitatie naar aanhoudende drive. Low instellingen geven de voorkeur aan transiënten; hoge instellingen zorgen voor continue energie om het lichaam actief te houden.

## Memory

Regelt het daadwerkelijke modale verval van 40 ms tot 30 seconden. Lange waarden kunnen over frasen heen aanhouden en ruimte in beslag nemen.

## Mix

Mengt het resonerende lichaam met de bron. Bij hoge Mix gedraagt de plug-in zich meer als een instrument dat wordt opgewonden door de invoer.

## Programma's

Programma's omvatten kamers, strijkers, gestemde drums, sympathieke gitaar, zangglas, bashout, klokkenspel, bloemen en aangedreven drones.

### 3. Snelle start

1. Stel Tune in op de toonhoogte van het nummer of de gewenste object.
2. Kies Body door naar de intervalstructuur te luisteren.
3. Stel Touch in voor getroffen of aanhoudend brongedrag.
4. Stel Memory in voor het gewenste verval.
5. Verhoog Mix totdat het resonantielichaam correct zit.
6. Laat ruimte vrij voor overlappende modi.

### 4. Praktische workflows

#### Afgestemde trommel

1. Gebruik een lage of midden Tune.
2. Stel Touch in op Strike.
3. Gebruik korte tot middellange Memory.
4. Kies een minder metaalachtige Body en een gematigde Mix.

**Verwacht resultaat: De trommel krijgt een helder, gecontroleerd muzikaal lichaam.**

#### Omgevingsdrone

1. Gebruik een stabiele Tune.
2. Stel Touch in op Drive.
3. Gebruik lange Memory en een metalen of string Body.
4. Automatiseer Mix langzaam.

**Verwacht resultaat: Aanhoudende bronenergie prikkelt een lang evoluerend resonerend instrument.**

### 5. Automatisering, gain-staging en sessiegebruik

- Automatiseer alleen bedieningselementen die een duidelijke muzikale overgang dienen. Fast beweging van frequentie-, tijd-, toonhoogte-, modus-, oversampling- of algoritmekiezers kunnen opzettelijk artefacten creëren of een host-veilige overgang vereisen.
- Pas de waargenomen luidheid aan voordat u de kwaliteit beoordeelt. Een luidere instelling zal vaak beter lijken, zelfs als de verwerkingsbeslissing niet beter is.
- Gebruik het plug-in bypass-eindpunt ter vergelijking en behoud een onverwerkte bron of eerdere projectversie.
- Fabrieksprogramma's zijn uitgangspunten. Het laden van een programma verandert meerdere parameters; sla een nieuwe DAW preset op nadat u deze aan de bron heeft aangepast.
- De parameterbijlage is afkomstig uit het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Het vermeldt elk voor de host zichtbaar eindpunt, het weergegeven bereik/opties, de standaardwaarde, de automatiseringsstatus en de identificatie.

### 6. Limieten, waarschuwingen en probleemoplossing

- Met lang Memory zijn staarten mogelijk nadat het transport is gestopt.

- Resonante noten kunnen in conflict komen met de toonsoort van de song.
- High Mix en overlappende excitatie kunnen snel pieken opbouwen.
- Geen hoorbare verandering: bevestig dat de plug-in en het relevante subblok zijn ingeschakeld, dat Mix/Amount geen neutrale waarde heeft en dat de bron energie bevat in het verwerkte gebied.
- Onverwacht niveau: stuur de regelaars voor invoer, uitvoer, verzenden, feedback en parallelle mix terug naar conservatieve waarden en bouw de instelling vervolgens blok voor blok opnieuw op.
- Automatisering komt niet overeen met het paneel: laad het project opnieuw, bevestig dat DAW de huidige plug-inversie adresseert en controleer of een fabrieksprogramma of het terughalen van de status de waarden heeft vervangen.
- Clicks of overgangen: vermijd sample-instant wijzigingen in algoritme, tijd, toonhoogte, modus of oversampling-selectors, tenzij het geluid opzettelijk is.

## 7. Voltooi de hostparameterreferentie

Deze bijlage bevat alle 7 parameters die door de huidige geïnstalleerde VST3 aan een host worden blootgesteld. Herhaalde eindpunten van de EQ-band worden opzettelijk vermeld in plaats van samengevouwen. Discrete opties worden volledig afgedrukt wanneer het gastcontract ze openbaar maakt.

| Parameter                     | Bereik / opties                                                                                                                                                 | Standaard     | Hoststatus                  | Functie                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Body<br>VST3 ID 3029410       | SOFT 0% to METAL 100%                                                                                                                                           | STRING 50%    | Automatiseerbaar            | Host-automateerbare besturing voor Body. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.  |
| Bypass<br>VST3 ID 773352680   | Off, On                                                                                                                                                         | Off           | Automatiseerbaar;<br>Bypass | Schakelt het volledige verwerkingspad van de plug-in in of uit via het voor de host zichtbare bypass-eindpunt.                                                                        |
| Memory<br>VST3 ID 1069726977  | 40 ms to 30.0 s                                                                                                                                                 | 1.10 s        | Automatiseerbaar            | Stelt in hoe lang het duurt voordat het bijbehorende detector-, envelop-, reverb- of resonantieproces herstelt of wegsterft.                                                          |
| Mix<br>VST3 ID 108124         | 0% to 100%                                                                                                                                                      | 35%           | Automatiseerbaar            | Stelt de balans in tussen het originele signaal en het volledige verwerkte pad.                                                                                                       |
| Program<br>VST3 ID 1886548852 | Init, Soft Chamber, Open String, Short Body, Tuned Drum, Sympathetic Guitar, Vocal Glass, Bass Wood, Harmonic Bloom, Metallic Bloom, Struck Chime, Driven Drone | Init          | Automatiseerbaar            | Selecteert een fabrieksprogramma. Het laden van een programma roept een gecoördineerde set plug-inparameters op.                                                                      |
| Touch<br>VST3 ID 110550847    | STRIKE 0% to DRIVE 100%                                                                                                                                         | NATURAL 50%   | Automatiseerbaar            | Host-automateerbare besturing voor Touch. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven. |
| Tune<br>VST3 ID 3571704       | C1   32.7 Hz to C7   2093 Hz                                                                                                                                    | C3   130.8 Hz | Automatiseerbaar            | Stelt de hoofdfrequentie, noot of spectraalcentrum in dat door deze functie wordt gebruikt.                                                                                           |

## Documentatiebasis

Samengesteld op basis van de huidige openbare catalogus, de huidige lokale productbeschrijving en implementatienotities, indien beschikbaar, bestaande Engelse handleidingen, indien beschikbaar, en een directe scan van het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Interne implementatiedetails die niet op de gebruiker gericht zijn, worden opzettelijk uitgesloten; alle gebruikersgerichte functies en voor de host zichtbare bedieningselementen zijn gedocumenteerd.