

TB Vocoder

GEDETAILLEERDE GEBRUIKERSHANDLEIDING

Een multi-mode kanaalvocoder met 8-64 banden, interne multi-voice carrier, optionele sidechain carrier, spectrale imprint-besturingselementen en vijf transformatietypen.



Catalogusversie: Current

Documentatie editie: 2026-08-04

Voor de host zichtbare eindpunten gedocumenteerd: 25

1. Productdoel

Een multi-mode kanaalvocoder met 8-64 banden, interne multi-voice carrier, optionele sidechain carrier, spectrale imprint-besturingselementen en vijf transformatietypen.

Klassieke vocoders kunnen een aparte synthtrack nodig hebben en bieden weinig controle over de verstaanbaarheid. TB Vocoder kan de interne drager gebruiken voor onmiddellijke werking of een zijketen accepteren, terwijl het analysebereik, de timing van de envelop, de opdruk, het witmaken, de sibilance en het dragerontwerp onafhankelijk van elkaar instelbaar blijven.

Welk resultaat het oplevert

- Klassieke robotachtige spraak- en talkbox-toon
- Whisper, Morph, Ring Mod en Invert transformaties
- Interne draaggolf van 2 tot 100 stemmen
- Gedetailleerde controle over articulatie, bandresolutie, breedte en sibilance

Signaalstroom

Modulatorinvoer -> analysefilterbank en enveloppen -> interne of zijketendrager -> geselecteerd Vocoder/Whisper/Morph/Ring Mod/Invert proces -> spectrale afdruk en uitvoervormgeving -> Mix

2. Volledige functiegids

Type

Vocoder past kanaalenvolpen toe, Whisper vervangt toonhoogte door ruisachtige energie, Morph combineert spectrale identiteiten, Ring Mod vermenigvuldigt structuren voor metalen zijbanden, en Invert creëert een omgekeerde spectrale relatie.

Bands en analysebereik

Bands stelt de resolutie in van 8 tot 64. Range Low en Range High beperken het geanalyseerde spectrum. Minder bands klinken klassiek en grof; meer banden verbeteren de verstaanbaarheid tegen hogere CPU-kosten.

Envelop-timing

Attack volgt nieuwe articulatie; Release houdt elke band vast of laat deze los. De timing van Fast is helder, terwijl de langzamere timing vloeiender en meer legato is.

Interne vervoerder

Carrier Tune, Resonance, Count, Color, Tone en Width bouwen de synthbron. Het aantal varieert van een kleine gefocuste stapel tot een grote wolk.

Sidechain

Schakel Sidechain in om de externe providerinvoer te gebruiken wanneer de host deze biedt. Routing moet worden geconfigureerd in DAW.

Imprint en duidelijkheid

Imprint stelt de overdrachtssterkte van de modulator in. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibilance, Warp en Shift vormhelderheid, ruisvloer, formantbeweging en articulatie.

Mix en Output

Mix combineert het getransformeerde resultaat met de originele modulator. Output compenseert het eindniveau. Programma's omvatten uitzendingshelderheid, robots, koren, gefluister en kapotte machines.

3. Snelle start

1. Begin met Type Vocoder, Sidechain uit, Mix 100 procent.
2. Stel Bands in op 32 en kies het handige Range Low/High.
3. Tune Attack en Release voor verstaanbaarheid.
4. Pas Carrier Tune, Aantal, Color, Resonantie en Width aan.
5. Gebruik Imprint, Detail, Whiten en Sibilance om spraak te verduidelijken.
6. Probeer pas een andere Type als de basisprovider werkt.
7. Stel Output en uiteindelijk Mix in.

4. Praktische workflows

Duidelijke robotstem

1. Gebruik Vocoder met 32-64 banden.
2. Gebruik snel Attack en middelmatig Release.
3. Stel Imprint hoog in en voeg Sibilance toe.
4. Gebruik een heldere interne drager met matige resonantie.

Verwacht resultaat: Spraak blijft begrijpelijk en wordt tegelijkertijd sterk synthetisch.

Externe muzikale drager

1. Leid een synth naar de plug-in zijketen.
2. Schakel Sidechain in.
3. Stem het analysebereik af op de synth en stem.
4. Gebruik Mix voor 100 procent op het effectrendement.

Verwacht resultaat: De stem articuleert het ritme en de harmonie van de externe drager.

5. Automatisering, gain-staging en sessiegebruik

- Automatiseer alleen bedieningselementen die een duidelijke muzikale overgang dienen. Fast beweging van frequentie-, tijd-, toonhoogte-, modus-, oversampling- of algoritmekiezers kunnen opzettelijk artefacten creëren of een host-veilige overgang vereisen.
- Pas de waargenomen luidheid aan voordat u de kwaliteit beoordeelt. Een luidere instelling zal vaak beter lijken, zelfs als de verwerkingsbeslissing niet beter is.
- Gebruik het plug-in bypass-eindpunt ter vergelijking en behoud een onverwerkte bron of eerdere projectversie.
- Fabrieksprogramma's zijn uitgangspunten. Het laden van een programma verandert meerdere parameters; sla een nieuwe DAW preset op nadat u deze aan de bron heeft aangepast.

- De parameterbijlage is afkomstig uit het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Het vermeldt elk voor de host zichtbaar eindpunt, het weergegeven bereik/opties, de standaardwaarde, de automatiseringsstatus en de identificatie.

6. Limieten, waarschuwingen en probleemoplossing

- De beschikbaarheid van Sidechain en de busnaam variëren per DAW.
- Meer bands zijn niet altijd muzikaler.
- High Het aantal draaggolven, de breedte en de resonantie kunnen grote pieken veroorzaken.
- Geen hoorbare verandering: bevestig dat de plug-in en het relevante subblok zijn ingeschakeld, dat Mix/Amount geen neutrale waarde heeft en dat de bron energie bevat in het verwerkte gebied.
- Onverwacht niveau: stuur de regelaars voor invoer, uitvoer, verzenden, feedback en parallelle mix terug naar conservatieve waarden en bouw de instelling vervolgens blok voor blok opnieuw op.
- Automatisering komt niet overeen met het paneel: laad het project opnieuw, bevestig dat DAW de huidige plug-inversie adresseert en controleer of een fabrieksprogramma of het terughalen van de status de waarden heeft vervangen.
- Clicks of overgangen: vermijd sample-instant wijzigingen in algoritme, tijd, toonhoogte, modus of oversampling-selectors, tenzij het geluid opzettelijk is.

7. Voltooi de hostparameterreferentie

Deze bijlage bevat alle 25 parameters die door de huidige geïnstalleerde VST3 aan een host worden blootgesteld. Herhaalde eindpunten van de EQ-band worden opzettelijk vermeld in plaats van samengevouwen. Discrete opties worden volledig afgedrukt wanneer het gastcontract ze openbaar maakt.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Attack VST3 ID 740224584	0.1 to 200.0	3.0	Automatiseerbaar	Stelt in hoe snel de bijbehorende detector-, envelop-, korrel- of dynamiekfase bij het begin reageert.
Bands VST3 ID 93503710	8 to 64	32	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Bands. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatiseerbaar; Bypass	Schakelt het volledige verwerkingspad van de plug-in in of uit via het voor de host zichtbare bypass-eindpunt.
Carrier Count VST3 ID 1948654839	2 to 100	3	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Carrier Count. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Carrier Resonance VST3 ID 1112088630	0.0 to 100.0	50.0	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Carrier Resonance. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Carrier Tune VST3 ID 1379506170	-24 to 24	0	Automatiseerbaar	Stelt de hoofdfrequentie, noot of spectraalcentrum in dat door deze functie wordt gebruikt.
Color VST3 ID 1948646219	0.0 to 100.0	30.0	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.
Detail VST3 ID 812259409	0.0 to 100.0	65.0	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gevoelig de bijbehorende analyse- of overdrachtsfase reageert op brondetails.
Floor VST3 ID 97526796	-90 to -30	-70	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gevoelig de bijbehorende analyse- of overdrachtsfase reageert op brondetails.
Imprint VST3 ID 1926118409	0.0 to 100.0	100.0	Automatiseerbaar	Stelt in hoe sterk het genoemde proces het signaal beïnvloedt.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	100.0	Automatiseerbaar	Stelt de balans in tussen het originele signaal en het volledige verwerkte pad.
Output VST3 ID 1141971201	-18.0 to 6.0	0.0	Automatiseerbaar	Stelt of beperkt het uiteindelijke uitvoerniveau na de hoofdverwerking van de plug-in.
Pressure VST3 ID 871241285	0.0 to 100.0	25.0	Automatiseerbaar	Stelt in hoe gevoelig de bijbehorende analyse- of overdrachtsfase reageert op brondetails.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Program VST3 ID 1886548852	Init, Classic Talk Box, Robot Choir, Formant Glass, Low Iron Chant, Ringed Metal, Air Whisper, Hollow Invert, 100 Voice Cloud, Clean Broadcast, Chrome Robot, Pocket Robot, Giant Robot, Rust Robot, Neon Robot, Servo Choir, Data Droid, Broken Android, Wide Machine, Tiny Circuit, Breath Print, Ghost Air, Frost Whisper, Sand Whisper, Secret Radio, Silver Breath, Dark Hiss, Wide Whisper, Close Whisper, Sibilant Cloud, Crystal Formant, Velvet Morph, Glass Choir, Alien Vowel, Rubber Formant, Liquid Mouth, Formant Lift, Formant Drop, Wide Morph, Micro Formants, Chrome Ring, Tin Pulse, Steel Teeth, Bell Circuit, Cold Motor, Broken Metal, Razor Ring, Low Gear, Wide Alloy, Nano Ring, Hollow Core, Reverse Vowel, Empty Shell, Dark Negative, Bright Invert, Thin Void, Wide Hollow, Invert Bass, Ghost Cavity, Crushed Invert, Sub Chant, Monastery Iron, Deep Machine, Low Formant, Bass Drone Print, Octave Below, Dark Stack, Slow Temple, Heavy Vowel, Underworld Choir, Tight Gate, Percussive Print, Fast Chopper, Snare Robot, Drum Carrier, Pluck Tracker, Staccato Glass, Slow Bloom, Pumped Motion, Rhythm Invert, Stereo Cloud, 100 Voice Aurora, Wide Choir, Detuned Sky, Soft Halo, Bright Horizon, Dark Atmosphere, Cloud Shift Up, Cloud Shift Down, Infinite Wash, OTT Talk, OTT Robot, OTT Whisper, OTT Glass, OTT Metal, OTT Hollow, Hard Squash, Air Pressure, Dense Broadcast, Final Boss Vocoder, Vintage Eight, Analog Twelve, Studio Sixteen, Speech Twenty, Clear Twenty Four, Modern Thirty Two, Detail Forty, Hi Fi Forty Eight, Precision Fifty Six, Surgical Sixty Four, Dual Anchor Saw, Power Trio Saw, Five Voice Saw, Twelve Voice Saw, Saw Pulse Blend, Balanced Pulse, Bright Pulse Stack, Narrow Pulse Stack, Fifth Up Carrier, Fifth Down Carrier	Init	Automatiseerbaar	Selecteert een fabrieksprogramma. Het laden van een programma roept een gecoördineerde set plug-inparameters op.
Range High VST3 ID 281556343	2000 to 18000	14000	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Range High. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Range Low VST3 ID 1810201823	40 to 500	90	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Range Low. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Release VST3 ID 1090594823	5 to 2000	50	Automatiseerbaar	Stelt in hoe lang het duurt voordat het bijbehorende detector-, envelop-, reverb- of resonantieproces herstelt of wegsterft.

Parameter	Bereik / opties	Standaard	Hoststatus	Functie
Shift VST3 ID 109407362	-24 to 24	0	Automatiseerbaar	Verplaatst de toonhoogte, frequentiestructuur of waargenomen resonantiehoogte voor het genoemde proces.
Sibilance VST3 ID 797472958	0.0 to 100.0	50.0	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Sibilance. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Sidechain VST3 ID 302364618	Off, On	Off	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Sidechain. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Tone VST3 ID 3565938	-100.0 to 100.0	0.0	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Tone. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Type VST3 ID 3575610	Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert	Vocoder	Automatiseerbaar	Selecteert het bedieningsalgoritme, de responsvorm of het toonkarakter voor het genoemde blok.
Warp VST3 ID 3641992	-100.0 to 100.0	0.0	Automatiseerbaar	Verplaatst de toonhoogte, frequentiestructuur of waargenomen resonantiehoogte voor het genoemde proces.
Whiten VST3 ID 1358674277	0.0 to 100.0	75.0	Automatiseerbaar	Host-automateerbare besturing voor Whiten. Het volledige bereik en de standaardinstellingen worden in deze tabel weergegeven; gebruik het met de gerelateerde functiesectie hierboven.
Width VST3 ID 113126854	0 to 200	100	Automatiseerbaar	Stelt de stereospreiding of de laterale distributie van het verwerkte signaal in.

Documentatiebasis

Samengesteld op basis van de huidige openbare catalogus, de huidige lokale productbeschrijving en implementatienotities, indien beschikbaar, bestaande Engelse handleidingen, indien beschikbaar, en een directe scan van het geïnstalleerde VST3 hostcontract. Interne implementatiedetails die niet op de gebruiker gericht zijn, worden opzettelijk uitgesloten; alle gebruikersgerichte functies en voor de host zichtbare bedieningselementen zijn gedocumenteerd.