

TB Compressor

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Procesor dynamiki Peak/RMS z filtrowaniem łańcucha bocznego, funkcją lookahead, łączeniem stereo, nasyceniem, modelami obwodów i nadpróbkowaniem.



Wersja katalogowa: 2.0.0

Wydanie dokumentacji: 2026-08-04

Udokumentowane punkty końcowe widoczne dla hosta: 21

1. Przeznaczenie produktu

Procesor dynamiki Peak/RMS z filtrowaniem łańcucha bocznego, funkcją lookahead, łączeniem stereo, nasyceniem, modelami obwodów i nadpróbkowaniem.

Źródła dynamiczne często wymagają zarówno kontroli poziomu, jak i celowego brzmienia. Przezroczysty kompresor może kontrolować szczyty, ale pozostawiać źródło mało inspirujące; kolorowy kompresor może dodać energii, ale zaciemnić decyzję o dynamice. TB Compressor oddziela wykrywanie, redukcję wzmacnienia, skupienie łańcucha bocznego i nasycenie, dzięki czemu każdą część można ustawić celowo.

Jaki wynik to daje

- Transparent poziomowanie lub asertywna kontrola szczytowa
- Zachowanie detektora skupionego na Frequency
- Połączona stabilność obrazu stereo
- Opcjonalny kolor harmoniczny przed wykończeniem na poziomie końcowym

Przepływ sygnału

Input trim -> filtrowany szczyt lub RMS detektor z opcjonalnym Lookahead -> komputer wzmacnienia -> łącze stereo -> nasycenie/stopień obwodu z nadpróbkowaniem -> makijaż i wyjście

2. Kompletny przewodnik po funkcjach

Detekcja szczytu i RMS

Tryb szczytowy reaguje na chwilowe wychylenia i jest dostosowany do bębnow i zabezpieczeń. Tryb RMS podąża za średnią energią i często jest płynniejszy w przypadku wokalu, basu i tonacji.

Threshold, Ratio i Knee

Threshold określa, gdzie zaczyna się kompresja, Ratio kontroluje, jak mocno poziom powyżej progu jest ograniczany, a Knee zmiękcza przejście. Szerokie kolano jest gładkie; wąskie kolano jest bardziej zdecydowane.

Attack, Release i Lookahead

Attack zachowuje lub tłumi przód dźwięku, Release określa odzyskiwanie, a Lookahead umożliwia wcześniejszą kontrolę szczytową kosztem opóźnień. Bardzo krótkie wartości ataku i zwolnienia mogą brzmieć gęsto lub zniekształcone z założenia.

Filtry Sidechain

Low Cut zapobiega wykrywaniu dominacji subbasu. High Cut może zmniejszyć czułość detektora na jasne stany przejściowe. Filtry te wpływają na detektor, a nie na słyszalną ścieżkę programu.

Stereo Link

Stereo Link stosuje wspólną decyzję dotyczącą dynamiki, dzięki czemu obraz nie przechyla się, gdy jeden z kanałów osiąga szczyt. Wyłącz tylko w przypadku celowo niezależnego ruchu kanału.

Saturation systemu

Włącz Saturation, wybierz Clean, Soft, Hard, Punch, Warm lub Tape, następnie użyj Drive i Mix. Oddzielne opcje Modelu Obwodu zmieniają charakter odpowiedzi. Oversampling zmniejsza aliasing przy wyższych kosztach procesora i

opóźnień.

Zyskaj inscenizację

Input zmienia intensywność pracy detektora i stopni kolorów. Makeup przywraca zamierzony poziom po redukcji; Output to ostatnie przycięcie. Porównaj przy dopasowanej głośności.

3. Szybki start

1. Ustaw Input, Makeup i Output na jedność i wyłącz Saturation.
2. Wybierz wykrywanie szczytu lub RMS.
3. Obniż Threshold, aż redukcja wzmocnienia osiągnie zamierzony zakres.
4. Ustaw Ratio i Knee dla znaku sterującego.
5. Tune Attack i Release w kontekście utworu.
6. Użyj filtrowania łańcucha bocznego, jeśli dołki lub szczyty wyzwalają się zbyt mocno.
7. Dodaj nasycenie na końcu i dopasowanie poziomowi za pomocą Output.

4. Praktyczne przepływy pracy

Poziomowanie wokalu

1. Włącz RMS.
2. Używaj umiarkowanych proporcji i miękkiego kolana.
3. Ustaw Attack na tyle długo, aby spółgłoski były wyraźne.
4. Użyj średniego wydania, które powraca pomiędzy frazami.
5. Zastosuj równolegle nasycenie światłem Warm lub Tape.

Oczekiwany wynik: Wokal pozostaje do przodu i równy, nie tracąc artykulacji.

Uderzenie perkusyjne

1. Użyj wykrywania szczytu.
2. Ustaw wolniejszy atak, aby przejść pierwsze trafienie.
3. Ustaw zwolnienie na regenerację przed następnym uderzeniem.
4. Jeśli potrzebna jest dodatkowa gęstość, użyj nasycenia i nadpróbkowania Punch.

Oczekiwany wynik: Transjenty pozostają zdefiniowane, a treść staje się gęstsza i bardziej kontrolowana.

Sidechain schyłanie się

1. Skieruj sygnał klucza do zewnętrznej magistrali sidechain.
2. Użyj filtrów sidechain, aby wyizolować użyteczny zakres wyzwalań.
3. Wybierz szybki atak i zwolnienie odpowiednie do tempa.
4. Aby zapewnić stabilne obrazowanie, włącz Stereo Link.

Oczekiwany wynik: Docelowa ścieżka usuwa się z drogi w przewidywalny sposób, gdy nadejdzie kluczowy sygnał.

5. Automatyzacja, stopniowanie wzmocnienia i wykorzystanie sesji

- Automatyzuj tylko elementy sterujące, które służą wyraźnemu przejściu muzycznemu. Fast zmiany częstotliwości, czasu, wysokości dźwięku, trybu, nadpróbkowania lub selektorów algorytmów mogą celowo tworzyć artefakty lub wymagać przejścia bezpiecznego dla hosta.
- Przed oceną jakości dopasuj postrzeganą głośność. Głośniejsze ustawienie często będzie wyglądać lepiej, nawet jeśli decyzja dotycząca przetwarzania nie będzie lepsza.
- Użyj punktu końcowego obejścia wtyczki do porównania i zachowaj nieprzetworzone źródło lub wcześniejszą wersję projektu.
- Programy fabryczne są punktami wyjścia. Załadowanie programu zmienia wiele parametrów; zapisz nowy preset DAW po dostosowaniu go do źródła.
- Dodatek parametru jest przechwytywany z zainstalowanej umowy hosta VST3. Zawiera listę każdego punktu końcowego widocznego dla hosta, wyświetlanego zakresu/opcji, ustawień domyślnych, stanu automatyzacji i identyfikatora.

6. Ograniczenia, przestrogi i rozwiązywanie problemów

- Lookahead i nadpróbkowanie mogą zmienić opóźnienie.
- Saturation Mix nie zastępuje kompresji Makeup.
- Silna kompresja niepołączona może spowodować przesunięcie obrazu stereo.
- Brak słyszalnych zmian: sprawdź, czy wtyczka i odpowiedni podblok są włączone, Mix/Amount nie ma wartości neutralnej, a źródło zawiera energię w przetwarzanym obszarze.
- Nieoczekiwany poziom: przywróć elementy sterujące wejścia, wyjścia, wysyłki, sprzężenia zwrotnego i miksu równoległego do konserwatywnych wartości, a następnie przebuduj ustawienia po jednym bloku na raz.
- Automatyka nie pasuje do panelu: załaduj ponownie projekt, potwierdź, że DAW adresuje aktualną wersję wtyczki i sprawdź, czy wartości zostały zastąpione programem fabrycznym lub przywołaniem stanu.
- Clicks lub przejścia: unikaj natychmiastowych zmian w algorytmie, czasie, wysokości dźwięku, trybie lub selektorach nadpróbkowania, chyba że dźwięk jest zamierzony.

7. Pełne odniesienie do parametrów hosta

Ten dodatek zawiera wszystkie parametry (liczba) udostępniane hostowi przez aktualnie zainstalowany VST3. Powtarzające się punkty końcowe pasma EQ są celowo wyświetlane, a nie zwijane. Opcje dyskretne są drukowane w całości, gdy ujawnia je umowa główna.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Attack VST3 ID 1941037640	0.10 to 200.00	10.00	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji powiązanego detektora, obwiedni, ziarna lub stopnia dynamiki na początku.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatyczne; Bypass	Wyłącza lub włącza pełną ścieżkę przetwarzania wtyczki poprzez punkt końcowy obejścia widoczny dla hosta.
Input VST3 ID 69820330	-24.00 to 24.00	0.00	Automatyczne	Ustawia poziom wprowadzany do procesora, a tym samym zmienia dalszy napęd lub wykrywanie.
Knee VST3 ID 2311491	0.00 to 6.00	6.00	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Knee. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 to 20.00	0.00	Automatyczne	Zapewnia kontekst przyszłego sygnału dla powiązanej dynamiki lub stopnia limitera i może zwiększać opóźnienie.
Makeup VST3 ID 119293193	0.00 to 24.00	0.00	Automatyczne	Ustawia wzmocnienie dla nazwanego wejścia, wyjścia, pasma lub równoległej ścieżki wysyłania/powrotu.
Output VST3 ID 195300609	-24.00 to 24.00	0.00	Automatyczne	Ustawia lub ogranicza końcowy poziom wyjściowy po głównym przetwarzaniu wtyczki.
Oversampling VST3 ID 1589895355	1x (Off), 2x, 4x, 8x	1x (Off)	Automatyczne	Wybiera wewnętrzny współczynnik nadpróbkowania, zamieniając więcej procesora/opóźnień na czystsze przetwarzanie nieliniowe.
Program VST3 ID 1886548852	Clean Control, Vocal Leveler, Drum Punch, Bus Glue, Sidechain Duck	Clean Control	Automatyczne	Wybiera program fabryczny. Ładowanie programu przywołuje skoordynowany zestaw parametrów wtyczki.
Ratio VST3 ID 77748203	1.00 to 20.00	2.00	Automatyczne	Ustawia siłę powiązanej reakcji dynamiki.
Release VST3 ID 1808577511	5.00 to 1000.00	100.00	Automatyczne	Ustawia czas potrzebny do odzyskania lub zaniku powiązanego detektora, obwiedni, pogłosu lub procesu rezonansowego.
RMS VST3 ID 81272	Off, On	Off	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla RMS. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Saturation VST3 ID 254601170	Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape	Clean	Automatyczne	Ustawia siłę powiązanej reakcji dynamiki.
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 to 4.00	1.00	Automatyczne	Ustawia siłę powiązanej reakcji dynamiki.
Saturation Enabled VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	Automatyczne	Ustawia siłę powiązanej reakcji dynamiki.
Saturation Mix VST3 ID 442254915	0.00 to 1.00	1.00	Automatyczne	Ustawia równowagę pomiędzy oryginalnym sygnałem a całą przetworzoną ścieżką.
Saturator Circuit Model VST3 ID 1341934291	Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X	Legacy	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.
Sidechain High Cut VST3 ID 84552468	100 to 20000	20000	Automatyczne	Redukuje zawartość wysokich częstotliwości lub skraca zanik wysokich częstotliwości w powiązanej ścieżce.
Sidechain Low Cut VST3 ID 1315373992	20 to 10000	20	Automatyczne	Redukuje zawartość o niskiej częstotliwości w powiązanej ścieżce audio lub detektora.
Stereo Link VST3 ID 2030866401	Off, On	On	Automatyczne	Łączy kontrolę kanału, dzięki czemu zmiany poziomu nie powodują przeciągnięcia obrazu stereo w jedną stronę.
Threshold VST3 ID 1241117771	-60.00 to 0.00	-18.00	Automatyczne	Ustawia poziom, od którego zaczyna działać powiązany detektor, stopień dynamiki, obcinacz lub limiter.

Podstawa dokumentacji

Przygotowano na podstawie aktualnego katalogu publicznego, aktualnego opisu produktu lokalnego i notatek dotyczących wdrożenia, jeśli są dostępne, istniejących podręczników w języku angielskim, jeśli są dostępne, oraz bezpośredniego skanu zainstalowanej umowy głównej VST3. Wewnętrzne szczegóły implementacji, które nie są widoczne dla użytkownika, są celowo wykluczone; wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika i elementy sterujące widoczne dla hosta są udokumentowane.