

TB Center

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Bộ xử lý định tâm âm thanh nổi theo pha với tính năng căn chỉnh thời gian, kiểm soát độ rộng, phân tích giao diện và trọng số đa băng tần tùy chọn.



Phiên bản danh mục: 1.3.0

Phiên bản tài liệu: 2026-08-04

Các điểm cuối hiển thị trên máy chủ được ghi lại: 12

1. Mục đích sản phẩm

Bộ xử lý định tâm âm thanh nổi theo pha với tính năng căn chỉnh thời gian, kiểm soát độ rộng, phân tích giao diện và trọng số đa băng tần tùy chọn.

Stereo bản ghi có thể nghiêng một cách không thể đoán trước, bị lệch khi người biểu diễn di chuyển hoặc cảm thấy không tập trung vì sự khác biệt về mức độ và thời gian đến không đồng đều. Simple điều khiển cân bằng có thể di chuyển hình ảnh nhưng không thể sửa thời gian và tính tổng đơn sắc có thể loại bỏ chiều rộng có giá trị. TB Center dành cho hội thoại, micro âm thanh nổi, nhạc cụ, xe buýt và tài liệu lưu trữ cần một trung tâm ổn định hơn mà không làm sập bản ghi một cách bừa bãi.

Nó tạo ra kết quả gì

- Hình ảnh thống trị ổn định hơn
- Giảm sự bất đồng về thời gian trái/phải
- Chiều rộng được kiểm soát sau khi lấy lại
- Frequency hiệu chỉnh phụ thuộc khi bật chế độ đa băng tần

Luồng tín hiệu

Phân tích Input -> ước tính hướng và thời gian -> trọng số bốn băng tần tùy chọn -> hiệu chỉnh trung tâm -> Giai đoạn độ rộng M/S -> đầu ra

2. Hướng dẫn tính năng đầy đủ

Intensity và Response

Intensity đặt mức độ hiệu chỉnh của phần bù được phát hiện. Response xác định tốc độ của máy dò theo chuyển động: cài đặt chậm hơn cho cảm giác ổn định và tự nhiên, trong khi cài đặt nhanh hơn theo dõi vật liệu thay đổi nhanh chóng.

Phân tích Lookahead

Lookahead cung cấp cho máy dò nhiều bối cảnh trong tương lai hơn và có thể đưa ra các quyết định định tâm nhanh chóng và rõ ràng hơn. Nó bổ sung độ trễ xử lý và được thay đổi tốt nhất trong khi dừng phát lại khi máy chủ không hỗ trợ thay đổi độ trễ động một cách trơn tru.

Time Center

Time Center giảm chênh lệch thời gian đến giữa các kênh. Sử dụng nó khi hình ảnh vẫn bị nhòe sau khi căn giữa; giảm nó khi thời gian âm thanh nổi ban đầu là một phần quan trọng của không gian.

M/S Width

Giai đoạn giữa/bên cuối cùng trải dài từ việc thu hẹp tương thích đơn sắc cho đến chiều rộng ban đầu đến việc mở rộng có chủ ý. Kiểm tra lại tương quan pha và khả năng tương thích đơn âm khi hoạt động trên 100 phần trăm.

Multiband trọng số

Multiband cho phép các trọng số hiệu chỉnh Low, Mid-Low, Mid-High và High độc lập. Đặt dải dưới 100 phần trăm để duy trì nhiều hơn vị trí ban đầu hoặc trên mức ảnh hưởng trung tính thực tế của nó chỉ khi cấu trúc hiện tại cho phép.

Chương trình và trực quan hóa

Các chương trình của nhà máy cung cấp các điểm khởi đầu có thể lập lại cho đối thoại, định tâm tự nhiên, nguồn chuyển động, thu hồi xe buýt và chiều rộng bảo toàn không khí. Màn hình hiển thị là một công cụ hỗ trợ phân tích; đưa ra quyết định cuối cùng bằng tai và bằng âm thanh.

3. Bắt đầu nhanh

1. Chèn plug-in vào bản nhạc âm thanh nổi và bắt đầu bằng Init.
2. Đặt Intensity trong khi nghe để có được âm trung ổn định thay vì độ hẹp tối đa.
3. Điều chỉnh Response để chuyển động được theo dõi mà không cần bơm hình ảnh bằng âm thanh.
4. Chỉ sử dụng Time Center khi cần thiết để loại bỏ vết bẩn thời gian.
5. Đặt M/S Width cho kích thước không gian cuối cùng.
6. Chỉ bật Multiband khi các vùng tần số khác nhau cần cường độ hiệu chỉnh khác nhau.

4. Quy trình làm việc thực tế

Đối thoại chuyển động

1. Bắt đầu với Natural Center hoặc Locked Dialogue.
2. Nâng Response cho đến khi kiểm soát được chuyển động của đầu.
3. Giữ vững chắc hiệu chỉnh dải tần thấp để dễ hiểu.
4. Giảm trọng số dải tần cao nếu phản xạ trong phòng trở nên cố định một cách không tự nhiên.

Kết quả mong đợi: Lời nói vẫn được căn giữa và dễ đọc trong khi căn phòng vẫn giữ được kích thước hữu ích.

Stereo cập nhật lại xe buýt

1. Bắt đầu ở mức vừa phải Intensity.
2. Để Time Center dưới mức tối đa trừ khi thời gian rõ ràng không ổn định.
3. Sử dụng M/S Width gần 100 phần trăm, sau đó chỉ cắt bớt theo yêu cầu.
4. Kiểm tra mono và so sánh âm lượng bằng nhau.

Kết quả mong đợi: Sự kết hợp đạt được sự tập trung mà không làm mất thang âm thanh nổi dự kiến.

5. Tự động hóa, đạt được giai đoạn và sử dụng phiên

- Chỉ tự động hóa các điều khiển phục vụ quá trình chuyển đổi âm nhạc rõ ràng. Fast chuyển động của tần số, thời gian, cường độ, chế độ, lấy mẫu quá mức hoặc bộ chọn thuật toán có thể cố ý tạo ra các tạo phẩm hoặc yêu cầu chuyển đổi an toàn cho máy chủ.
- Phù hợp với âm lượng cảm nhận được trước khi đánh giá chất lượng. Cài đặt to hơn thường sẽ hiển thị tốt hơn ngay cả khi quyết định xử lý không tốt hơn.
- Sử dụng điểm cuối bỏ qua trình cảm thêm để so sánh và bảo toàn nguồn chưa được xử lý hoặc phiên bản dự án cũ hơn.
- Các chương trình của nhà máy là điểm khởi đầu. Đang tải một chương trình sẽ thay đổi nhiều tham số; lưu cài đặt trước DAW mới sau khi điều chỉnh nó cho phù hợp với nguồn.

- Phụ lục tham số được lấy từ hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Nó liệt kê mọi điểm cuối hiển thị trên máy chủ, phạm vi/tùy chọn được hiển thị, mặc định, trạng thái tự động hóa và mã nhận dạng.

6. Giới hạn, cảnh báo và khắc phục sự cố

- Bộ xử lý không thể tạo thông tin âm thanh nổi bị thiếu.
- Việc chỉnh sửa quá mức có thể làm cho môi trường xung quanh tĩnh một cách bất thường.
- Việc mở rộng có thể bộc lộ các vấn đề về pha đã tồn tại.
- Không có thay đổi bằng âm thanh: xác nhận trình cắm và khối phụ liên quan đã được bật, Mix/Amount không ở giá trị trung tính và nguồn chứa năng lượng trong vùng được xử lý.
- Mức độ không mong muốn: trả lại các điều khiển đầu vào, đầu ra, gửi, phản hồi và kết hợp song song về các giá trị bảo toàn, sau đó xây dựng lại cài đặt từng khối một.
- Tự động hóa không khớp với bảng điều khiển: tải lại dự án, xác nhận DAW đang giải quyết phiên bản trình cắm hiện tại và kiểm tra xem chương trình xuất xưởng hoặc thu hồi trạng thái có thay thế các giá trị hay không.
- Clicks hoặc chuyển đổi: tránh các thay đổi ngay lập tức của mẫu đối với các bộ chọn thuật toán, thời gian, cường độ, chế độ hoặc lấy mẫu quá mức trừ khi âm thanh là có chủ ý.

7. Tham chiếu tham số máy chủ đầy đủ

Phụ lục này chứa tất cả các tham số 12 được hiển thị bởi VST3 được cài đặt hiện tại trên máy chủ. Các điểm cuối bảng tần EQ lặp lại được liệt kê có chủ ý thay vì thu gọn. Các tùy chọn riêng biệt được in đầy đủ khi hợp đồng máy chủ hiển thị chúng.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Band High VST3 ID 282509655 Source ID bandhigh	0.0 to 100.0	100.0	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Band High. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Band Low VST3 ID 1810232575 Source ID bandlow	0.0 to 100.0	100.0	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Band Low. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Band Mid-High VST3 ID 396600341 Source ID bandmidhigh	0.0 to 100.0	100.0	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Band Mid-High. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Band Mid-Low VST3 ID 1051902593 Source ID bandmidlow	0.0 to 100.0	100.0	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Band Mid-Low. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Tự động hóa; Bypass	Tắt hoặc bật đường dẫn xử lý phần bổ trợ hoàn chỉnh thông qua điểm cuối bỏ qua hiển thị trên máy chủ.
Intensity VST3 ID 499324979 Source ID intensity	0.0 to 200.0	100.0	Tự động hóa	Đặt mức độ ảnh hưởng của quá trình được đặt tên đến tín hiệu.
Lookahead VST3 ID 1131625090 Source ID lookahead	0 to 100	20	Không thể tự động hóa	Cung cấp bối cảnh tín hiệu trong tương lai cho giai đoạn động lực hoặc giới hạn liên quan và có thể thêm độ trễ.
M/S Width VST3 ID 113126854 Source ID width	0.0 to 200.0	100.0	Tự động hóa	Đặt mức trải âm thanh nổi hoặc phân phối ngang của tín hiệu đã xử lý.
Multiband VST3 ID 940938990 Source ID multiband	Off, On	Off	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Multiband. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Locked Dialogue, Natural Center, Fast Motion, Mix Recenter, Wide Keep Air	Init	Tự động hóa	Chọn một chương trình nhà máy. Việc tải một chương trình sẽ gọi lại một tập hợp các tham số plug-in phối hợp.
Response VST3 ID 1807160385 Source ID response	0.0 to 100.0	75.0	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Response. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Time Center VST3 ID 38272088 Source ID timealign	0.0 to 100.0	100.0	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Time Center. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.

Cơ sở tài liệu

Được chuẩn bị từ danh mục công khai hiện tại, tóm tắt sản phẩm địa phương hiện tại và ghi chú triển khai nếu có, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hiện có nếu có và bản quét trực tiếp hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Các chi tiết triển khai nội bộ không hướng tới người dùng sẽ bị loại trừ một cách có chủ ý; tất cả các tính năng hướng tới người dùng và các điều khiển hiển thị trên máy chủ đều được ghi lại.