

TB Parallel Reverb

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Công cụ thiết kế không gian song song ba động cơ: Glue cho thân phòng, Bright cho tấm/màu lò xo và Space cho chiều sâu hội trường hoặc phản ứng xung.



Phiên bản danh mục: 3.0.1

Phiên bản tài liệu: 2026-08-04

Các điểm cuối hiển thị trên máy chủ được ghi lại: 43

1. Mục đích sản phẩm

Công cụ thiết kế không gian song song ba động cơ: Glue cho thân phòng, Bright cho tím/màu lò xo và Space cho chiều sâu hội trường hoặc phản ứng xung.

Một thuật toán hồi âm thường buộc phải thỏa hiệp giữa độ gần, màu sắc và độ sâu dài. TB Parallel Reverb chạy song song ba động cơ ước độc lập, cho phép điều chỉnh và thử nghiệm từng vai trò không gian riêng biệt trước khi trộn khô/ước cuối cùng.

Nó tạo ra kết quả gì

- Phòng ngắn hoặc keo buồng
- Plate hoặc độ sáng mùa xuân
- Hội trường dài hoặc độ sâu tích chập
- Gửi, lọc, độ rộng, độ trễ trước, màu sắc và solo độc lập

Luồng tín hiệu

Đầu vào khô -> động cơ song song Glue, Bright và Space -> gửi/trả lại trên mỗi động cơ -> bus tổng ước -> cuối cùng Wet/Dry Mix

2. Hướng dẫn tính năng đầy đủ

Kích hoạt động cơ, chế độ và solo

Mỗi công cụ có thể được kích hoạt độc lập. Glue chọn Room hoặc Chamber; Bright chọn Plate hoặc Spring; Space chọn Hall hoặc IR. Reverb Solo thử giọng một lần ước mà không khô.

Kiểm soát được chia sẻ

Mỗi công cụ cung cấp Độ trễ trước, Độ rộng, Tăng tốc gửi, Giảm hoặc Độ dài, High Vượt qua, Low Truyền, Khuếch tán và định hình liên quan đến Color phù hợp với công cụ đó.

Glue động cơ

Size, Khuếch tán, Giảm chấn, Sớm/Cuối Mix, lọc, độ rộng và phân rã ngắn tạo ra khoảng cách, phần thân và phòng chung xung quanh nguồn.

Bright động cơ

Chế độ Plate/Spring, tốc độ điều chế/độ sâu, độ khuếch tán, khoảng cách hoặc độ căng của lò xo, bộ lọc, độ rộng và màu sắc tạo ra độ bóng hoặc đặc tính cơ học.

Space động cơ

Chế độ Hall/IR, Hall Type, Phân rã/Độ dài, Giảm chấn HF, Khuếch tán, Làm mờ, lọc, chiều rộng và độ trễ trước tạo độ sâu dài. Chế độ IR sử dụng hành vi phản hồi đã tải có sẵn trong bản dựng đã triển khai.

Gửi so với Ướt/Khô

Mỗi động cơ Gửi Gain kiểm soát mỗi lần trả lại ướt. Wet/Dry Mix kiểm soát mối quan hệ toàn cầu cuối cùng giữa nguồn ban đầu và xe buýt ướt tổng hợp.

Chương trình

Các chương trình của nhà máy bao gồm các không gian ba động cơ cân bằng, các tấm và buồng thanh âm, phòng trống, hội trường, đám mây và các kết cấu bị ma ám có chủ ý.

3. Bắt đầu nhanh

1. Đặt Ướt/Khô thành 100 phần trăm trên kết quả phụ trợ hoặc ở giá trị bảo toàn trên phần chèn.
2. Trước tiên, hãy tạo Glue với thời gian phân rã ngắn và gửi vừa phải.
3. Thêm Bright cho màu tấm hoặc lò xo.
4. Thêm Space ở mức gửi thấp hơn để có độ sâu.
5. Sử dụng Solo để điều chỉnh từng lần quay trở lại một cách riêng biệt.
6. Loại bỏ mức thấp/cao không cần thiết trên mỗi động cơ và đặt chiều rộng.
7. Thoát Solo và cân bằng tất cả các lần gửi trong ngữ cảnh.

4. Quy trình làm việc thực tế

Không gian giọng hát chính

1. Sử dụng Glue Room để biết mức độ gần nhau.
2. Sử dụng Bright Plate để có cái đuôi rõ ràng.
3. Thêm Space Hall lặng lẽ đằng sau cả hai.
4. High-chuyển từng động cơ và sử dụng độ trễ trước để bảo vệ chuyển hướng.

Kết quả mong đợi: Giọng hát vẫn hướng về phía trước trong khi trường hồi âm có được độ chắc, độ tỏa sáng và độ sâu.

Phòng trống

1. Sử dụng Glue Chamber cho phần thân.
2. Thêm Bright Plate hoặc Spring vào vùng bẫy.
3. Giữ Space ở mức ngắn hoặc thấp.
4. Sử dụng Solo để loại bỏ hoạt động rửa tần số thấp.

Kết quả mong đợi: Bộ âm thanh lớn hơn mà không làm mất đi độ nét thoáng qua.

5. Tự động hóa, đạt được giai đoạn và sử dụng phiên

- Chỉ tự động hóa các điều khiển phục vụ quá trình chuyển đổi âm nhạc rõ ràng. Fast chuyển động của tần số, thời gian, cường độ, chế độ, lấy mẫu quá mức hoặc bộ chọn thuật toán có thể cố ý tạo ra các tạo phẩm hoặc yêu cầu chuyển đổi an toàn cho máy chủ.
- Phù hợp với âm lượng cảm nhận được trước khi đánh giá chất lượng. Cài đặt to hơn thường sẽ hiển thị tốt hơn ngay cả khi quyết định xử lý không tốt hơn.
- Sử dụng điểm cuối bỏ qua trình cảm thêm để so sánh và bảo toàn nguồn chưa được xử lý hoặc phiên bản dự án cũ hơn.
- Các chương trình của nhà máy là điểm khởi đầu. Đang tải một chương trình sẽ thay đổi nhiều tham số; lưu cài đặt trước DAW mới sau khi điều chỉnh nó cho phù hợp với nguồn.

- Phụ lục tham số được lấy từ hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Nó liệt kê mọi điểm cuối hiển thị trên máy chủ, phạm vi/tùy chọn được hiển thị, mặc định, trạng thái tự động hóa và mã nhận dạng.

6. Giới hạn, cảnh báo và khắc phục sự cố

- Lợi nhuận song song cộng lại với nhau và có thể xây dựng cấp độ nhanh chóng.
- Solo là một trạng thái thử giọng; vô hiệu hóa nó trước khi xuất khẩu.
- Các cài đặt phân rã kéo dài, lung linh và phản hồi cao có thể che giấu nguồn.
- Không có thay đổi bằng âm thanh: xác nhận trình cắm và khối phụ liên quan đã được bật, Mix/Amount không ở giá trị trung tính và nguồn chứa năng lượng trong vùng được xử lý.
- Mức độ không mong muốn: trả lại các điều khiển đầu vào, đầu ra, gửi, phản hồi và kết hợp song song về các giá trị bảo toàn, sau đó xây dựng lại cài đặt từng khối một.
- Tự động hóa không khớp với bảng điều khiển: tải lại dự án, xác nhận DAW đang giải quyết phiên bản trình cắm hiện tại và kiểm tra xem chương trình xuất xưởng hoặc thu hồi trạng thái có thay thế các giá trị hay không.
- Clicks hoặc chuyển đổi: tránh các thay đổi ngay lập tức của mẫu đối với các bộ chọn thuật toán, thời gian, cường độ, chế độ hoặc lấy mẫu quá mức trừ khi âm thanh là có chủ ý.

7. Tham chiếu tham số máy chủ đầy đủ

Phụ lục này chứa tất cả các tham số 43 được hiển thị bởi VST3 được cài đặt hiện tại trên máy chủ. Các điểm cuối bảng tần EQ lặp lại được liệt kê có chủ ý thay vì thu gọn. Các tùy chọn riêng biệt được in đầy đủ khi hợp đồng máy chủ hiển thị chúng.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Bright Color VST3 ID 726260873	0 to 100	45	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Bright Decay VST3 ID 647391463	1.50 to 2.50	2.00	Tự động hóa	Đặt khoảng thời gian mà quá trình phát hiện, bao, hồi âm hoặc cộng hưởng liên quan cần để phục hồi hoặc phân rã.
Bright Diffusion VST3 ID 1529017835	0 to 100	70	Tự động hóa	Định hình mật độ không gian, sự lan truyền cộng hưởng hoặc cơ thể khuếch tán cho quá trình được đặt tên.
Bright Enabled VST3 ID 1740343015	Off, On	On	Tự động hóa	Bật hoặc tắt khối xử lý được đặt tên mà không bỏ qua toàn bộ trình cắm.
Bright High Pass VST3 ID 1230933485	20 to 1800	450	Tự động hóa	Giảm nội dung tần số thấp trong đường dẫn âm thanh hoặc máy dò liên quan.
Bright Low Pass VST3 ID 1558818091	1200 to 20000	13500	Tự động hóa	Giảm nội dung tần số cao hoặc rút ngắn sự phân rã tần số cao trong đường dẫn liên quan.
Bright Mode VST3 ID 647188413	Plate, Spring	Plate	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Bright Modulation Depth VST3 ID 119127547	0.00 to 20.00	1.50	Tự động hóa	Đặt mức độ ảnh hưởng của quá trình được đặt tên đến tín hiệu.
Bright Modulation Rate VST3 ID 281350824	0.02 to 5	0.02	Tự động hóa	Đặt tốc độ điều chế, chuyển động hoặc thay đổi lặp lại.
Bright Plate Distance Spring Tension VST3 ID 1775723855	0 to 100	35	Tự động hóa	Đặt tọa độ không gian được đặt tên hoặc tín hiệu định vị tâm lý.
Bright Pre-Delay VST3 ID 1596243386	0.0 to 100.0	18.0	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Bright Pre-Delay. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Bright Send Gain VST3 ID 647357858	-60.0 to 6.0	-15.0	Tự động hóa	Đặt mức tăng cho đường dẫn đầu vào, đầu ra, băng tần hoặc đường dẫn gửi/trả lại song song được đặt tên.
Bright Wide VST3 ID 647480557	0 to 270	210	Tự động hóa	Đặt mức trải âm thanh nổi hoặc phân phối ngang của tín hiệu đã xử lý.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Tự động hóa; Bypass	Tắt hoặc bật đường dẫn xử lý phản hỗ trợ hoàn chỉnh thông qua điểm cuối bỏ qua hiển thị trên máy chủ.
Glue Color VST3 ID 1476289070	0 to 100	30	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Glue Damping VST3 ID 1862232333	0 to 100	60	Tự động hóa	Giảm nội dung tần số cao hoặc rút ngắn sự phân rã tần số cao trong đường dẫn liên quan.
Glue Decay VST3 ID 1779964578	0.50 to 1.00	0.75	Tự động hóa	Đặt khoảng thời gian mà quá trình phát hiện, bao, hồi âm hoặc cộng hưởng liên quan cần để phục hồi hoặc phân rã.
Glue Diffusion VST3 ID 1763844368	0 to 100	65	Tự động hóa	Định hình mật độ không gian, sự lan truyền cộng hưởng hoặc cơ thể khuếch tán cho quá trình được đặt tên.
Glue Early Late Mix VST3 ID 1133218292	0 to 100	45	Tự động hóa	Đặt sự cân bằng giữa tín hiệu gốc và đường dẫn được xử lý hoàn chỉnh.
Glue Enabled VST3 ID 962934604	Off, On	On	Tự động hóa	Bật hoặc tắt khối xử lý được đặt tên mà không bỏ qua toàn bộ trình cắm.
Glue High Pass VST3 ID 753592872	20 to 1500	200	Tự động hóa	Giảm nội dung tần số thấp trong đường dẫn âm thanh hoặc máy dò liên quan.
Glue Low Pass VST3 ID 781409680	1000 to 20000	9000	Tự động hóa	Giảm nội dung tần số cao hoặc rút ngắn sự phân rã tần số cao trong đường dẫn liên quan.
Glue Mode VST3 ID 1779761528	Room, Chamber	Room	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Glue Pre-Delay VST3 ID 1118902773	0.0 to 60.0	8.0	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Glue Pre-Delay. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Glue Send Gain VST3 ID 1779930973	-60.0 to 6.0	-12.0	Tự động hóa	Đặt mức tăng cho đường dẫn đầu vào, đầu ra, băng tần hoặc đường dẫn gửi/trả lại song song được đặt tên.
Glue Size VST3 ID 1779935190	0 to 100	50	Tự động hóa	Định hình mặt độ không gian, sự lan truyền cộng hưởng hoặc cơ thể khuếch tán cho quá trình được đặt tên.
Glue Wide VST3 ID 1780053672	0 to 180	150	Tự động hóa	Đặt mức trải âm thanh nổi hoặc phân phối ngang của tín hiệu đã xử lý.
Program VST3 ID 1886548852	Init Parallel, Three Engine Balance, Natural Space, Clean Bus Wash, Dark Bus Glue, Wide Open, Vocal Plate Halo, Intimate Vocal Room, Pop Vocal Sheen, Ballad Bloom, Lead Vocal Forward, Breathy Air, Dark Vocal Chamber, Wide Vocal Double, Tight Rap Slap, Gospel Hall, Whisper Cloud, Retro Vocal Spring, Drum Room Snap, Tight Booth, Ambient Kit, Snare Plate, Gated Burst Room, Big Rock Room, Jazz Brush Room, Lo-Fi Drum Box, Trap Slap, Percussion Shine, Kick Weight Room, Tom Hall, Clean Amp Spring, Surf Splash, Crunch Room, Lead Guitar Hall, Acoustic Air, Shoegaze Wash, Slide Chamber, Funk Tight Room, Metal Rhythm Plate, Dream Swell, Grand Piano Stage, Upright Room, Warm Rhodes, Wurli Spring, Church Organ, Tight Clav, Felt Piano Intimate, Cinematic Piano, Toy Piano Box, Electric Bloom, Wide Pad Bed, Pluck Bounce, Arp Shimmer, Saw Stack Space, Glass Bell, Warm Analog Room, Ethereal Lead, Drone Bed, Retro Synth Chamber, Hyper Wide Stack, Soft Synth Keys, Motion Pad, Subtle Bass Room, Upright Wood, Synth Bass Depth, Bass Amp Chamber, Clean Low Lift, Dub Cavern, Concert Strings, Solo Violin Hall, Warm Cello Room, Full Score Hall, Chamber Quartet, Epic Trailer Space, Harp Air, Brass Stage, Shimmer Cloud, Octave Bloom, Infinite Drift, Glacier, Cathedral Light, Soft Focus, Deep Space, Slow Swell, Frozen Air, Spring Tape Dream, Night Sky, Underwater, Choir Of Ghosts, Endless Hall, Metal Tank, Broken Spring, Warped Tape Space, Tiny Speaker Box, Backwards Feel, Alien Transmission, Bit Cavern, Pitch Riser, Sonar Ping, Haunted Room	Init Parallel	Tự động hóa	Chọn một chương trình nhà máy. Việc tải một chương trình sẽ gọi lại một tập hợp các tham số plug-in phối hợp.
Reverb Solo VST3 ID 1485249314	Off, Glue, Bright, Space	Off	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Reverb Solo. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Space Color VST3 ID 478609917	0 to 100	25	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Space Decay / Length VST3 ID 1193592051	0.25 to 10.00	3.20	Tự động hóa	Đặt khoảng thời gian mà quá trình phát hiện, bao, hồi âm hoặc cộng hưởng liên quan cần để phục hồi hoặc phân rã.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Space Diffusion VST3 ID 1973961055	0 to 100	72	Tự động hóa	Định hình mật độ không gian, sự lan truyền cộng hưởng hoặc cơ thể khuếch tán cho quá trình được đặt tên.
Space Enabled VST3 ID 2118459227	Off, On	On	Tự động hóa	Bật hoặc tắt khối xử lý được đặt tên mà không bỏ qua toàn bộ trình cắm.
Space Hall Type VST3 ID 1704521273	Church, Auditorium, Concert Hall, Studio Hall	Church	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Space HF Damping VST3 ID 56797150	0 to 100	45	Tự động hóa	Giảm nội dung tần số cao hoặc rút ngắn sự phân rã tần số cao trong đường dẫn liên quan.
Space High Pass VST3 ID 67634169	20 to 1500	300	Tự động hóa	Giảm nội dung tần số thấp trong đường dẫn âm thanh hoặc máy dò liên quan.
Space Low Pass VST3 ID 1936934303	1000 to 20000	7500	Tự động hóa	Giảm nội dung tần số cao hoặc rút ngắn sự phân rã tần số cao trong đường dẫn liên quan.
Space Mode VST3 ID 1193389001	Hall, IR	Hall	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Space Pre-Delay VST3 ID 432944070	0.0 to 200.0	60.0	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Space Pre-Delay. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Space Send Gain VST3 ID 1193558446	-60.0 to 6.0	-22.0	Tự động hóa	Đặt mức tăng cho đường dẫn đầu vào, đầu ra, băng tần hoặc đường dẫn gửi/trả lại song song được đặt tên.
Space Shimmer VST3 ID 1494550811	0 to 100	15	Tự động hóa	Điều khiển tự động hóa trên máy chủ cho Space Shimmer. Phạm vi đầy đủ và mặc định của nó được hiển thị trong bảng này; sử dụng nó với phần tính năng liên quan ở trên.
Space Wide VST3 ID 1193681145	0 to 360	240	Tự động hóa	Đặt mức trải âm thanh nổi hoặc phân phối ngang của tín hiệu đã xử lý.
Wet/Dry Mix VST3 ID 1466200326	0 to 100	100	Tự động hóa	Đặt sự cân bằng giữa tín hiệu gốc và đường dẫn được xử lý hoàn chỉnh.

Cơ sở tài liệu

Được chuẩn bị từ danh mục công khai hiện tại, tóm tắt sản phẩm địa phương hiện tại và ghi chú triển khai nếu có, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hiện có nếu có và bản quét trực tiếp hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Các chi tiết triển khai nội bộ không hướng tới người dùng sẽ bị loại trừ một cách có chủ ý; tất cả các tính năng hướng tới người dùng và các điều khiển hiển thị trên máy chủ đều được ghi lại.