

TB XYZ Panner

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHI TIẾT

Công cụ quét không gian với PanCore trái/phải ổn định, trước/sau, chiều cao, khoảng cách, tín hiệu phòng, chế độ HRTF tai nghe và ánh xạ lại âm thanh vòm.



Phiên bản danh mục: 1.2.0

Phiên bản tài liệu: 2026-08-04

Các điểm cuối hiển thị trên máy chủ được ghi lại: 9

1. Mục đích sản phẩm

Công cụ quét không gian với PanCore trái/phải ổn định, trước/sau, chiều cao, khoảng cách, tín hiệu phòng, chế độ HRTF tai nghe và ánh xạ lại âm thanh vòm.

Pan thông thường chỉ điều khiển mức tăng trái/phải. TB XYZ Panner giữ nền tảng đáng tin cậy đó và bổ sung các tín hiệu quang phổ, mức độ và phản xạ theo quy trình cho chiều cao, khoảng cách và phối cảnh trước/sau. Chế độ Headphones bổ sung khả năng hiển thị hai tai dựa trên KEMAR, trong khi bố cục âm thanh vòm sử dụng ánh xạ lại góc phương vị của loa.

Nó tạo ra kết quả gì

- Vị trí âm thanh nổi trái/phải đáng tin cậy
- Các tín hiệu gần/xa và lên/xuống theo thủ tục
- Ấn tượng trước/sau mà không cần viết lại
- Tùy chọn định vị tai nghe hai tai và đa kênh

Luồng tín hiệu

Input -> PanCore -> lớp tín hiệu trước/sau, chiều cao, khoảng cách và phòng -> Stereo hoặc Headphones trình kết xuất -> ánh xạ lại góc phương vị xung quanh khi áp dụng -> Output Trim

2. Hướng dẫn tính năng đầy đủ

Chế độ xem hàng đầu

Điều khiển chuyển động ngang Pan; điều khiển chuyển động dọc Mặt trước/Sau. Chế độ xem hàng đầu không thay đổi Distance.

Side Xem

Bộ điều khiển chuyển động ngang Distance và bộ điều khiển chuyển động dọc Height.

PanCore

Pan có phạm vi từ cứng trái qua giữa đến cứng phải. Nó vẫn là nền tảng bản địa hóa ổn định và không bị viết lại trực tiếp bởi các tín hiệu trước/sau.

Height

Sử dụng cân bằng âm sắc và phản xạ trần/sàn để gợi ý độ cao. Đó là một tín hiệu âm thanh tâm lý chứ không phải là vị trí loa dọc vật lý trong hệ thống âm thanh nổi.

Distance và Room

Distance kết hợp sự suy giảm, giảm chấn thông thấp và phản xạ sớm. Room kiểm soát sự đóng góp phản ánh. Đường dẫn trực tiếp không chỉ được di chuyển bằng độ trễ được điều chế.

Render Mode

Stereo được thiết kế để hỗ trợ loa tương thích. Headphones sử dụng trình kết xuất HRTF dựa trên KEMAR HRIR nhỏ gọn; cá nhân người nghe có thể cảm nhận trước/sau khác nhau.

Bao quanh và Output

On hỗ trợ đầu ra 5.1/7.1, các kênh không phải LFE được ánh xạ lại theo góc phương vị của loa. Output Trim duy trì khoảng trống sau khi xử lý không gian.

3. Bắt đầu nhanh

1. Chọn Stereo cho loa hoặc Headphones để theo dõi hai tai.
2. Đặt Pan ở Chế độ xem trên cùng hoặc bằng điều khiển Pan.
3. Đặt Mặt trước/Sau theo chiều dọc ở Chế độ xem trên cùng.
4. Đặt Height và Distance trong Chế độ xem Side.
5. Chỉ thêm Room khi cần.
6. Cắt bớt Output và xác minh định dạng phân phối thực tế.

4. Quy trình làm việc thực tế

Đối tượng ở gần trên cao

1. Sử dụng Pan ở giữa hoặc lệch một chút.
2. Tăng Height trong Side Xem.
3. Giữ Distance ở mức thấp và sử dụng Room ở mức khiêm tốn.

Kết quả mong đợi: Nguồn vẫn trực tiếp trong khi đạt được tín hiệu đi lên.

Không khí phía sau xa

1. Di chuyển Mặt trước/Sau về phía sau trong Chế độ xem từ trên xuống.
2. Tăng Distance trong Side Chế độ xem.
3. Tăng Room và giảm Output nếu trường tích tụ.

Kết quả mong đợi: Nguồn có cảm giác xa hơn và ít trực tiếp hơn với ấn tượng về phía sau.

5. Tự động hóa, đạt được giai đoạn và sử dụng phiên

- Chỉ tự động hóa các điều khiển phục vụ quá trình chuyển đổi âm nhạc rõ ràng. Fast chuyển động của tần số, thời gian, cường độ, chế độ, lấy mẫu quá mức hoặc bộ chọn thuật toán có thể cố ý tạo ra các tạo phẩm hoặc yêu cầu chuyển đổi an toàn cho máy chủ.
- Phù hợp với âm lượng cảm nhận được trước khi đánh giá chất lượng. Cài đặt to hơn thường sẽ hiển thị tốt hơn ngay cả khi quyết định xử lý không tốt hơn.
- Sử dụng điểm cuối bỏ qua trình cảm thêm để so sánh và bảo toàn nguồn chưa được xử lý hoặc phiên bản dự án cũ hơn.
- Các chương trình của nhà máy là điểm khởi đầu. Đang tải một chương trình sẽ thay đổi nhiều tham số; lưu cài đặt trước DAW mới sau khi điều chỉnh nó cho phù hợp với nguồn.
- Phụ lục tham số được lấy từ hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Nó liệt kê mọi điểm cuối hiển thị trên máy chủ, phạm vi/tùy chọn được hiển thị, mặc định, trạng thái tự động hóa và mã nhận dạng.

6. Giới hạn, cảnh báo và khắc phục sự cố

- Khả năng định vị chính xác phía sau và chiều cao trên hai loa bị hạn chế về mặt vật lý.
- HRTF không được cá nhân hóa nên có thể xảy ra nhầm lẫn trước/sau.
- Luôn xác minh tai nghe hoạt động trên loa và ngược lại khi cả hai đều là mục tiêu phân phối.
- Không có thay đổi bằng âm thanh: xác nhận trình cắm và khối phụ liên quan đã được bật, Mix/Amount không ở giá trị trung tính và nguồn chứa năng lượng trong vùng được xử lý.
- Mức độ không mong muốn: trả lại các điều khiển đầu vào, đầu ra, gửi, phản hồi và kết hợp song song về các giá trị bảo toàn, sau đó xây dựng lại cài đặt từng khối một.
- Tự động hóa không khớp với bảng điều khiển: tải lại dự án, xác nhận DAW đang giải quyết phiên bản trình cắm hiện tại và kiểm tra xem chương trình xuất xưởng hoặc thu hồi trạng thái có thay thế các giá trị hay không.
- Clicks hoặc chuyển đổi: tránh các thay đổi ngay lập tức của mẫu đối với các bộ chọn thuật toán, thời gian, cường độ, chế độ hoặc lấy mẫu quá mức trừ khi âm thanh là có chủ ý.

7. Tham chiếu tham số máy chủ đầy đủ

Phụ lục này chứa tất cả các tham số 9 được hiển thị bởi VST3 được cài đặt hiện tại trên máy chủ. Các điểm cuối bảng tần EQ lặp lại được liệt kê có chủ ý thay vì thu gọn. Các tùy chọn riêng biệt được in đầy đủ khi hợp đồng máy chủ hiển thị chúng.

tham số	Phạm vi/tùy chọn	Mặc định	Trạng thái máy chủ	chức năng
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Tự động hóa; Bypass	Tắt hoặc bật đường dẫn xử lý phần hỗ trợ hoàn chỉnh thông qua điểm cuối bỏ qua hiển thị trên máy chủ.
Distance VST3 ID 288459765	0 % to 100 %	0 %	Tự động hóa	Đặt tọa độ không gian được đặt tên hoặc tín hiệu định vị tâm lý.
Front Back VST3 ID 127212208	B 100 % to F 100 %	F 100 %	Tự động hóa	Đặt tọa độ không gian được đặt tên hoặc tín hiệu định vị tâm lý.
Height VST3 ID 926454055	-100 % to 100 %	0 %	Tự động hóa	Đặt tọa độ không gian được đặt tên hoặc tín hiệu định vị tâm lý.
Output Trim VST3 ID 873633987	-24.0 dB to 0.0 dB	0.0 dB	Tự động hóa	Đặt hoặc giới hạn mức đầu ra cuối cùng sau quá trình xử lý chính của plug-in.
Pan VST3 ID 110749	-100 % to 100 %	0 %	Tự động hóa	Đặt tọa độ không gian được đặt tên hoặc tín hiệu định vị tâm lý.
Program VST3 ID 1886548852	Front Focus, Wide Drum L, Wide Drum R, Overhead High, Back Shadow, Far Room	Front Focus	Tự động hóa	Chọn một chương trình nhà máy. Việc tải một chương trình sẽ gọi lại một tập hợp các tham số plug-in phối hợp.
Render Mode VST3 ID 1193882713	Stereo, Headphones	Stereo	Tự động hóa	Chọn thuật toán vận hành, hình dạng phản hồi hoặc ký tự âm cho khối được đặt tên.
Room VST3 ID 3506395	0 % to 100 %	35 %	Tự động hóa	Định hình mật độ không gian, sự lan truyền cộng hưởng hoặc cơ thể khuếch tán cho quá trình được đặt tên.

Cơ sở tài liệu

Được chuẩn bị từ danh mục công khai hiện tại, tóm tắt sản phẩm địa phương hiện tại và ghi chú triển khai nếu có, hướng dẫn sử dụng tiếng Anh hiện có nếu có và bản quét trực tiếp hợp đồng máy chủ VST3 đã cài đặt. Các chi tiết triển khai nội bộ không hướng tới người dùng sẽ bị loại trừ một cách có chủ ý; tất cả các tính năng hướng tới người dùng và các điều khiển hiển thị trên máy chủ đều được ghi lại.