

TB Disperser

MANUEL D'UTILISATION DÉTAILLÉ

Un processeur de dispersion de phase passe-tout qui remodèle le temps d'arrivée des transitoires sans changement d'amplitude EQ conventionnel, avec un LFO de fréquence dédié.



Version du catalogue: 1.3.0

Édition de documents: 2026-08-04

Points de terminaison visibles par l'hôte documentés: 9

1. Objectif du produit

Un processeur de dispersion de phase passe-tout qui remodèle le temps d'arrivée des transitoires sans changement d'amplitude EQ conventionnel, avec un LFO de fréquence dédié.

Les transitoires pointus peuvent nécessiter plus de poids ou de longueur sans écrêtage, compression ou augmentation tonale évidente. TB Disperser fait tourner la phase autour d'une région de fréquence choisie afin que les composants arrivent à des moments différents, transformant un court pic en un balayage plus profond tout en préservant largement la réponse d'amplitude statique.

Quel résultat cela crée

- Des attaques plus longues et plus lourdes
- Balayages de phase axés sur Frequency
- Dispersion animée sans automatisation DAW
- Conception transitoire différente de la saturation ou de EQ

Flux de signaux

Input -> réseau de dispersion passe-tout façonné par Frequency, Pinch, Speed et Amount -> LFO de fréquence en option -> sortie

2. Guide complet des fonctionnalités

Amount

Contrôle la force totale de rotation de phase et donc la longueur et la courbure audibles du balayage transitoire.

Frequency

Définit le centre ou le pivot de la dispersion. Les paramètres Low mettent l'accent sur le poids ; des réglages plus élevés créent des zaps et des contours métalliques plus nets.

Pinch

Concentre l'action de phase autour de la fréquence sélectionnée. Des valeurs plus élevées semblent plus ciblées et plus résonnantes.

Speed

Met à l'échelle le comportement temporel de la dispersion indépendamment de LFO Rate. Des valeurs plus lentes étirent le mouvement ; des valeurs plus rapides le resserrent.

Frequency LFO

LFO Type sélectionne Off, Sine, Triangle, Saw, Square ou Random. LFO Range définit le déplacement de fréquence en octaves et LFO Rate contrôle la vitesse de mouvement.

Programmes

Les programmes démontrent une mise en forme de phase serrée, une floraison de tambour, une floraison de basse, des balayages métalliques, un mouvement d'impulsion et une diffusion aléatoire.

3. Démarrage rapide

1. Commencez par LFO Off.
2. Définissez Frequency près du corps du transitoire.
3. Augmentez Amount jusqu'à ce que l'attaque change clairement.
4. Utilisez Pinch pour mettre au point le contour.
5. Utilisez Speed pour ajuster l'enveloppe source.
6. Activez un LFO uniquement lorsqu'un mouvement continu est souhaité.

4. Flux de travail pratiques

Poids du coup de pied

1. Réglez Frequency bas.
2. Utilisez un Amount modéré et un Pinch faible à moyen.
3. Ajustez Speed jusqu'à ce que le bord avant devienne plus lourd sans se transformer en un gazouillis.

Résultat attendu: Le coup de pied est plus profond et plus long sans une amplification des basses conventionnelle.

Zap de synthé animé

1. Définissez un Frequency moyen ou élevé.
2. Augmentez Pinch.
3. Choisissez Saw, Square ou Random LFO.
4. Réglez LFO Range et Rate pour le mouvement rythmique.

Résultat attendu: Le contour transitoire parcourt le spectre avec un mouvement reproductible.

5. Automatisation, mise en scène des gains et utilisation des sessions

- Automatisez uniquement les commandes qui servent une transition musicale claire. Le mouvement Fast des sélecteurs de fréquence, de temps, de hauteur, de mode, de suréchantillonnage ou d'algorithme peut créer intentionnellement des artefacts ou nécessiter une transition sécurisée par l'hôte.
- Faites correspondre le volume perçu avant de juger de la qualité. Un réglage plus fort semblera souvent meilleur même lorsque la décision de traitement n'est pas meilleure.
- Utilisez le point de terminaison de contournement du plug-in à des fins de comparaison et conservez une source non traitée ou une version antérieure du projet.
- Les programmes d'usine sont des points de départ. Le chargement d'un programme modifie plusieurs paramètres ; enregistrer un nouveau preset DAW après l'avoir adapté à la source.
- L'annexe des paramètres est capturée à partir du contrat hôte VST3 installé. Il répertorie chaque point de terminaison visible par l'hôte, sa plage/options affichées, sa valeur par défaut, son statut d'automatisation et son identifiant.

6. Limites, mises en garde et dépannage

- La dispersion de phase modifie la forme de la forme d'onde et la synchronisation des pics même lorsque le spectre semble similaire.
- Les réglages extrêmes peuvent ressembler à des tonalités ou à des gazouillis résonants.
- Revérifiez les tambours superposés pour annulation.
- Aucun changement audible : vérifiez que le plug-in et le sous-bloc correspondant sont activés, Mix/Amount n'est pas à une valeur neutre et la source contient de l'énergie dans la région traitée.
- Niveau inattendu : rétablissez les commandes d'entrée, de sortie, d'envoi, de retour et de mixage parallèle à des valeurs conservatrices, puis reconstruisez les paramètres un bloc à la fois.
- L'automatisation ne correspond pas au panneau : rechargez le projet, confirmez que DAW s'adresse à la version actuelle du plug-in et vérifiez si un programme d'usine ou un rappel d'état a remplacé les valeurs.
- Clicks ou transitions : évitez les modifications instantanées de l'algorithme, du temps, de la hauteur, du mode ou des sélecteurs de suréchantillonnage, sauf si le son est intentionnel.

7. Référence complète des paramètres de l'hôte

Cette annexe contient tous les paramètres 9 exposés par le VST3 actuellement installé sur un hôte. Les points de terminaison répétés de la bande EQ sont intentionnellement répertoriés plutôt que réduits. Les options discrètes sont imprimées dans leur intégralité lorsque le contrat hôte les expose.

Paramètre	Gamme / options	Par défaut	Statut d'hôte	Fonction
Amount VST3 ID 733630552	0.0 % à 100.0 %	70.0 %	Automatisable	Définit la force avec laquelle le processus nommé affecte le signal.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatisable; Bypass	Active ou désactive le chemin de traitement complet du plug-in via le point de terminaison de contournement visible par l'hôte.
Frequency VST3 ID 2077459804	20.0 Hz à 20.00 kHz	200.0 Hz	Automatisable	Définit la fréquence principale, la note ou le centre spectral utilisé par cette fonction.
LFO Range VST3 ID 685096968	±0.00 oct à ±4.00 oct	±1.00 oct	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour LFO Range. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
LFO Rate VST3 ID 91373749	0.010 Hz à 10.00 Hz	0.250 Hz	Automatisable	Définit la vitesse de modulation, de mouvement ou de changement répété.
LFO Type VST3 ID 91456271	OFF, SINE, TRI, SAW, SQR, RND	OFF	Automatisable	Sélectionne l'algorithme de fonctionnement, la forme de réponse ou le caractère tonal du bloc nommé.
Pinch VST3 ID 106671290	0.0 % à 100.0 %	0.0 %	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Pinch. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Tight Phase Shape, Drum Bloom, Slow Drum Zap, Slow Metallic Bloom, Bass Bloom, Synth Drift, Rising Zap, Two Point Pulse, Random Scatter	Init	Automatisable	Sélectionne un programme d'usine. Le chargement d'un programme rappelle un ensemble coordonné de paramètres de plug-in.
Speed VST3 ID 109641799	0.250 x à 2.000 x	2.000 x	Automatisable	Contrôle automatisable par l'hôte pour Speed. Sa gamme complète et ses valeurs par défaut sont présentées dans ce tableau ; utilisez-le avec la section des fonctionnalités associées ci-dessus.

Base documentaire

Préparé à partir du catalogue public actuel, de la fiche produit locale actuelle et des notes de mise en œuvre le cas échéant, des manuels en anglais existants le cas échéant et d'une analyse directe du contrat hôte VST3 installé. Les détails d'implémentation internes qui ne sont pas destinés à l'utilisateur sont intentionnellement exclus ; toutes les fonctionnalités destinées à l'utilisateur et les contrôles visibles par l'hôte sont documentés.