

TB Center

MANUALE D'USO DETTAGLIATO

Un processore di centraggio stereo consapevole della fase con allineamento temporale, controllo dell'ampiezza, analisi lookahead e ponderazione multibanda opzionale.



Versione catalogo: 1.3.0

Edizione della documentazione: 2026-08-04

Endpoint visibili dall'host documentati: 12

1. Scopo del prodotto

Un processore di centraggio stereo consapevole della fase con allineamento temporale, controllo dell'ampiezza, analisi lookahead e ponderazione multibanda opzionale.

Le registrazioni Stereo possono inclinarsi in modo imprevedibile, vagare mentre gli artisti si muovono o sembrare sfocate perché le differenze di livello e orario di arrivo non sono d'accordo. I controlli di bilanciamento Simple possono spostare l'immagine ma non possono correggere i tempi e la somma mono può rimuovere larghezza preziosa. TB Center è destinato a dialoghi, microfoni stereo, strumenti, bus e materiale d'archivio che necessitano di un centro più stabile senza far crollare indiscriminatamente la registrazione.

Che risultato crea

- Un'immagine dominante più stabile
- Ridotto il disaccordo sui tempi sinistra/destra
- Larghezza controllata dopo il ricentramento
- Frequency correzione dipendente quando è abilitata la modalità multibanda

Flusso del segnale

Input analisi -> stima della direzione e dei tempi -> ponderazione opzionale a quattro bande -> correzione centrale -> stadio larghezza M/S -> uscita

2. Guida completa alle funzionalità

Intensity e Response

Intensity imposta la forza con cui viene corretto l'offset rilevato. Response determina la velocità con cui il rilevatore segue il movimento: le impostazioni più lente risultano stabili e naturali, mentre le impostazioni più veloci tracciano il materiale in rapido cambiamento.

Lookahead analisi

Lookahead fornisce al rilevatore un contesto più futuro e può rendere più chiare le decisioni di centratura rapida. Aggiunge latenza di elaborazione ed è preferibile modificarla mentre la riproduzione viene interrotta quando l'host non supporta le modifiche fluide della latenza dinamica.

Time Center

Time Center riduce le differenze di orario di arrivo tra i canali. Usalo quando l'immagine rimane sbavata dopo la centratura del livello; ridurlo quando il timing stereo originale è una parte importante dello spazio.

M/S Width

La fase finale centrale/laterale spazia dal restringimento monocompatibile attraverso la larghezza originale all'allargamento deliberato. Ricontrollare la correlazione di fase e la compatibilità mono quando si lavora al di sopra del 100%.

Multiband ponderazione

Multiband abilita i pesi di correzione indipendenti Low, Mid-Low, Mid-High e High. Imposta una fascia al di sotto del 100% per preservare maggiormente la sua posizione originale, o al di sopra della sua influenza neutra pratica solo quando la build attuale lo consente.

Programmi e visualizzazione

I programmi di fabbrica forniscono punti di partenza ripetibili per il dialogo, la centratura naturale, lo spostamento delle fonti, il ricentramento del bus e l'ampiezza della preservazione dell'aria. Il display è un ausilio all'analisi; prendere le decisioni finali a orecchio e in mono.

3. Avvio rapido

1. Inserisci il plug-in su una traccia stereo e inizia con Init.
2. Imposta Intensity durante l'ascolto per un centro stabile anziché la massima ristrettezza.
3. Regolare Response in modo che il movimento venga seguito senza che l'immagine venga trasmessa in modo udibile.
4. Utilizzare Time Center solo per quanto necessario per rimuovere lo striscio di temporizzazione.
5. Imposta M/S Width per la dimensione spaziale finale.
6. Abilita Multiband solo quando regioni di frequenza diverse richiedono intensità di correzione diverse.

4. Flussi di lavoro pratici

Dialogo commovente

1. Inizia con Natural Center o Locked Dialogue.
2. Sollevare Response finché il movimento della testa non viene controllato.
3. Mantenere salda la correzione della banda bassa per l'intelligibilità.
4. Ridurre la ponderazione della banda alta se i riflessi della stanza si fissano in modo innaturale.

Risultato atteso: Il discorso rimane centrato e leggibile mentre la stanza conserva una dimensione utile.

Stereo ricentramento bus

1. Inizia con il moderato Intensity.
2. Lasciare Time Center al di sotto del massimo a meno che il timing non sia visibilmente instabile.
3. Utilizza M/S Width vicino al 100%, quindi ritaglia solo quanto richiesto.
4. Controlla il mono e confronta il volume uguale.

Risultato atteso: Il mix ottiene la messa a fuoco senza perdere la scala stereo prevista.

5. Automazione, messa in scena del guadagno e utilizzo della sessione

- Automatizza solo i controlli che servono una chiara transizione musicale. Il movimento Fast dei selettori di frequenza, tempo, tono, modalità, sovracampionamento o algoritmo può creare intenzionalmente artefatti o richiedere una transizione sicura per l'host.
- Confronta il volume percepito prima di giudicare la qualità. Un'impostazione più forte spesso risulterà migliore anche quando la decisione di elaborazione non è migliore.
- Utilizza l'endpoint di bypass del plug-in per il confronto e preserva un'origine non elaborata o una versione precedente del progetto.

- I programmi di fabbrica sono punti di partenza. Il caricamento di un programma modifica più parametri; salva un nuovo preset DAW dopo averlo adattato alla sorgente.
- L'appendice dei parametri viene acquisita dal contratto host VST3 installato. Elenca ogni endpoint visibile all'host, l'intervallo/le opzioni visualizzate, l'impostazione predefinita, lo stato di automazione e l'identificatore.

6. Limiti, precauzioni e risoluzione dei problemi

- Il processore non può creare informazioni stereo mancanti.
- Una correzione eccessiva può rendere l'ambiente innaturalmente statico.
- L'ampliamento può esporre problemi di fase già presenti.
- Nessun cambiamento udibile: conferma che il plug-in e il relativo sottoblocco sono abilitati, Mix/Amount non è su un valore neutro e la fonte contiene energia nella regione elaborata.
- Livello imprevisto: riporta i controlli di ingresso, uscita, mandata, feedback e mix parallelo a valori conservativi, quindi ricostruisci l'impostazione un blocco alla volta.
- L'automazione non corrisponde al pannello: ricaricare il progetto, verificare che DAW stia indirizzando la versione corrente del plug-in e verificare se un programma di fabbrica o un richiamo di stato hanno sostituito i valori.
- Clicks o transizioni: evita modifiche istantanee del campione all'algoritmo, al tempo, all'intonazione, alla modalità o ai selettori di sovracampionamento a meno che il suono non sia intenzionale.

7. Riferimento completo ai parametri host

Questa appendice contiene tutti i parametri 12 esposti dall'attuale VST3 installato a un host. Gli endpoint EQ-band ripetuti vengono elencati intenzionalmente anziché compressi. Le opzioni discrete vengono stampate integralmente quando il contratto ospitante le espone.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Band High VST3 ID 282509655 Source ID bandhigh	0.0 a 100.0	100.0	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Band High. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Band Low VST3 ID 1810232575 Source ID bandlow	0.0 a 100.0	100.0	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Band Low. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Band Mid-High VST3 ID 396600341 Source ID bandmidhigh	0.0 a 100.0	100.0	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Band Mid-High. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Band Mid-Low VST3 ID 1051902593 Source ID bandmidlow	0.0 a 100.0	100.0	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Band Mid-Low. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizzabile; Bypass	Attiva o disattiva il percorso completo di elaborazione del plug-in tramite l'endpoint di bypass visibile all'host.
Intensity VST3 ID 499324979 Source ID intensity	0.0 a 200.0	100.0	Automatizzabile	Imposta la forza con cui il processo denominato influisce sul segnale.
Lookahead VST3 ID 1131625090 Source ID lookahead	0 a 100	20	Non automatizzabile	Fornisce il contesto del segnale futuro alla dinamica associata o allo stadio limitatore e può aggiungere latenza.
M/S Width VST3 ID 113126854 Source ID width	0.0 a 200.0	100.0	Automatizzabile	Imposta la diffusione stereo o la distribuzione laterale del segnale elaborato.
Multiband VST3 ID 940938990 Source ID multiband	Off, On	Off	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Multiband. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Locked Dialogue, Natural Center, Fast Motion, Mix Recenter, Wide Keep Air	Init	Automatizzabile	Seleziona un programma di fabbrica. Il caricamento di un programma richiama un set coordinato di parametri del plug-in.
Response VST3 ID 1807160385 Source ID response	0.0 a 100.0	75.0	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Response. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Time Center VST3 ID 38272088 Source ID timealign	0.0 a 100.0	100.0	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Time Center. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.

Base documentale

Preparato dal catalogo pubblico corrente, dal brief del prodotto locale corrente e dalle note di implementazione ove disponibili, dai manuali in inglese esistenti ove disponibili e da una scansione diretta del contratto host VST3 installato. I dettagli di implementazione interna che non sono rivolti all'utente sono intenzionalmente esclusi; tutte le funzionalità rivolte all'utente e i controlli visibili all'host sono documentati.