

TB Inverted Phaser

MANUALE D'USO DETTAGLIATO

Un Phaser sottrattivo multistadio con tacche profonde, spaziatura regolabile, feedback, cinque forme LFO e jitter casuale.



Versione catalogo: 2.2.0

Edizione della documentazione: 2026-08-04

Endpoint visibili dall'host documentati: 13

1. Scopo del prodotto

Un Phaser sottrattivo multistadio con tacche profonde, spaziatura regolabile, feedback, cinque forme LFO e jitter casuale.

Un Phaser convenzionale aggiunge il suo percorso passa-tutto al segnale dry. TB Inverted Phaser lo sottrae, producendo tacche di cancellazione più dure e profonde che rimangono chiaramente definite su pad, accordi sostenuti, chitarre e materiale di progettazione del suono.

Che risultato crea

- Tacche spettrali in movimento profondo
- Motivi a pettine da uno a dodici stadi
- Modulazione regolare o deliberatamente instabile
- Controllo secco/bagnato e consistenza residua

Flusso del segnale

Input -> rete multistadio all-pass -> combinazione sottrattiva -> feedback -> LFO e modulazione jitter -> Mix e Output

2. Guida completa alle funzionalità

Stages e Spacing

Stages imposta il conteggio delle tacche; Spacing cambia la loro distribuzione. Poche fasi suonano ampie, mentre molte fasi creano un pettine più denso.

Centre e Depth

Centre posiziona la regione di modulazione e Depth imposta il suo viaggio attorno a quel centro.

Rate e LFO Shape

Rate controlla la velocità. Sine e Triangle sono uniformi, le forme a rampa sono direzionali e Square produce un movimento a gradini.

Jitter

Aggiunge irregolarità controllata al movimento altrimenti periodico. Utilizzare piccole quantità per la deriva organica e quantità elevate per la modulazione interrotta.

Amount, Feedback e Mix

Amount controlla il contributo della fase sottrattiva, Feedback rinforza il modello di tacca e Mix unisce il risultato completo con la sorgente.

Output e programmi

Output compensa la cancellazione o il guadagno di risonanza. I programmi coprono pad, cavità vetrose, binari metallici, scosse quadrate e cancellazione fantasma.

3. Avvio rapido

1. Scegli il numero di Stages e imposta Spacing.
2. Posiziona Centre vicino alle armoniche più forti della sorgente.
3. Imposta Depth, Rate e LFO Shape.
4. Sollevare Amount finché le tacche non saranno libere.
5. Aggiungi Feedback con attenzione.
6. Utilizza Jitter solo se la ripetizione perfetta non è desiderata, quindi abbina il livello Output.

4. Flussi di lavoro pratici

Movimento del tampone

1. Utilizzare 6-12 fasi.
2. Scegli Sine o Triangle.
3. Imposta lento Rate, ampio Depth e moderato Feedback.

Risultato atteso: Il pad sviluppa un movimento profondo e continuo senza passi ritmici.

Spazzata meccanica

1. Scegli Rampa o Square.
2. Aumenta Feedback e Jitter.
3. Utilizza meno fasi per tacche più grandi e più nitide.

Risultato atteso: La sorgente acquisisce un movimento spettrale direzionale, simile a quello di una macchina.

5. Automazione, messa in scena del guadagno e utilizzo della sessione

- Automatizza solo i controlli che servono una chiara transizione musicale. Il movimento Fast dei selettori di frequenza, tempo, tono, modalità, sovracampionamento o algoritmo può creare intenzionalmente artefatti o richiedere una transizione sicura per l'host.
- Confronta il volume percepito prima di giudicare la qualità. Un'impostazione più forte spesso risulterà migliore anche quando la decisione di elaborazione non è migliore.
- Utilizza l'endpoint di bypass del plug-in per il confronto e preserva un'origine non elaborata o una versione precedente del progetto.
- I programmi di fabbrica sono punti di partenza. Il caricamento di un programma modifica più parametri; salva un nuovo preset DAW dopo averlo adattato alla sorgente.
- L'appendice dei parametri viene acquisita dal contratto host VST3 installato. Elenca ogni endpoint visibile all'host, l'intervallo/le opzioni visualizzate, l'impostazione predefinita, lo stato di automazione e l'identificatore.

6. Limiti, precauzioni e risoluzione dei problemi

- L'elaborazione della fase sottrattiva può rimuovere energia sostanziale su note particolari.
- High Feedback potrebbe squillare.

- Controlla sempre l'effetto in mono quando fa parte di una catena stereo più ampia.
- Nessun cambiamento udibile: conferma che il plug-in e il relativo sottoblocco sono abilitati, Mix/Amount non è su un valore neutro e la fonte contiene energia nella regione elaborata.
- Livello imprevisto: riporta i controlli di ingresso, uscita, mandata, feedback e mix parallelo a valori conservativi, quindi ricostruisci l'impostazione un blocco alla volta.
- L'automazione non corrisponde al pannello: ricaricare il progetto, verificare che DAW stia indirizzando la versione corrente del plug-in e verificare se un programma di fabbrica o un richiamo di stato hanno sostituito i valori.
- Clicks o transizioni: evita modifiche istantanee del campione all'algoritmo, al tempo, all'intonazione, alla modalità o ai selettori di sovracampionamento a meno che il suono non sia intenzionale.

7. Riferimento completo ai parametri host

Questa appendice contiene tutti i parametri 13 esposti dall'attuale VST3 installato a un host. Gli endpoint EQ-band ripetuti vengono elencati intenzionalmente anziché compressi. Le opzioni discrete vengono stampate integralmente quando il contratto ospitante le espone.

Parametro	Gamma/opzioni	Predefinito	Stato dell'ospite	Funzione
Amount VST3 ID 733630552	0.0 a 100.0	65.0	Automatizzabile	Imposta la forza con cui il processo denominato influisce sul segnale.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizzabile; Bypass	Attiva o disattiva il percorso completo di elaborazione del plug-in tramite l'endpoint di bypass visibile all'host.
Centre VST3 ID 783470043	120.0 a 4000.0	720.0	Automatizzabile	Imposta la frequenza principale, la nota o il centro spettrale utilizzato da questa funzione.
Depth VST3 ID 95472323	0.0 a 100.0	70.0	Automatizzabile	Imposta la forza con cui il processo denominato influisce sul segnale.
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 a 85.0	28.0	Automatizzabile	Restituisce il segnale elaborato al proprio ingresso, estendendo o intensificando l'effetto.
Jitter VST3 ID 987746540	0.0 a 100.0	0.0	Automatizzabile	Controlla la densità granulare, la dispersione o la variazione casuale per il processo denominato.
LFO Shape VST3 ID 686216812	Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square	Sine	Automatizzabile	Seleziona l'algoritmo operativo, la forma della risposta o il carattere tonale per il blocco denominato.
Mix VST3 ID 108124	0.0 a 100.0	100.0	Automatizzabile	Imposta il bilanciamento tra il segnale originale e il percorso elaborato completo.
Output VST3 ID 1141971201	-12.0 a 6.0	0.0	Automatizzabile	Imposta o limita il livello di output finale dopo l'elaborazione principale del plug-in.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Pad Drift, Slow Orbit, Wide Vortex, Fast Warble, Ramp Sweeper, Thin Air, Hollow Glass, Static Teeth, Metal Rail, Square Jolt, Broken Motion, Ghost Cancel	Init	Automatizzabile	Seleziona un programma di fabbrica. Il caricamento di un programma richiama un set coordinato di parametri del plug-in.
Rate VST3 ID 3493088	0.020 a 8.000	0.350	Automatizzabile	Imposta la velocità di modulazione, movimento o modifica ripetuta.
Spacing VST3 ID 135324739	0.0 a 100.0	35.0	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Spacing. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.
Stages VST3 ID 1254989109	1 a 12	6	Automatizzabile	Controllo automatizzabile dall'host per Stages. L'intervallo completo e il valore predefinito sono mostrati in questa tabella; usalo con la sezione relativa alle funzionalità sopra.

Base documentale

Preparato dal catalogo pubblico corrente, dal brief del prodotto locale corrente e dalle note di implementazione ove disponibili, dai manuali in inglese esistenti ove disponibili e da una scansione diretta del contratto host VST3 installato. I dettagli di implementazione interna che non sono rivolti all'utente sono intenzionalmente esclusi; tutte le funzionalità rivolte all'utente e i controlli visibili all'host sono documentati.