

TB Scrambler

상세 사용 설명서

범위 밖의 주파수는 그대로 유지하면서 선택한 주파수 영역을 재배열하는 31밴드 스펙트럼 순열 효과입니다.



카탈로그 버전: 2.3.0

문서판: 2026-08-04

호스트에 표시되는 엔드포인트가 문서화됨: 5

1. 제품의 목적

범위 밖의 주파수는 그대로 유지하면서 선택한 주파수 영역을 재배열하는 31밴드 스펙트럼 순열 효과입니다.

폴밴드 글리치 및 재합성은 리듬, 저음 무게감 및 믹스 배치를 파괴할 수 있습니다. TB Scrambler은 Low과 High 경계 사이의 변환을 제한한 다음 해당 창 내부의 스펙트럼 구조를 재배열하므로 전체 소스를 삭제하지 않고도 인식을 줄일 수 있습니다.

그것이 어떤 결과를 만들어내는가

- 보컬 및 루프 인식 해제
- 금속성, 암호화된, 라디오와 유사한 포먼트
- 선택한 창 밖의 저음과 공기를 보호합니다.
- 재건부터 완전 변위까지 지속적인 이동

신호 흐름

Input -> 31밴드 분석 -> Low/High 영역 선택 -> 반복 가능한 스펙트럼 순열 -> Scramble Amount 보간 -> 재구성

2. 완전한 기능 가이드

Low 및 High 경계

Low과 High 사이의 스펙트럼 대역만 재배열됩니다. 베이스 무게를 유지하려면 Low을 기본보다 높게 유지하세요. 자연 공기를 유지하려면 High을 낮추세요.

Scramble Amount

0%에서는 선택한 영역이 정상적으로 재구성됩니다. 값을 높이면 포먼트 엔벨로프와 미세 구조가 고정된 순열 쪽으로 이동합니다.

반복성

매 블록마다 새로운 무작위 맵이 아닌 순열이 반복 가능하므로 사전 설정과 자동화가 안정적입니다.

프로그램

공장 프로그램은 Vocal Haze 및 Drum Grit에서 Formant Flip, Alien Broadcast, Glass Shatter 및 Total Dislocation을 통해 이동됩니다.

3. 빠른 시작

1. 임시로 Scramble Amount을 100%로 설정합니다.
2. 원하는 스펙트럼만 변환될 때까지 Low 및 High을 이동합니다.
3. Scramble Amount을 사용 가능한 강도로 줄입니다.
4. 일치하는 음량의 바이패스와 비교해 보세요.
5. 진화하는 초점을 위한 전환 및 경계에 대해 Amount을 자동화합니다.

4. 실제적인 작업 흐름

외계인 보컬

1. 보컬 기본보다 높은 Low를 설정합니다.
2. 상위 명료도 영역 주위에 High를 설정합니다.
3. 포먼트가 합성될 때까지 Scramble Amount을 올립니다.
4. 단어를 명확하게 유지해야 하는 경우 Amount 아래로 돌아가세요.

예상되는 결과: 저음역의 존재감이 유지되는 동안 음성은 암호화되고 금속성이 됩니다.

드럼 질감

1. Low 아래의 킥을 보호하세요.
2. 심벌즈 공기를 자연스럽게 유지하려면 High를 제한하십시오.
3. 매체 Amount을 사용하고 채우기의 전체 범위를 자동화합니다.

예상되는 결과: 그루브가 지워지지 않고 중음역이 깨집니다.

5. 자동화, 게인 스테이징 및 세션 사용

- 명확한 음악적 전환을 제공하는 컨트롤만 자동화하세요. Fast 주파수, 시간, 피치, 모드, 오버샘플링 또는 알고리즘 선택기의 이동은 의도적으로 아티팩트를 생성하거나 호스트 안전 전환이 필요할 수 있습니다.
- 품질을 판단하기 전에 인지된 음량을 일치시키세요. 처리 결정이 더 좋지 않은 경우에도 더 큰 설정이 더 좋게 나타나는 경우가 많습니다.
- 비교를 위해 플러그인 바이패스 엔드포인트를 사용하고 처리되지 않은 소스 또는 이전 프로젝트 버전을 보존합니다.
- 공장 프로그램은 출발점입니다. 프로그램을 로드하면 여러 매개변수가 변경됩니다. 소스에 맞게 조정 후 새 DAW 사전 설정을 저장합니다.
- 매개변수 부록은 설치된 VST3 호스트 계약에서 캡처됩니다. 여기에는 호스트에 표시되는 모든 엔드포인트, 표시된 범위/옵션, 기본값, 자동화 상태 및 식별자가 나열됩니다.

6. 제한 사항, 주의 사항 및 문제 해결

- 유용한 처리 기간을 위해서는 Low이 High 아래에 유지되어야 합니다.
- High Amount은 의도적으로 음성을 이해하지 못하게 만들 수 있습니다.
- 대기 시간과 스펙트럼 번짐은 대역 분석의 일반적인 결과입니다.
- 가청 변화 없음: 플러그인 및 관련 하위 블록이 활성화되어 있는지, Mix/Amount이 중립 값이 아니며 소스에 처리된 영역의 에너지가 포함되어 있는지 확인하십시오.
- 예상치 못한 수준: 입력, 출력, 전송, 피드백 및 병렬 혼합 컨트롤을 보수적인 값으로 되돌린 다음 한 번에 한 블록씩 설정을 다시 빌드합니다.
- 자동화가 패널과 일치하지 않습니다. 프로젝트를 다시 로드하고 DAW이 현재 플러그인 버전을 지정하는지 확인하고 공장 프로그램이나 상태가 대체된 값을 호출하는지 확인하세요.
- Clicks 또는 전환: 사운드가 의도적인 것이 아닌 한 알고리즘, 시간, 피치, 모드 또는 오버샘플링 선택기에 대한 샘플 즉시 변경을 피하십시오.

7. 완전한 호스트 매개변수 참조

이 부록에는 현재 설치된 VST3이 호스트에 노출하는 모든 5 매개변수가 포함되어 있습니다. 반복되는 EQ-밴드 엔드포인트는 축소되지 않고 의도적으로 나열됩니다. 개별 옵션은 호스트 계약이 공개할 때 전체가 인쇄됩니다.

매개변수	범위 / 옵션	기본값	호스트 상태	기능
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	자동화 가능; Bypass	호스트 표시 바이패스 엔드포인트를 통해 전체 플러그인 처리 경로를 끄거나 켭니다.
High VST3 ID 3202466	20 에 20000	4500	자동화 가능	High에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Low VST3 ID 107348	20 에 20000	300	자동화 가능	Low에 대한 호스트 자동화 제어. 전체 범위와 기본값이 이 표에 나와 있습니다. 위의 관련 기능 섹션과 함께 사용하세요.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Vocal Haze, Drum Grit, Bass Wobble, Mid Fracture, Radio Scramble, Yolk Crumble, Formant Flip, Wide Disorder, Alien Broadcast, Glass Shatter, Total Dislocation	Init	자동화 가능	공장 프로그램을 선택합니다. 프로그램을 로드하면 플러그인 매개변수의 조정된 세트가 호출됩니다.
Scramble Amount VST3 ID 733630552	0.0 에 100.0	50.0	자동화 가능	명명된 프로세스가 신호에 얼마나 강하게 영향을 미치는지 설정합니다.

문서 기반

현재 공개 카탈로그, 현재 로컬 제품 개요 및 구현 노트(사용 가능한 경우), 기존 영어 설명서(사용 가능한 경우) 및 설치된 VST3 호스트 계약의 직접 스캔을 통해 준비됩니다. 사용자에게 공개되지 않는 내부 구현 세부정보는 의도적으로 제외됩니다. 사용자에게 제공되는 모든 기능과 호스트에 표시되는 컨트롤이 문서화되어 있습니다.