

TB Noise Remover

MANUAL DO USUÁRIO DETALHADO

Um processador de restauração direcionado com um estágio de redução de núcleo mais módulos para chiados, zumbidos, gemidos, cliques, ruídos e picos cortados.



Versão do catálogo: 2.2.0

Edição da documentação: 2026-08-04

Endpoints visíveis ao host documentados: 10

1. Finalidade do produto

Um processador de restauração direcionado com um estágio de redução de núcleo mais módulos para chiados, zumbidos, gemidos, cliques, ruídos e picos cortados.

Gravações de diálogo, podcast, voz e campo podem conter vários tipos de falhas diferentes ao mesmo tempo. Um único portão agressivo não consegue distinguir um ambiente estável de zumbidos, cliques ou cortes. TB Noise Remover fornece uma quantidade de limpeza central e interruptores direcionados para que apenas os módulos de restauração necessários sejam ativados.

Que resultado ele cria

- Ruído ambiental e tom ambiente reduzidos
- Controle de zumbido direcionado de 50/60 Hz
- Supressão de assobios, gemidos, cliques e ruídos baixos
- Reparo opcional de eventos cortados

Fluxo de sinal

Input -> restauração de Basic e controle Reduction -> módulos Hiss/Hum/Whine/Click/Rumble selecionados -> Clip Repair -> saída

2. Guia completo de recursos

Basic e Reduction

Basic ativa o caminho primário de restauração de banda larga. Reduction passa de uma limpeza natural leve para uma supressão mais forte. Aumente-o apenas até que o ruído seja controlado de forma aceitável.

Hiss

Tem como alvo ruídos amplos de alta frequência, como chiados do pré-amplificador ou ruído do sistema de ar. O uso excessivo pode entorpecer consoantes e pratos.

50Hz e 60 Hz Hum

Selecione a família da rede elétrica que corresponde à gravação. Não habilite ambos automaticamente; use aquele que corresponde ao padrão fundamental e harmônico real.

Digital Whine

Visa tons eletrônicos estreitos e estáveis. Verifique com fones de ouvido porque as notas musicais sustentadas podem parecer um gemido.

Clicks

Detecta e suaviza impulsos curtos isolados. Use em cliques bucais ou tiques digitais e, em seguida, confirme se os transientes da bateria permanecem intactos.

Low Rumble

Reduz energia mecânica, de manuseio ou de tráfego muito baixa. Verifique se os fundamentos do baixo e o peso da voz não são removidos desnecessariamente.

Clip Repair

Tentativas de reconstruir formas de picos achatados ou danificados. Não consegue recuperar informações que nunca foram registradas e deve ser avaliada evento por evento.

3. Início rápido

1. Comece com apenas Basic ativado.
2. Aumente Reduction até que o ruído constante seja controlado sem movimento aquoso.
3. Habilite um módulo direcionado por vez.
4. Escolha o tratamento de zumbido de 50 Hz ou 60 Hz com base na gravação.
5. Verifique consoantes da fala, respirações e transientes musicais.
6. Use Clip Repair somente quando picos cortados estiverem presentes.

4. Fluxos de trabalho práticos

Limpeza de podcast

1. Habilite Basic e use Reduction moderado.
2. Adicione Hiss se o ruído do pré-amplificador permanecer.
3. Adicione 50 ou 60 Hz Hum somente quando audível.
4. Verifique as respirações e os sons S na comparação do bypass.

Resultado esperado: A fala torna-se mais clara enquanto o espaço natural e a articulação permanecem críveis.

Reparo de gravação de campo

1. Comece com Low Rumble para movimentação ou energia de tráfego.
2. Use Digital Whine para um tom eletrônico estável.
3. Habilite Clicks somente se os impulsos permanecerem.
4. Use vários estágios moderados em vez do máximo Reduction.

Resultado esperado: Vários tipos de falhas são reduzidos sem forçar um algoritmo a resolver tudo.

5. Automação, preparação de ganho e uso de sessão

- Automatize apenas os controles que proporcionam uma transição musical clara. Fast movimento de frequência, tempo, pitch, modo, sobreamostragem ou seletores de algoritmo podem criar artefatos intencionalmente ou exigir uma transição segura do host.
- Combine o volume percebido antes de julgar a qualidade. Uma configuração mais alta geralmente parecerá melhor, mesmo quando a decisão de processamento não for melhor.
- Use o endpoint de bypass do plug-in para comparação e preserve uma origem não processada ou uma versão anterior do projeto.
- Os programas de fábrica são pontos de partida. Carregar um programa altera vários parâmetros; salve uma nova predefinição DAW após adaptá-la à fonte.

- O apêndice de parâmetro é capturado do contrato de host VST3 instalado. Ele lista todos os endpoints visíveis ao host, seu intervalo/opções exibidos, padrão, status de automação e identificador.

6. Limites, cuidados e solução de problemas

- A restauração é subtrativa e não pode recriar detalhes totalmente mascarados.
- O processamento pesado pode criar artefatos aquosos ou bloqueados.
- Sempre preserve a gravação original.
- Nenhuma alteração audível: confirme se o plug-in e o subbloco relevante estão habilitados, se Mix/Amount não está em um valor neutro e se a fonte contém energia na região processada.
- Nível inesperado: retorne os controles de entrada, saída, envio, feedback e mixagem paralela para valores conservadores e, em seguida, reconstrua a configuração um bloco de cada vez.
- A automação não corresponde ao painel: recarregue o projeto, confirme se DAW está abordando a versão atual do plug-in e verifique se um programa de fábrica ou recuperação de estado substituiu os valores.
- Clicks ou transições: evite alterações instantâneas de amostra no algoritmo, tempo, afinação, modo ou seletores de sobreamostragem, a menos que o som seja intencional.

7. Referência completa do parâmetro do host

Este apêndice contém todos os parâmetros 10 expostos pelo VST3 atualmente instalado em um host. Os pontos de extremidade repetidos da banda EQ são listados intencionalmente, em vez de recolhidos. As opções discretas são impressas por completo quando o contrato hospedeiro as expõe.

Parâmetro	Gama/opções	Padrão	Status do anfitrião	Função
50 Hz Hum VST3 ID 99638171	Off, On	Off	Automatizável	Controle automatizável por host para 50 Hz Hum. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
60 Hz Hum VST3 ID 99638202	Off, On	Off	Automatizável	Controle automatizável por host para 60 Hz Hum. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Basic VST3 ID 93508654	Off, On	On	Automatizável	Controle automatizável por host para Basic. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizável; Bypass	Ativa ou desativa o caminho completo de processamento do plug-in por meio do terminal de desvio visível do host.
Clicks VST3 ID 789769195	Off, On	Off	Automatizável	Controle automatizável por host para Clicks. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Clip Repair VST3 ID 1460400893	Off, On	Off	Automatizável	Controle automatizável por host para Clip Repair. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Digital Whine VST3 ID 123403319	Off, On	Off	Automatizável	Controle automatizável por host para Digital Whine. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Hiss VST3 ID 3202849	Off, On	Off	Automatizável	Controle automatizável por host para Hiss. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Low Rumble VST3 ID 1092091653	Off, On	Off	Automatizável	Controle automatizável por host para Low Rumble. Sua faixa completa e padrão são mostrados nesta tabela; use-o com a seção de recursos relacionados acima.
Reduction VST3 ID 2039460467	0 para 100	70	Automatizável	Define a intensidade com que o processo nomeado afeta o sinal.

Base de documentação

Preparado a partir do catálogo público atual, resumo do produto local atual e notas de implementação quando disponíveis, manuais em inglês existentes quando disponíveis e uma verificação direta do contrato de host VST3 instalado. Detalhes de implementação interna que não são voltados para o usuário são excluídos intencionalmente; todos os recursos voltados ao usuário e controles visíveis ao host são documentados.