

TB Center

MANUAL DE USUARIO DETALLADO

Un procesador de centrado estéreo consciente de la fase con alineación de tiempo, control de ancho, análisis anticipado y ponderación multibanda opcional.



Versión del catálogo: 1.3.0

Edición de documentación: 2026-08-04

Puntos finales visibles para el host documentados: 12

1. Propósito del producto

Un procesador de centrado estéreo consciente de la fase con alineación de tiempo, control de ancho, análisis anticipado y ponderación multibanda opcional.

Las grabaciones Stereo pueden inclinarse de manera impredecible, deambular a medida que los artistas se mueven o sentirse desenfocadas porque las diferencias de nivel y hora de llegada no coinciden. Simple los controles de equilibrio pueden mover la imagen pero no pueden corregir la sincronización, y la suma mono puede eliminar un ancho valioso. TB Center está pensado para diálogos, micrófonos estéreo, instrumentos, buses y material de archivo que necesitan un centro más estable sin colapsar indiscriminadamente la grabación.

¿Qué resultado crea?

- Una imagen dominante más estable
- Discordancia de sincronización izquierda/derecha reducida
- Ancho controlado después del rearmado
- Corrección dependiente de Frequency cuando el modo multibanda está habilitado

Flujo de señal

Input análisis -> estimación de dirección y tiempo -> ponderación de cuatro bandas opcional -> corrección central -> etapa de ancho M/S -> salida

2. Guía de funciones completa

Intensity y Response

Intensity establece con qué intensidad se corrige el desplazamiento detectado. Response determina la rapidez con la que el detector sigue el movimiento: los ajustes más lentos se sienten estables y naturales, mientras que los ajustes más rápidos rastrean el material que cambia rápidamente.

Lookahead análisis

Lookahead le da al detector más contexto futuro y puede tomar decisiones de centrado rápidas y más limpias. Agrega latencia de procesamiento y es mejor cambiarlo mientras la reproducción está detenida cuando el host no admite cambios dinámicos de latencia sin problemas.

Time Center

Time Center reduce las diferencias de tiempo de llegada entre canales. Úselo cuando la imagen quede manchada después del centrado del nivel; redúzcalo cuando la sincronización estéreo original sea una parte importante del espacio.

M/S Width

La etapa intermedia/lateral final va desde el estrechamiento monocompatible pasando por el ancho original hasta la ampliación deliberada. Vuelva a verificar la correlación de fases y la compatibilidad mono cuando trabaje por encima del 100 por ciento.

Multiband ponderación

Multiband habilita pesos de corrección independientes Low, Mid-Low, Mid-High y High. Establezca una banda por debajo del 100 por ciento para preservar más de su ubicación original, o por encima de su influencia neutral práctica

solo cuando la construcción actual lo permita.

Programas y visualización.

Los programas de fábrica proporcionan puntos de partida repetibles para el diálogo, el centrado natural, las fuentes en movimiento, el recentrado del autobús y la anchura para preservar el aire. La pantalla es una ayuda para el análisis; tomar decisiones finales de oído y en mono.

3. Inicio rápido

1. Inserte el complemento en una pista estéreo y comience con Init.
2. Configure Intensity mientras escucha un centro estable en lugar de una estrechez máxima.
3. Ajuste Response para que se siga el movimiento sin bombear imágenes audibles.
4. Utilice Time Center solo en la medida necesaria para eliminar la mancha de sincronización.
5. Establezca M/S Width para el tamaño espacial final.
6. Habilite Multiband solo cuando diferentes regiones de frecuencia necesiten diferentes intensidades de corrección.

4. Flujos de trabajo prácticos

Diálogo conmovedor

1. Comience con Natural Center o Locked Dialogue.
2. Levante Response hasta que se controle el movimiento de la cabeza.
3. Mantenga firme la corrección de banda baja para lograr inteligibilidad.
4. Reduzca la ponderación de la banda alta si los reflejos de la habitación se fijan de forma poco natural.

Resultado esperado: El habla permanece centrada y legible mientras la sala conserva una dimensión útil.

Stereo rearmar del bus

1. Comience en moderado Intensity.
2. Deje Time Center por debajo del máximo a menos que el tiempo sea visiblemente inestable.
3. Utilice M/S Width cerca del 100 por ciento, luego recorte solo según sea necesario.
4. Verifique mono y compare el mismo volumen.

Resultado esperado: La mezcla gana enfoque sin perder su escala estéreo deseada.

5. Automatización, preparación de ganancias y uso de sesiones.

- Automatice solo los controles que sirvan para una transición musical clara. Fast el movimiento de frecuencia, tiempo, tono, modo, sobremuestreo o selectores de algoritmos pueden crear artefactos intencionalmente o requerir una transición segura para el host.
- Haga coincidir el volumen percibido antes de juzgar la calidad. Una configuración más alta a menudo parecerá mejor incluso cuando la decisión de procesamiento no sea mejor.
- Utilice el punto final de omisión del complemento para comparar y conservar una fuente sin procesar o una versión anterior del proyecto.

- Los programas de fábrica son puntos de partida. Cargar un programa cambia múltiples parámetros; guarde un nuevo preset DAW después de adaptarlo a la fuente.
- El apéndice de parámetros se captura del contrato de host VST3 instalado. Enumera todos los puntos finales visibles del host, su rango/opciones mostradas, valores predeterminados, estado de automatización e identificador.

6. Límites, precauciones y solución de problemas

- El procesador no puede crear información estéreo faltante.
- Una corrección excesiva puede hacer que el ambiente sea anormalmente estático.
- La ampliación puede exponer problemas de fase que ya estaban presentes.
- No hay cambios audibles: confirme que el complemento y el subbloque relevante estén habilitados, que Mix/Amount no esté en un valor neutral y que la fuente contenga energía en la región procesada.
- Nivel inesperado: devuelva los controles de entrada, salida, envío, retroalimentación y mezcla en paralelo a valores conservadores, luego reconstruya la configuración un bloque a la vez.
- La automatización no coincide con el panel: vuelva a cargar el proyecto, confirme que DAW está abordando la versión actual del complemento y verifique si un programa de fábrica o una recuperación de estado reemplazaron los valores.
- Clicks o transiciones: evite cambios instantáneos de muestra en los selectores de algoritmo, tiempo, tono, modo o sobremuestreo a menos que el sonido sea intencional.

7. Referencia completa de parámetros del host

Este apéndice contiene todos los parámetros 12 expuestos por el VST3 instalado actualmente en un host. Los puntos finales de banda EQ repetidos se enumeran intencionalmente en lugar de contraerse. Las opciones discretas se imprimen en su totalidad cuando el contrato anfitrión las expone.

Parámetro	Gama / opciones	Predeterminado	Estado del anfitrión	Función
Band High VST3 ID 282509655 Source ID bandhigh	0.0 a 100.0	100.0	Automatizable	Control automatizable por host para Band High. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Band Low VST3 ID 1810232575 Source ID bandlow	0.0 a 100.0	100.0	Automatizable	Control automatizable por host para Band Low. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Band Mid-High VST3 ID 396600341 Source ID bandmidhigh	0.0 a 100.0	100.0	Automatizable	Control automatizable por host para Band Mid-High. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Band Mid-Low VST3 ID 1051902593 Source ID bandmidlow	0.0 a 100.0	100.0	Automatizable	Control automatizable por host para Band Mid-Low. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizable; Bypass	Desactiva o activa toda la ruta de procesamiento del complemento a través del punto final de omisión visible del host.
Intensity VST3 ID 499324979 Source ID intensity	0.0 a 200.0	100.0	Automatizable	Establece con qué fuerza el proceso nombrado afecta la señal.
Lookahead VST3 ID 1131625090 Source ID lookahead	0 a 100	20	No automatizable	Proporciona contexto de señal futura a la dinámica asociada o etapa limitadora y puede agregar latencia.
M/S Width VST3 ID 113126854 Source ID width	0.0 a 200.0	100.0	Automatizable	Establece la extensión estéreo o la distribución lateral de la señal procesada.
Multiband VST3 ID 940938990 Source ID multiband	Off, On	Off	Automatizable	Control automatizable por host para Multiband. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Program VST3 ID 1886548852	Init, Locked Dialogue, Natural Center, Fast Motion, Mix Recenter, Wide Keep Air	Init	Automatizable	Selecciona un programa de fábrica. Al cargar un programa se recupera un conjunto coordinado de parámetros de complemento.
Response VST3 ID 1807160385 Source ID response	0.0 a 100.0	75.0	Automatizable	Control automatizable por host para Response. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.
Time Center VST3 ID 38272088 Source ID timealign	0.0 a 100.0	100.0	Automatizable	Control automatizable por host para Time Center. Su rango completo y su valor predeterminado se muestran en esta tabla; Úselo con la sección de funciones relacionadas anterior.

Base de documentación

Preparado a partir del catálogo público actual, resumen del producto local actual y notas de implementación cuando estén disponibles, manuales en inglés existentes cuando estén disponibles y un escaneo directo del contrato de host VST3 instalado. Los detalles de implementación interna que no están disponibles para el usuario se excluyen intencionalmente; todas las funciones orientadas al usuario y los controles visibles para el host están documentados.