



TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Shimmer

Granular Shimmer and Diffuse Tail

음정을 바꾸고 거꾸로도 읽는 그레인 필터를 거친 피드백으로 올라가며, 8라인 확산 꼬리 속에서 또렷한 불꽃부터 넓게 떠다니는 구름까지 피어납니다.

패널 조절부 13개

Pitch -12 ~ +24 st

꼬리 감쇠 최대 45초

팩토리 프리셋 100종



목차

- | | |
|----------|--------------|
| 01 개요 | 06 작업 예시 |
| 02 빠른 시작 | 07 팁과 문제 해결 |
| 03 화면 구성 | 08 파라미터 참고표 |
| 04 조절부 | 09 버전 기록 |
| 05 프리셋 | 10 지원 및 라이선스 |

01 개요


TB Shimmer는 들어온 소리를 짧은 그레인으로 잘라 음정을 바꾸고, 다시 피드백해서 새 세대마다 음정이 또 올라가게 합니다. 그레인은 초기 디퓨저를 지나 8라인 레이트 꼬리로 들어가므로, 결과는 따로 떨어진 불꽃에서 매끄럽게 올라가는 구름까지 바뀝니다.

윗줄은 그레인을 만듭니다. **TIME**, **SIZE**, **DENSITY** 는 그레인을 읽는 위치, 길이, 빈도를 정하고, **SCATTER** 는 그레인을 퍼뜨리며, **LEVEL VAR**, **POSITION RAND**, **PITCH SPRAY** 는 그레인마다 변화를 줍니다. 아랫줄은 시머를 정합니다. **PITCH**, **REVERSE**, **FEEDBACK**, **tone**, **width**, **MIX** 입니다. 모노와 스테레오 트랙에서 동작하고, 보고하는 지연이 없으며, 외부 피드백 라우팅이 필요 없습니다.

주요 기능

- 입력보다 60 ~ 1200 ms 뒤의 최근 소리를 읽는 원도 그레인
- -12 ~ +24 반음의 PITCH와 그레인별 REVERSE 확률
- TONE 필터를 거치는 피치 시프트 피드백으로 그레인 세대가 계속 올라감
- 초기 올패스 디퓨저와 최대 45초까지 감쇠하는 8라인 레이트 꼬리
- 그레인별 레벨, 위치, 음정 랜덤화
- 파라미터에 따라 움직이는 GRAIN HALO 표시
- 14개 그룹의 팩토리 프리셋 100종, 사용자 프리셋, 실행 취소와 다시 실행
- Windows용 VST3와 스탠드얼론

신호 흐름



이 설명서에 대해

이 설명서는 Windows용 TB Shimmer 1.0.0(VST3, 스탠드얼론)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드(AU, VST3)도 1.0.0 버전이지만 플랫폼 간에 작은 차이가 있을 수 있습니다.

02 빠른 시작

- 1 패드, 기타, 보컬, 건반 트랙이나 이펙트 리턴에 TB Shimmer를 넣습니다. 기본값은 **PITCH** +12 st, **FEEDBACK** 42%, **MIX** 48%입니다.
- 2 프리셋 목록 1에서 프리셋을 고르거나 Init에서 시작합니다.
- 3 **TIME**, **SIZE**, **DENSITY** 3로 그레인 패턴을 정합니다. DENSITY가 낮으면 그레인 에코가 따로 들리고, 높으면 매끄러운 위시가 됩니다.
- 4 **PITCH** 6로 음정 간격을 고른 뒤, **FEEDBACK** 8을 올려 시머가 올라가고 꼬리가 길어지게 합니다.
- 5 **tone** 과 **width**로 꼬리를 다듬고 **MIX** 9로 비율을 정합니다. 이펙트 리턴에서는 MIX를 100%로 둡니다.

03 화면 구성



기본 설정의 TB Shimmer 1.0 화면.

- 1 **프리셋 바** — 이전/다음 프리셋, 팩토리 그룹과 사용자 프리셋이 있는 프리셋 목록, 저장, 실행 취소, 다시 실행.
- 2 **GRAIN HALO** — 파라미터에 따라 움직이는 그레인 필드와 현재 음정, 밀도, 시간.
- 3 **TIME, SIZE, DENSITY** — 그레인의 시작 위치, 길이, 빈도.
- 4 **SCATTER** — 그레인의 퍼짐과 꼬리 안의 움직임.
- 5 **LEVEL VAR, POSITION RAND, PITCH SPRAY** — 그레인별 랜덤화.
- 6 **PITCH** — 그레인의 음정 변환(반음).
- 7 **REVERSE** — 그레인이 거꾸로 재생될 확률.
- 8 **FEEDBACK, TONE** — 재생성과 꼬리의 밝기.
- 9 **WIDTH, MIX** — 스테레오 폭과 드라이/웻 비율.

04 조절부

Grain, motion & random

조절부	범위 · 기본값	동작
TIME	60 ~ 1200 ms · 240 ms	각 그레인 이 입력보다 얼마나 뒤에서 시작할지 정합니다. 짧으면 원음 가까이에 머물고, 길면 따로 떨어진 지연 그레인 에코가 됩니다.
SIZE	40 ~ 500 ms · 160 ms	그레인 길이와 확산 공간의 크기를 정합니다. 짧은 그레인은 거칠고 또렷하며, 긴 그레인은 매끄럽게 섞입니다.
DENSITY	2 ~ 24 gr/s · 9.0 gr/s	초당 그레인 수입니다. 드문드문한 그레인 에코에서 매끄럽고 촘촘한 워시로 바뀝니다. DENSITY는 확산과 레이트 꼬리가 섞이는 양도 정합니다.
SCATTER	0 ~ 100% · 32%	그레인 길이를 바꾸고, 그레인을 스테레오 필드에 퍼뜨리며, 확산 꼬리 안에 느린 움직임을 더합니다.
LEVEL VAR	0 ~ 12 dB · 0 dB	각 그레인의 레벨을 고른 값까지 무작위로 낮춥니다.
POSITION RAND	0 ~ 100% · 32%	각 그레인이 읽기 시작하는 위치를 TIME 주변에서 무작위로 바꿉니다.
PITCH SPRAY	0 ~ 12 st · 0.112 st(0.1 st로 표시)	각 그레인의 음정을 PITCH 설정 주변으로 연속적으로 흘뜨립니다.

Shimmer & output

조절부	범위 · 기본값	동작
PITCH	-12 ~ +24 st, 반음 단위 · +12 st	그레인 구름의 음정을 바꿉니다. FEEDBACK이 있으면 새 세대마다 다시 음정이 바뀌어 시머가 계속 올라가고, 음수 값에서는 내려갑니다. 0 st에서는 음정이 바뀌지 않습니다.
REVERSE	0 ~ 100% · 18%	그레인이 거꾸로 읽힐 확률을 정합니다.
FEEDBACK	0 ~ 88% · 42%	올라가는 그레인 세대와 확산 감쇠를 함께 늘립니다. 꼬리는 최대 45초까지 이어질 수 있습니다.
tone	1.2 ~ 18 kHz · 9 kHz	꼬리가 한 바퀴 돌 때마다 고역을 줄이고 웻 신호의 밝기를 정합니다. 낮을수록 꼬리가 어둡고 부드러워집니다.
WIDTH	0 ~ 200% · 135%	그레인과 꼬리를 합친 필드의 스테레오 폭을 정합니다. 0%에서는 Mono Bloom 프리셋처럼 웻 필드가 모노가 됩니다.
MIX	0 ~ 100% · 48%	원음과 그레인 시머·확산 꼬리를 섞습니다.

TB Shimmer에는 호스트용 Bypass 파라미터도 있습니다. 패널에는 바이패스 버튼이 없습니다.

PITCH +12 st는 전형적인 옥타브 시머, +7 st는 5도, +19 st는 옥타브 위 5도입니다. 음수 값에서는 꼬리가 올라가지 않고 내려갑니다.

FEEDBACK이 높고 TIME과 SIZE가 길면 꼬리가 길고 커질 수 있습니다. FEEDBACK은 천천히 올리며 출력 레벨을 지켜보세요.

05 프리셋

화살표로 프리셋을 넘기거나, 목록을 열어 팩토리 그룹과 사용자 프리셋을 고릅니다. 저장은 이름을 묻은 뒤 현재 설정을 Documents/TB_Shimmer/Presets/User에 .tbshimmer 파일로 저장하며, 같은 이름이 있으면 바꿀지 먼저 묻습니다. 실행 취소와 다시 실행으로 최근 파라미터 변경을 오갈 수 있습니다. 팩토리 프리셋은 호스트의 프로그램 목록에도 나타납니다.

그룹	프리셋
START	Init, Soft Halo, Open Air
SHIMMER	Glass Halo, Guitar Ascension, Vocal Starlight
CLOUD	Pad Aurora, Slow Nebula, Wide Harmonic Fog
REVERSE	Reverse Comet, Falling Glass, Dark Orbit
UTILITY	Subtle Lift, Mono Bloom, Centered Glow, Bright Ambience, Warm Ambience, Transient Guard, Wet Shimmer Bus, Wet Diffuse Bus
DIFFUSE	Opal Chamber, Silken Room, Wide Diffusion, Warm Current, Dense Air, Slow Chamber, Short Bloom, Deep Diffusion
SPARKLE	Silver Dust, Prism Ticks, High Constellation, Fifth Glint, Octave Sparks, Bright Rain, Fine Chimes, Star Shower
RANDOM	Gentle Variation, Loose Grains, Wandering Pitch, Soft Roulette, Broken Halo, Random Current, Wide Uncertainty, Total Scatter
PULSE	Tight Glimmer, Broad Cloud, Staggered Drift, Slow Bloom, Quick Spark, Reverse Cadence, Slow Pulse, Long Cycle
VOCAL	Vocal Sheen, Vocal Octave, Vocal Air Trail, Vocal Velvet, Vocal Reverse Bloom, Vocal Choir Cloud, Vocal Shadow, Vocal Stars
GUITAR	Guitar Glow, Guitar Fifth, Guitar Octave Trail, Guitar Reverse Swell, Guitar Warm Cloud, Guitar High Mist, Guitar Low Orbit, Guitar Grain Storm
KEYS	Piano Air, Piano Halo, Electric Silk, Organ Ascension, Synth Prism, Bell Mist, Keys Reverse Air, Low Key Cloud
PADS	Pad Soft Field, Pad Octave Wash, Pad Fifth Veil, Pad Reverse Tide, Pad High Horizon, Pad Low Horizon, Pad Random Choir, Pad Endless Light
DARK	Smoked Glass, Low Tide, Dim Chamber, Shadow Reverse, Black Velvet, Dusk Spray, Deep Random, Night Bloom
EXPERIMENTAL	Frozen Fragments, Micro Swarm, Descending Mirage, Split Direction, No Pitch Cloud, Reverse Only Field, Shifting Constellation, Outer Limit

UTILITY 그룹의 Wet Shimmer Bus와 Wet Diffuse Bus는 이펙트 리턴용으로 MIX가 100%입니다. PULSE 그룹은 120 BPM의 음표 길이에 맞는 TIME 값을 씁니다. 예를 들어 500 ms는 4분음표입니다. TIME은 호스트 템포를 따르지 않습니다.

06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

옥타브 시머

패드나 기타 위로 올라가는 옥타브 후광.

프리셋 Glass Halo

PITCH +12 st

FEEDBACK 40 ~ 55%

1 고역이 날카로워지면 TONE을 낮춥니다.

보컬 광택

리드 보컬 뒤의 은은한 띄움.

프리셋 Vocal Sheen

MIX 15 ~ 25%

REVERSE 0%

1 가사가 또렷하게 들리도록 SCATTER를 낮게 둡니다.

리버스 스웰

기타 연주에서 피어오르는 역방향 스웰.

프리셋 Guitar Reverse Swell

REVERSE 70 ~ 100%

1 SIZE가 길수록 스웰이 매끄러워집니다.

시머 리턴

여러 트랙이 함께 쓰는 시머 센드.

프리셋 Wet Shimmer Bus

MIX 100%

1 이펙트 리턴에 TB Shimmer를 넣고 각 트랙의 센드 양을 정합니다.

07 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
꼬리가 너무 길거나 커진다.	FEEDBACK을 낮추거나, TIME이나 SIZE를 줄이거나, MIX를 낮추세요.
시머가 거칠거나 날카롭다.	TONE을 낮추거나, PITCH SPRAY를 줄이거나, +12 st 대신 +7 st를 써 보세요.
그레인이 뚝뚝 끊겨 들린다.	DENSITY나 SIZE를 올리세요.
효과가 정적으로 들린다.	SCATTER, POSITION RAND, PITCH SPRAY를 조금 올리세요.
소리가 너무 넓거나 모노에서 약해진다.	WIDTH를 낮추세요.
반복이 곡의 템포를 따르지 않는다.	TIME은 템포와 무관하게 동작합니다. 귀로 맞추거나 계산하세요. $60000 \div \text{BPM}$ 이 4분음표 한 개의 밀리초입니다.
아무 변화가 없다.	MIX가 0%이거나 호스트의 Bypass 파라미터가 켜져 있습니다.

08 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
TIME	Time	60 ~ 1200 ms	240 ms
SIZE	Size	40 ~ 500 ms	160 ms

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
DENSITY	Density	2 ~ 24 gr/s	9.0 gr/s
SCATTER	Scatter	0 ~ 100%	32%
LEVEL VAR	Level Var	0 ~ 12 dB	0 dB
POSITION RAND	Position Rand	0 ~ 100%	32%
PITCH SPRAY	Pitch Spray	0 ~ 12 st	0.112 st
PITCH	Pitch	-12 ~ +24 st(반음 단위)	+12 st
REVERSE	Reverse	0 ~ 100%	18%
FEEDBACK	Feedback	0 ~ 88%	42%
TONE	Tone	1200 ~ 18000 Hz	9000 Hz
WIDTH	Width	0 ~ 200%	135%
MIX	Mix	0 ~ 100%	48%
—	Bypass	Off, On	Off

09 버전 기록

버전	변경 내용
1.0.0 · 2026-08-04	첫 릴리스. 옥타브 위 그레이인 보이스와 초기 디퓨저, 8라인 레이트 꼬리, Level Var-Position Rand-Pitch Spray, 팩토리 프리셋 100종, 버전이 붙은 프리셋-상태 마이그레이션.

10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues 에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact** 와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact 에서 개발을 응원해 주세요.