

TB Ambient

Wersja: 1.0.0 | Data dokumentacji: 2026-08-12

Przegląd

Umieszcza blisko omikrofonowane źródło w pewnej odległości na zewnątrz, wykorzystując poziom, absorpcję powietrza i kolor materiału podłoża, bez dodawania pogłosu, opóźnionego odbicia lub ogona.

Co rozwiązuje ta wtyczka

Nagranie nagrane blisko mikrofonu i wrzucone do sceny plenerowej brzmi zbyt blisko i zbyt czysto, przez co oddziela się od obrazu. Sięgnięcie po pogłos do sali lub pokoju rozwiązuje błędny problem, ponieważ buduje przestrzeń wewnętrzną wokół źródła, które powinno znajdować się na zewnątrz. Krótkie odbicia i opóźnione kopie naziemne stwarzają własne problemy: podczas kroków, dialogów i uderzeń wytwarzają statyczny filtr grzebieniowy, który można odczytać jako kołnierzwą, sztuczną krawędź. TB Ambient jest przeznaczony do dialogów, kroków, szaleństw i uderzeń, które muszą należeć do sceny zewnętrznej, a jednocześnie pozostać suche.

Czego możesz się spodziewać

- Źródło, które czyta się jako znajdujące się w pewnej odległości, a nie po prostu ciszej
- Ground materiał słyszalny jako szeroka barwa tonalna zamiast powtarzającego się wycięcia
- Za dźwiękiem nie dodano żadnego echa, ogona pogłosu ani modulacji
- Bypass i Mix przy zera zwracają oryginalny sygnał w tej samej próbce

Jak to działa

TB Ambient kształtuje jedną ciągłą ścieżkę sygnału zamiast dodawać drugą, opóźnioną.

Distance wyraża się poprzez poziom, absorpcję powietrza i kolor podłoża razem, co sprawia, że źródło czytane jest tak daleko, a nie tylko cicho.

Ponieważ nic nie jest opóźnione, procesor nie dodaje żadnych opóźnień ani ogonków i nie może wytworzyć statycznego filtra grzebieniowego, jaki tworzy opóźniona kopia uziemienia na materiale przejściowym.

Szybki start

- 1** Umieść wtyczkę na suchym źródle i wybierz Outdoor Profile pasujący do sceny.
- 2** Ustaw Distance, aż źródło znajdzie się na odpowiedniej głębokości obrazu.
- 3** Ustaw Height tak, aby pasował do źródła dźwięku, a nie do miejsca, w którym znajdował się mikrofon.
- 4** Dopasuj Ground do nawierzchni od miękkiej do twardej.
- 5** Użyj Character, aby zdecydować, jak mocno profil jest stosowany.
- 6** Pozostaw Mix na poziomie 100 procent, aby uzyskać pełne umiejscowienie, lub obniż go, aby zachować więcej oryginalnego tonu.

Interfejs i kluczowe sekcje



Jest to bezpośrednie odwzorowanie bieżącego interfejsu wtyczki. Użyj widocznych etykiet, aby zlokalizować obszary i elementy sterujące opisane poniżej.

Outdoor Profile

Osiem profili opisuje powierzchnię i powietrze, w którym słyszeć źródło: Open Field, Forest, Dry Asphalt, Damp Earth, Rocky Open, Coastal Air, Snowfield i Concrete Exterior. Każdy z nich określa materiał podłoża, szybkość utraty wysokich częstotliwości wraz z odległością i ogólny balans tonalny. Najpierw wybierz profil pasujący do obrazu, a następnie ukształtuj go za pomocą pozostałych elementów sterujących.

Distance

Distance to główna kontrola perspektywy. Podniesienie go obniża poziom, usuwa wysokie częstotliwości w sposób, w jaki robi to powietrze na dłuższej ścieżce, zmniejsza ciężar bliskości w dolnym zakresie i stopniowo skupia obraz w kierunku środka. Zmienia ton i perspektywę jednocześnie, dlatego odległe otoczenie brzmi raczej dalej niż tylko ciszej.

Height

Height to odległość, na jaką źródło znajduje się nad ziemią, od poziomu kostki do wysokości znacznie powyżej głowy. Zmienia kolor podłoża, a nie poziom: krok z odległości 0,2 m styka się z powierzchnią zupełnie inaczej niż głos z odległości 1,5 m. Ustaw go tak, aby pasował do źródła dźwięku przed dostrojeniem Ground.

Ground

Ground przesuwą powierzchnię pomiędzy miękką i twardą w wybranym profilu. Ustawienia Soft pochłaniają więcej i przyciemniają odbity kolor; twarde ustawienia zwracają więcej energii i sprawiają, że jest jaśniejszy. Jest to szeroki kolor materiału nałożony na ścieżkę bezpośrednią, a nie opóźnioną kopię, więc nigdy nie wprowadza powtarzającego się wycięcia.

Character

Character określa, w jakim stopniu stosowana jest sygnatura tonalna wybranego profilu. Wartości Low utrzymują źródło blisko oryginalnego tonu, z jedynie nutą sceny plenerowej; wysokie wartości w pełni angażują się w profil. Użyj go, aby dopasować siłę efektu do odległości źródła obrazu.

Mix i ścieżka bez opóźnień

Mix łączy przetworzony sygnał z oryginałem w tej samej próbce. Nie ma żadnych opóźnień do kompensacji, żadnego ogona, na który trzeba czekać, i żadnego rozmazywania czasu, więc wtyczka może pracować nad dialogami i efektami bez zakłócania synchronizacji. Przy Mix 0 procent wyjście jest dokładnie wejściem.

Odczyt interfejsu

Panel pokazuje aktualny profil, odległość i wysokość w metrach oraz liczniki podzielone na segmenty dla Ground i Character. Widok umiejscowienia pokazuje, gdzie znajduje się źródło względem słuchacza i linii uziemienia. Odzwierciedla tylko sześć elementów sterujących i nie oznacza odbić, których procesor nie wytwarza.

Kontrolowane właściwości

W przewodniku używane są nazwy widoczne na panelu wtyczek. Każde wyjaśnienie opisuje wynik dźwiękowy, użyteczny sposób podejścia do sterowania i ważną interakcję, której należy słuchać.

Kontrola	Do czego służy i kiedy go używać
Bypass	Zwraca nieprzetworzone dane wejściowe do kontroli A/B względem umieszczonej wersji. Dopasuj głośność przed oceną; przełącznik jest wyrównany do próbki, więc nie ma opóźnień ani ogonów, na które trzeba czekać.
Character	Ustawia stopień zastosowania sygnatury tonalnej wybranego profilu. Zdecyduj, jak daleko w scenę powinno wejść źródło.
Distance	Ustawia odległość, z której odczytuje źródło, poziom ruchu, absorpcję powietrza i ostrość stereo. Najpierw ustaw głębokość; porusza tonem i poziomem razem.
Ground	Przesuwa powierzchnię pomiędzy miękką i twardą w obrębie wybranego profilu, zmieniając odbity kolor. Przełączaj się pomiędzy miękkim i twardym, aż powierzchnia odczyta prawidłowo.
Height	Ustawia wysokość źródła nad poziomem gruntu, co powoduje zmianę koloru podłoża, a nie poziomu. Dopasuj źródło, a nie mikrofon.
Mix	Łączy umieszczony sygnał z oryginałem w tej samej próbce. Przy wartości 0 procent wyjście jest dokładnie wejściem. Obniż go tylko wtedy, gdy część oryginalnego tonu musi pozostać.
Outdoor Profile	Wybiera powierzchnię i powietrze, przez które słyszeć źródło, co określa materiał podłoża i sposób, w jaki ton zmienia się wraz z odległością. Wybierz profil na podstawie obrazu, a nie samego dźwięku.

Praktyczne zastosowania

Dialog w scenie zewnętrznej

- Wybierz profil pasujący do lokalizacji.
- Ustaw Distance na rzeczywistą odległość aktora od kamery, a nie na najbliższą, pochlebną wartość.
- Trzymaj Height w pobliżu 1,5 m w przypadku stojącego wykonawcy.
- Zmniejsz Character, jeśli zrozumiałość zaczyna się pogarszać.

Oczekiwany wynik: Mowa należy do tego, co zewnętrzne, bez pudełkowej jakości, jaką dodałby pogłos w pomieszczeniu, i pozostaje czytelna.

Kroki i szaleństwo

- Ustaw Height nisko, około 0,2 m, ponieważ dźwięk wydobywa się przy ziemi.
- Dopasuj Ground do powierzchni pod stopami.
- Zachowaj skromność Distance, aby kroki pozostały obecne.
- Porównaj z nieprzetworzonym ujęciem przy dopasowanej głośności.

Oczekiwany wynik: Kroki znajdują się na powierzchni i w scenie, zachowując swoją przejściową definicję.

Odległe uderzenia i krzyki

- Podnieś Distance znacznie powyżej połowy.
- Pozwól, aby wysokie częstotliwości opadły, zamiast przywracać jasność.
- Jeśli wymaga tego lokalizacja, użyj profilu z twardą powierzchnią.
- Sprawdź wynik w porównaniu z pobliską wersją tego samego dźwięku.

Oczekiwany wynik: Uderzenie można odczytać jako autentycznie odległe, a nie jako cichy, bliski dźwięk.

Typowe pułapki

To nie jest pogłos. Jeśli scena wymaga słyszalnego końca lub pokoju, musi to pochodzić z oddzielnego procesora. Najpierw umieść źródło z tą wtyczką, a następnie dodaj pogłos po nim, jeśli scena nadal potrzebuje ogona.

Distance nie może całkowicie cofnąć charakteru bliskości mikrofonu bliskiego; źródło zapisane bardzo blisko nadal nosi swój własny podpis. Napraw bliskość za pomocą EQ, zanim sięgniesz po więcej Distance, w przeciwnym razie wynik będzie tylko cichszy.

Bardzo wysoki Character na już kolorowym materiale może kumulować kształtowanie tonalne; sprawdź obejście przy dopasowanej głośności. Obniż Character, aż profil będzie słyszalny jako umiejscowienie, a nie dodatkowe kształtowanie tonu.

Ground i Height oddziałują na siebie, ponieważ kolor powierzchni zależy od tego, jak wysoko nad nią znajduje się źródło. Najpierw ustaw Height dla źródła i pozostaw je tam, a następnie użyj Ground dla powierzchni.