

ТВ Ambient

Версия: 1.0.0 | Дата документации: 2026-08-12

Обзор

Размещает источник, микрофон которого находится близко, на расстоянии вне помещения, используя уровень, поглощение воздуха и цвет основного материала, без добавления реверберации, задержанного отражения или хвоста.

Что решает этот плагин

Запись, снятая с близкого микрофона и помещенная на сцену на открытом воздухе, звучит слишком близко и слишком чисто, поэтому она отделяется от изображения. Использование реверберации зала или комнаты решает неправильную проблему, поскольку создает внутреннее пространство вокруг источника, который должен находиться снаружи. Короткие отражения и задержанные копии земли приносят свои проблемы: шаги, диалоги и удары создают статическую гребенчатую фильтрацию, которая воспринимается как фланцевая, искусственная грань. ТВ Ambient предназначен для диалогов, шагов, ударов и ударов, которые должны принадлежать внешней сцене, оставаясь при этом сухими.

Чего вы можете ожидать

- Источник, который читается как находящийся на расстоянии, а не просто тише.
- Материал Ground воспринимается как широкий тональный цвет вместо повторяющейся насечки.
- К звуку не добавляется эхо, реверберация или модуляция.
- Bypass и Mix при нуле возвращают исходный сигнал в той же выборке.

Как это работает

ТВ Ambient формирует один непрерывный путь сигнала вместо добавления второго, задержанного.

Distance выражается через уровень, поглощение воздуха и цвет грунта вместе, что позволяет источнику читаться так далеко, а не просто тихо.


Поскольку ничего не задерживается, процессор не добавляет ни задержки, ни хвоста и не может производить статическую гребенчатую фильтрацию, которую создает задержанная

наземная копия на переходном материале.

Быстрый старт

- 1** Вставьте плагин в сухой источник и выберите Outdoor Profile, соответствующий сцене.
- 2** Устанавливайте Distance до тех пор, пока источник не окажется на нужной глубине изображения.
- 3** Установите Height, чтобы он соответствовал тому, что производит звук, а не тому, где находился микрофон.
- 4** Отрегулируйте Ground для поверхности от мягкого грунта до твердого.
- 5** Используйте Character, чтобы определить, насколько строго применяется профиль.
- 6** Оставьте Mix равным 100 процентам для полного размещения или уменьшите его, чтобы сохранить больше исходного тона.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Outdoor Profile

Восемь профилей описывают поверхность и воздух, через который слышен источник: Open Field, Forest, Dry Asphalt, Damp Earth, Rocky Open, Coastal Air, Snowfield и Concrete Exterior. Каждый из них определяет основной материал, скорость потери высоких частот с расстоянием и общий тональный баланс. Сначала выберите профиль, соответствующий изображению, а затем придайте ему форму с помощью остальных элементов управления.

Distance

Distance - это основной элемент управления перспективой. Повышение его снижает уровень, удаляет высокие частоты, как это делает воздух на более длинном пути, уменьшает вес близости на нижнем конце и постепенно фокусирует изображение к центру. Он одновременно меняет тон и перспективу, поэтому удаленная обстановка звучит дальше, а не просто тише.

Height

Height - это расстояние, на котором источник находится над землей, от уровня лодыжки до уровня, значительно превышающего высоту головы. Он меняет цвет земли, а не уровень: шаг на высоте 0,2 м встречается с поверхностью совершенно иначе, чем голос на высоте 1,5 м. Установите его в соответствии с тем, что издает звук, прежде чем настраивать Ground.

Ground

Ground перемещает поверхность между мягкой и твердой в пределах выбранного профиля. Настройки Soft поглощают больше и затемняют отраженный цвет; жесткие настройки возвращают больше энергии и сохраняют яркость. Это широкий цвет материала, применяемый к прямому пути, а не к отложенной копии, поэтому он никогда не содержит повторяющихся вырезов.

Character

Character устанавливает, какая часть тональной подписи выбранного профиля применяется. Значения Low сохраняют источник близким к исходному тону с лишь намеком на сцену на открытом воздухе; высокие значения полностью соответствуют профилю. Используйте его, чтобы сопоставить силу эффекта с тем, как далеко в изображении должен находиться источник.

Mix и путь без задержек

Mix смешивает обработанный сигнал с оригиналом в одной выборке. Нет задержки, которую нужно компенсировать, нет хвоста, который нужно ждать, и нет размытия времени, поэтому плагин может обрабатывать диалоги и эффекты, не нарушая синхронизацию. При Mix 0 процентов выходной сигнал точно является входным.

Считывание интерфейса

На панели отображается текущий профиль, расстояние и высота в метрах, а также сегментированные метры для Ground и Character. Вид размещения показывает, где находится источник относительно слушателя и линии заземления. Он отражает только шесть элементов управления и не подразумевает отражений, которых не производит процессор.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Элемент управления	Что он делает и когда его использовать
Bypass	Возвращает необработанные входные данные для проверки A/B на соответствие размещенной версии. Прежде чем судить, сопоставьте громкость; переключатель выравнивается по выборке, поэтому нет задержки или хвоста ожидания.
Character	Устанавливает, какая часть тональной характеристики выбранного профиля будет применена. Решите, как далеко в сцену должен зайти источник.
Distance	Устанавливает расстояние, на котором считывается источник, уровень перемещения, поглощение воздуха и стереофокус вместе. Сначала установите глубину; он одновременно перемещает тон и уровень.
Ground	Перемещает поверхность между мягкой и твердой в пределах выбранного профиля, изменяя отражаемый цвет. Перемещайтесь между мягким и твердым, пока поверхность не будет читаться правильно.
Height	Устанавливает высоту расположения источника над землей, что меняет цвет земли, а не уровень. Подбирайте источник, а не микрофон.
Mix	Смешивает размещенный сигнал с оригиналом в том же семпле. При 0 процентах выход точно является входом. Понижайте его только тогда, когда часть исходного тона должна сохраниться.
Outdoor Profile	Выбирает поверхность и воздух, через который слышен источник, что определяет материал грунта и то, как тон меняется с расстоянием. Выбирайте профиль по картинке, а не только по звуку.

Практическое использование

Диалог во внешней сцене

- Выберите профиль, соответствующий местоположению.
- Установите Distance на реальное расстояние актера от камеры, а не на ближайшее подходящее значение.
- Держите Height на расстоянии около 1,5 м для стоящего исполнителя.
- Уменьшите Character, если разборчивость начнет ухудшаться.

Ожидаемый результат: Речь принадлежит внешнему виду, без коробочного качества, которое могла бы добавить комнатная реверберация, и остается читаемой.

Шаги и Фоли

- Установите Height на низкую высоту, около 0,2 м, поскольку звук раздается у земли.
- Сопоставьте Ground с поверхностью под ногами.
- Сохраняйте Distance скромным, чтобы шаги оставались на месте.
- Сравните с необработанным дублем на соответствующей громкости.

Ожидаемый результат: Шаги располагаются на поверхности и в сцене, сохраняя при этом свою временную четкость.

Далекие удары и крики

- Поднимите Distance намного дальше половины пути.
- Позвольте высоким частотам исчезнуть, а не добавляйте яркость обратно.
- Используйте профиль с твердой поверхностью, если этого требует местоположение.
- Сравните результат с ближайшей версией того же звука.

Ожидаемый результат: Удар воспринимается как действительно далекий, а не как тихий близкий звук.

Распространенные ловушки

Это не реверберация. Если сцене нужен звуковой хвост или комната, это должно исходить от отдельного процессора. Сначала поместите источник с этим плагином, затем добавьте после него реверберацию, если сцене все еще нужен хвост.

Distance не может полностью отменить символ близости близкого микрофона; источник, записанный очень близко, все еще имеет свою собственную подпись. Исправьте близость с помощью EQ, прежде чем нажимать еще Distance, иначе результат станет только тише.

Очень высокий Character на уже окрашенном материале может способствовать формированию тона; проверьте обход при согласованной громкости. Понижайте Character до тех пор, пока профиль не будет восприниматься как размещение, а не как дополнительное формирование тона.

Ground и Height взаимодействуют, поскольку цвет поверхности зависит от того, насколько высоко над ней находится источник. Сначала установите Height для источника и оставьте его там, затем используйте Ground для поверхности.