

TB Ambient

Version: 1.0.0 | Dokumentationsdatum: 2026-08-12

Översikt

Placerar en näramikad källa på avstånd utomhus med hjälp av nivå, luftabsorption och markmaterialfärg, utan att lägga till reverb, en fördröjd reflektion eller en svans.

Vad denna plug-in löser

En näramikad inspelning som släpps in i en utomhusscen låter för nära och för ren, så den separeras från bilden. Att sträcka sig efter ett hall- eller rumsreverb löser fel problem, eftersom det bygger ett inomhusutrymme runt en källa som ska vara utanför. Korta reflektioner och fördröjda markkopior ger sina egna problem: på fotsteg, dialog och stötar producerar de statisk kamfiltrering som läses som en flänsad, konstgjord kant. TB Ambient är avsedd för dialog, fotsteg, foley och stötar som måste tillhöra en yttre scen samtidigt som den förblir torr.

Vad du kan förvänta dig

- En källa som läses vara på avstånd snarare än bara tystare
- Ground material hörs som en bred tonal färg istället för ett repeterande hack
- Inget eko, efterklangssvans eller modulering läggs till bakom ljudet
- Bypass och Mix vid noll returnerar den ursprungliga signalen på samma sampel

Hur det fungerar

TB Ambient formar en kontinuerlig signalväg istället för att lägga till en andra, fördröjd.

Distance uttrycks genom nivå, luftabsorption och markfärg tillsammans, vilket är det som gör att en källa läses så långt bort snarare än bara tyst.

Eftersom ingenting är försenat lägger processorn ingen latens och ingen svans och kan inte producera den statiska kamfiltrering som en fördröjd markkopia skapar på övergående material.

Snabbstart

- 1 Sätt i plug-in på den torra källan och välj den Outdoor Profile som matchar scenen.
- 2 Ställ in Distance tills källan sitter på rätt djup i bilden.
- 3 Ställ in Height för att matcha det som producerar ljudet snarare än var mikrofonen var.
- 4 Justera Ground för ytan, från mjuk mark till hård.
- 5 Använd Character för att bestämma hur starkt profilen ska tillämpas.
- 6 Lämna Mix vid 100 procent för en fullständig placering, eller sänk den för att behålla mer av den ursprungliga tonen.

Gränssnitt och nyckelsektioner



Detta är en direkt bild av det aktuella plugin-gränssnittet. Använd de synliga etiketterna för att lokalisera områdena och kontrollerna som förklaras nedan.

Outdoor Profile

Åtta profiler beskriver ytan och luften en källa hörs över: Open Field, Forest, Dry Asphalt, Damp Earth, Rocky Open, Coastal Air, Snowfield och 0__0__M00__ och 0__0__M00__. Var och en anger grundmaterialet, hur snabbt höga frekvenser försvinner med avstånd och den övergripande tonala balansen. Välj profilen som matchar bilden först och forma den sedan med de återstående kontrollerna.

Distance

Distance är den huvudsakliga perspektivkontrollen. Att höja den sänker nivån, tar bort höga frekvenser på samma sätt som luft gör över en längre bana, underlättar närhetsvikten i den nedre delen och fokuserar gradvis bilden mot mitten. Det ändrar ton och perspektiv tillsammans, varför en avlägsen miljö låter längre bort snarare än bara tystare.

Height

Height är hur långt källan sitter ovanför marken, från ankelnivå till långt över huvudhöjd. Det ändrar markfärgen snarare än nivån: ett fotsteg på 0,2 m möter ytan helt annorlunda än en röst på 1,5 m. Ställ in den så att den matchar det som gör ljudet innan du finjusterar Ground.

Ground

Ground flyttar ytan mellan mjuk och hård inom den valda profilen. Soft inställningar absorberar mer och gör den reflekterade färgen mörkare; hårda inställningar ger mer energi och håller den ljusare. Det är en bred materialfärg som appliceras på den direkta banan, inte en fördröjd kopia, så den introducerar aldrig ett repeterande hack.

Character

Character ställer in hur mycket av den valda profilens tonala signatur som tillämpas. Low värden håller källan nära sin ursprungliga ton med bara en antydning om utomhusscenen; höga värden förbinder sig helt till profilen. Använd den för att matcha styrkan på effekten till hur långt in i bilden källan ska sitta.

Mix och den fördröjningsfria sökvägen

Mix blandar den bearbetade signalen med originalet på samma sampel. Det finns ingen latens att kompensera, ingen svans att vänta på och ingen tidsutsmetning, så plug-in kan sitta på dialog och effekter utan att störa synkroniseringen. Vid Mix 0 procent är utgången exakt ingången.

Gränssnittsavläsning

Panelen visar aktuell profil, avstånd och höjd i meter, och segmenterade meter för Ground och Character. Placeringsvyn visar var källan sitter i förhållande till lyssnaren och marklinjen. Det återspeglar endast de sex kontrollerna och innebär inte reflektioner som processorn inte producerar.

Kontrollerbara egenskaper

Guiden använder namnen som visas på instickspanelen. Varje förklaring beskriver det hörbara resultatet, ett användbart sätt att närma sig kontrollen och en viktig interaktion att lyssna efter.

Kontroll	Vad den gör och när den ska användas
Bypass	Returnerar den obearbetade indata för en A/B-kontroll mot den placerade versionen. Matcha ljudstyrkan innan du dömer; switchen är provjusterad, så det finns ingen latens eller svans att vänta på.
Character	Anger hur mycket av den valda profilens tonala signatur som tillämpas. Bestäm hur långt in i scenen källan ska begå.
Distance	Ställer in hur långt bort källan läser, rörelsenivå, luftabsorption och stereofokus tillsammans. Ställ in djupet först; den flyttar ton och nivå tillsammans.
Ground	Flyttar ytan mellan mjuk och hård inom den valda profilen och ändrar den reflekterade färgen. Flytta mellan mjuk och hård tills ytan läser korrekt.
Height	Ställer in hur högt källan sitter ovanför marken, vilket ändrar markfärgen snarare än nivån. Matcha källan, inte mikrofonen.
Mix	Blandar den placerade signalen med originalet på samma prov. Vid 0 procent är utgången ingången exakt. Sänk den bara när en del av originaltonen måste stanna.
Outdoor Profile	Väljer den yta och luft som källan hörs över, vilket sätter markmaterialet och hur tonen ändras med avståndet. Välj profilen från bilden, inte bara från ljudet.

Praktiska användningsområden

Dialog i en yttre scen

- Välj den profil som matchar platsen.
- Ställ in Distance på skådespelarens verkliga avstånd från kameran snarare än det närmaste smickrande värdet.
- Håll Height nära 1,5 m för en stående artist.
- Minska Character om förståeligheten börjar bli lidande.

Förväntat resultat: Tal hör till exteriören utan den boxade kvalitet som ett rumsreverb skulle lägga till och förblir läsbart.

Fotsteg och foley

- Ställ in Height lågt, cirka 0,2 m, eftersom ljudet kommer från marken.
- Matcha Ground mot ytan under foten.
- Håll Distance blygsam så att stegen förblir närvarande.
- Jämför mot den obearbetade tagningen med matchad ljudstyrka.

Förväntat resultat: Steg sitter på ytan och i scenen samtidigt som de behåller sin övergående definition.

Avlägsna nedslag och rop

- Höj Distance långt förbi halvvägs.
- Låt de höga frekvenserna falla bort istället för att lägga tillbaka ljusstyrkan.
- Använd en profil med hård yta om platsen kräver en.
- Kontrollera resultatet mot en närliggande version av samma ljud.

Förväntat resultat: Nedslaget läses som genuint långt borta istället för som ett tyst nära ljud.

Vanliga fallgropar

Detta är inte ett reverb. Om en scen behöver en hörbar svans eller ett rum måste det komma från en separat processor. Placera källan med denna plug-in först, lägg sedan till ett reverb efter det om scenen fortfarande behöver en svans.

Distance kan inte ångra en nära mikrofons närhetskaraktär helt; en källa som spelats in mycket nära har fortfarande sin egen signatur. Fixa närheten med EQ innan du sträcker dig efter mer Distance, annars blir resultatet bara tystare.

Mycket hög Character på redan färgat material kan stapla tonal formning; kontrollera mot bypass vid matchad ljudstyrka. Sänk Character tills profilen hörs som placering snarare än som extra tonformning.

Ground och Height interagerar, eftersom ytfärgen beror på hur högt källan sitter ovanför den. Ställ in Height för källan först och lämna den där, använd sedan Ground för ytan.