

TB Ambient

Sürüm: 1.0.0 | Dokümantasyon tarihi: 2026-08-12

Genel Bakış

Yankı, gecikmeli yansıma veya kuyruk eklemekten, seviye, hava emilimi ve zemin malzemesi rengini kullanarak yakın mikrofonlu bir kaynağı dış mekana belirli bir mesafeye yerleştirir.

Bu eklenti neyi çözüyor?

Dış mekan sahnesine yakın mikrofonla çekilen bir kayıt çok yakın ve çok temiz ses çıkardığından görüntüden ayrılıyor. Bir salon veya oda yankısına ulaşmak yanlış sorunu çözer çünkü dışarıda olması gereken bir kaynağın etrafında bir iç mekan alanı oluşturur. Kısa yansımalar ve gecikmeli zemin kopyaları kendi sorunlarını da beraberinde getirir: Ayak sesleri, diyaloglar ve darbelerde flaşlı, yapay kenar gibi görünen statik tarak filtreleme üretirler. TB Ambient kuru kalarak bir dış sahneye ait olması gereken diyalog, ayak sesleri, foley ve etkiler için tasarlanmıştır.

Ne bekleyebilirsiniz?

- Daha sessiz olmaktan ziyade uzaktaymış gibi okunan bir kaynak
- Ground malzeme tekrarlanan bir çentik yerine geniş bir ton rengi olarak duyulur
- Sesin arkasına eko, yankı kuyruğu veya modülasyon eklenmedi
- Sıfırdaki Bypass ve Mix aynı örnekteki orijinal sinyali döndürür

Nasıl çalışır?

TB Ambient ikinci, gecikmeli bir sinyal eklemek yerine sürekli bir sinyal yolu şekillendirir.


Distance seviye, hava emilimi ve zemin renginin birlikte ifade edilmesiyle ifade edilir; bu da kaynağın yalnızca sessiz olmaktan ziyade uzakta okunmasını sağlayan şeydir.

Hiçbir şey gecikmediğinden, işlemci gecikme veya kuyruk eklemeyi ve gecikmeli bir temel kopyanın geçici malzeme üzerinde oluşturduğu statik tarama filtrelemesini üretemez.

Hızlı başlangıç

- 1 Eklentiği kuru kaynağa takın ve sahneye uygun Outdoor Profile ögesini seçin.
- 2 Kaynak resimde doğru derinliğe oturana kadar Distance değerini ayarlayın.
- 3 Height ögesini mikrofonun bulunduğu yer yerine sesin üretildiği yer ile eşleştirecek şekilde ayarlayın.
- 4 Yumuşak zeminden sert zemine kadar yüzey için Ground değerini ayarlayın.
- 5 Profilin ne kadar güçlü uygulanacağına karar vermek için Character kullanın.
- 6 Tam yerleşim için Mix'yi yüzde 100'de bırakın veya orijinal tonu daha fazla korumak için düşürün.

Arayüz ve anahtar bölümler



Bu, mevcut eklenti arayüzünün doğrudan yakalanmasıdır. Aşağıda açıklanan alanları ve kontrolleri bulmak için görünür etiketleri kullanın.

Outdoor Profile

Sekiz profil, bir kaynağın duyulduğu yüzeyi ve havayı tanımlar: Open Field, Forest, Dry Asphalt, Damp Earth, Rocky Open, Coastal Air, Snowfield ve Concrete Exterior. Her biri zemin malzemesini, yüksek frekansların mesafeyle ne kadar hızlı kaybolduğunu ve genel ton dengesini belirler. Önce resimle eşleşen profili seçin, ardından kalan kontrollerle onu şekillendirin.

Distance

Distance ana perspektif kontrolüdür. Bunu yükseltmek seviyeyi düşürür, havanın daha uzun bir yol boyunca yaptığı gibi yüksek frekansları ortadan kaldırır, alt uçtaki yakınlık ağırlığını hafifletir ve görüntüyü yavaş yavaş merkeze doğru odaklar. Ton ve perspektifi birlikte değiştirir, bu nedenle uzaktaki bir ortam sadece daha sessiz değil, daha da uzaktır.

Height

Height kaynağın ayak bileği seviyesinden baş yüksekliğinin oldukça üstüne kadar yerden ne kadar yüksekte oturduğudur. Seviye yerine zemin rengini değiştirir: 0,2 m'deki bir ayak sesi, 1,5 m'deki bir sestən çok farklı bir şekilde yüzeyle buluşur. Ground ince ayarını yapmadan önce sesi çıkaran şeyle eşleşecek şekilde ayarlayın.

Ground

Ground seçilen profil içerisinde yüzeyi yumuşak ve sert arasında hareket ettirir. Soft ayarları daha fazlasını emer ve yansıyan rengi koyulaştırır; Sert ayarlar daha fazla enerji döndürür ve onu daha parlak tutar. Bu, gecikmeli bir kopya değil, doğrudan yola uygulanan geniş bir malzeme rengidir, bu nedenle asla tekrar eden bir çentik oluşturmaz.

Character

Character seçilen profilin ton imzasının ne kadarının uygulandığını ayarlar. Low değerleri, dış mekan sahnesinin yalnızca bir ipucuyla kaynağı orijinal tonuna yakın tutar; yüksek değerler tamamen profile uyum sağlar. Efektin gücünü, kaynağın resimde ne kadar uzağa oturması gerektiğiyle eşleştirmek için bunu kullanın.

Mix ve gecikmesiz yol

Mix işlenen sinyali aynı örnek üzerinde orijinal ile harmanlar. Telafi edilecek gecikme yok, beklenecek kuyruk yok ve zaman kaybı yok, böylece eklenti senkronizasyonu bozmadan diyalog ve efektler üzerinde durabilir. Mix yüzde 0'da çıktı tam olarak girdidir.

Arayüz okuması

Panel, Ground ve Character için geçerli profili, metre cinsinden mesafeyi ve yüksekliği ve bölümlenmiş ölçümleri gösterir. Yerleştirme görünümü, kaynağın dinleyiciye ve zemin çizgisine göre nerede bulunduğunu gösterir. Yalnızca altı kontrolü yansıtır ve işlemcinin üretmediği yansımaları ima etmez.

Kontrol edilebilir özellikler

Kılavuz, eklenti panelinde gösterilen adları kullanır. Her açıklama sesli sonucu, kontrole yaklaşmanın yararlı bir yolunu ve dinlenmesi gereken önemli bir etkileşimi açıklar.

Kontrol	Ne işe yarar ve ne zaman kullanılır?
Bypass	Yerleştirilen sürüme karşı A/B denetimi için işlenmemiş girişi döndürür. Yargılamadan önce ses yüksekliğini eşleştirin; anahtar örnek hizalıdır, dolayısıyla beklenecek gecikme veya kuyruk yoktur.
Character	Seçilen profilin ton imzasının ne kadarının uygulandığını ayarlar. Kaynağın olay yerinin ne kadar ilerisine gitmesi gerektiğine karar verin.
Distance	Kaynağın ne kadar uzakta okuduğunu, hareket seviyesini, hava emilimini ve stereo odaklamayı birlikte ayarlar. Önce derinliği ayarlayın; tonu ve seviyeyi birlikte hareket ettirir.
Ground	Yansıyan rengi değiştirerek, seçilen profil içinde yüzeyi yumuşak ve sert arasında hareket ettirir. Yüzey doğru şekilde okunana kadar yumuşak ve sert arasında geçiş yapın.
Height	Kaynağın yerden ne kadar yüksekte duracağını ayarlar; bu, seviye yerine zemin rengini değiştirir. Mikrofonu değil kaynağı eşleştirin.
Mix	Yerleştirilen sinyali aynı örnek üzerindeki orijinal ile karıştırır. Yüzde 0'da çıktı tam olarak girdidir. Yalnızca orijinal tonun bir kısmının kalması gerektiğinde indirin.
Outdoor Profile	Kaynağın duyulduğu yüzeyi ve havayı seçer; bu, zemin malzemesini ve tonun mesafeye göre nasıl değişeceğini belirler. Profili yalnızca sestem değil resimden seçin.

Pratik kullanımlar

Dış sahnedeki diyalog

- Konumla eşleşen profili seçin.
- Distance değerini en yakın övgü değeri yerine oyuncunun kameraya olan gerçek uzaklığına ayarlayın.
- Ayakta duran bir sanatçı için Height'yi 1,5 m'ye yakın tutun.
- Anlaşılabilirlik zarar görmeye başlarsa Character değerini azaltın.

Beklenen sonuç: Konuşma, bir oda yankısının ekleyeceği kutulu kalite olmadan dış tarafa aittir ve okunabilir halde kalır.

Ayak sesleri ve foley

- Height değerini düşük, yaklaşık 0,2 m olarak ayarlayın, çünkü ses yerde yapılır.
- Ground'yi ayak altındaki yüzeye eşleştirin.
- Adımların mevcut kalması için Distance değerini mütevazı tutun.
- Eşleşen ses yüksekliğinde işlenmemiş çekimle karşılaştırın.

Beklenen sonuç: Adımlar, geçici tanımlarını koruyarak yüzeyde ve sahnede duruyor.

Uzaktan darbeler ve bağırışlar

- Distance'yi yarı noktaya kadar yükseltin.
- Parlaklığı geri eklemek yerine yüksek frekansların azalmasına izin verin.
- Konum gerektiriyorsa sert yüzeye sahip bir profil kullanın.
- Sonucu aynı sesin yakındaki bir versiyonuyla karşılaştırarak kontrol edin.

Beklenen sonuç: Etki, yakınlardaki sessiz bir ses yerine gerçekten uzaktan okunuyor.

Yaygın tuzaklar

Bu bir yankı değil. Bir sahnenin duyulabilir bir kuyruğa veya odaya ihtiyacı varsa bunun ayrı bir işlemciden gelmesi gerekir. Önce bu eklentinin bulunduğu kaynağı yerleştirin, ardından sahnenin hâlâ kuyruğa ihtiyacı varsa arkasından bir yankı ekleyin.

Distance yakın mikrofonun yakınlık karakterini tamamen geri alamaz; çok yakından kaydedilen bir kaynak hâlâ kendi imzasını taşıyor. Daha fazla Distance elde etmeden önce yakınlığı EQ ile düzeltin, aksi takdirde sonuç daha da sessizleşir.

Zaten renkli olan malzeme üzerinde çok yüksek Character ton şekillendirmeyi üst üste getirebilir; Eşleşen ses yüksekliğinde bypass'ı kontrol edin. Profil, ekstra ton şekillendirme yerine yerleştirme olarak duyuluncaya kadar Character'yi indirin.

Ground ve Height etkileşim halindedir, çünkü yüzey rengi kaynağın üzerinde ne kadar yüksekte durduğuna bağlıdır. Önce kaynak için Height ayarlayıp orada bırakın, ardından yüzey için Ground kullanın.