

TB Ambient

Phiên bản: 1.0.0 | Ngày lập tài liệu: 2026-08-12

Tổng quan

Đặt một nguồn thu âm gần ở khoảng cách ngoài trời bằng cách sử dụng mức độ, khả năng hấp thụ không khí và màu vật liệu nền mà không thêm hồi âm, phản xạ trễ hoặc đuôi.

Plug-in này giải quyết được vấn đề gì

Bản thu âm cận cảnh thả vào khung cảnh ngoài trời nghe quá gần và quá sạch nên tách khỏi hình ảnh. Việc tìm đến âm vang của hội trường hoặc phòng sẽ giải quyết được vấn đề sai lầm vì nó tạo ra một không gian trong nhà xung quanh một nguồn được cho là ở bên ngoài. Phản xạ ngắn và bản sao mặt đất bị trì hoãn mang lại rắc rối riêng: trên bước chân, đối thoại và tác động, chúng tạo ra bộ lọc lọc tĩnh đọc như một cảnh nhân tạo có mặt bích. TB Ambient được thiết kế để đối thoại, bước chân, va chạm và các tác động cần thuộc về khung cảnh bên ngoài mà vẫn khô ráo.

Những gì bạn có thể mong đợi

- Một nguồn được đọc là ở khoảng cách xa thay vì chỉ đơn giản là yên tĩnh hơn
- Chất liệu Ground được nghe dưới dạng một tông màu rộng thay vì một notch lặp lại
- Không có tiếng vang, đuôi hồi âm hoặc điều chế được thêm vào phía sau âm thanh
- Bypass và Mix ở mức 0 trả lại tín hiệu gốc trên cùng một mẫu

Nó hoạt động như thế nào

TB Ambient định hình một đường dẫn tín hiệu liên tục thay vì thêm một đường dẫn tín hiệu thứ hai bị trễ.

Distance được thể hiện thông qua mức độ, độ hấp thụ không khí và màu nền cùng nhau, đó là yếu tố khiến nguồn được đọc ở khoảng cách xa thay vì chỉ đơn thuần là yên tĩnh.

Vì không có gì bị trì hoãn nên bộ xử lý không thêm độ trễ và không có đuôi, đồng thời không thể tạo ra bộ lọc lọc tĩnh mà bản sao nền bị trì hoãn tạo ra trên vật liệu nhất thời.

Bắt đầu nhanh

- 1 Chèn plug-in vào nguồn khô và chọn Outdoor Profile phù hợp với cảnh.
- 2 Đặt Distance cho đến khi nguồn nằm ở độ sâu phù hợp trong ảnh.
- 3 Đặt Height để khớp với nội dung tạo ra âm thanh thay vì vị trí của micro.
- 4 Điều chỉnh Ground cho bề mặt, từ nền mềm đến cứng.
- 5 Sử dụng Character để quyết định mức độ áp dụng cấu hình.
- 6 Để Mix ở mức 100 phần trăm cho vị trí đầy đủ hoặc hạ thấp nó để giữ nhiều âm gốc hơn.

Giao diện và các phần chính



Đây là bản chụp trực tiếp của giao diện plug-in hiện tại. Sử dụng các nhãn hiển thị để xác định vị trí các khu vực và điều khiển được giải thích bên dưới.

Outdoor Profile

Tám cấu hình mô tả bề mặt và không khí mà một nguồn được nghe qua: Open Field, Forest, Dry Asphalt, Damp Earth, Rocky Open, Coastal Air, Snowfield và Concrete Exterior. Mỗi thiết lập vật liệu nền, tần số cao bị mất nhanh như thế nào theo khoảng cách và cân bằng âm tổng thể. Trước tiên hãy chọn cấu hình phù hợp với hình ảnh, sau đó định hình nó bằng các điều khiển còn lại.

Distance

Distance là điều khiển phối cảnh chính. Việc nâng nó lên sẽ làm giảm mức độ, loại bỏ các tần số cao giống như cách không khí di chuyển trên một đường đi dài hơn, giảm bớt trọng lượng gần ở mức thấp và dần dần tập trung hình ảnh về phía trung tâm. Nó thay đổi tông màu và phối cảnh cùng nhau, đó là lý do tại sao khung cảnh ở xa nghe có vẻ xa hơn thay vì chỉ yên tĩnh hơn.

Height

Height là khoảng cách mà nguồn nằm cách mặt đất, từ mắt cá chân đến cao hơn đầu. Nó thay đổi màu nền chứ không phải độ cao: tiếng bước chân ở độ cao 0,2 m gần bề mặt rất khác so với giọng nói ở độ cao 1,5 m. Đặt nó để khớp với âm thanh phát ra trước khi tinh chỉnh Ground.

Ground

Ground di chuyển bề mặt giữa mềm và cứng trong cấu hình đã chọn. Cài đặt Soft hấp thụ nhiều hơn và làm tối màu phản chiếu; cài đặt cứng trả lại nhiều năng lượng hơn và giữ cho nó sáng hơn. Nó là một màu vật liệu rộng được áp dụng cho đường dẫn trực tiếp, không phải là một bản sao bị trì hoãn, vì vậy nó không bao giờ tạo ra một khía lặp lại.

Character

Character đặt mức độ áp dụng chữ ký âm của cấu hình đã chọn. Giá trị Low giữ cho nguồn gần với âm sắc ban đầu chỉ với một chút cảnh ngoài trời; giá trị cao cam kết đầy đủ với hồ sơ. Sử dụng nó để làm cho cường độ của hiệu ứng phù hợp với khoảng cách mà nguồn sẽ nằm trong ảnh.

Mix và con đường không có độ trễ

Mix trộn tín hiệu đã xử lý với tín hiệu gốc trên cùng một mẫu. Không có độ trễ để bù đắp, không có phần đuôi để chờ đợi và không bị nhòe thời gian, do đó, plugin có thể hiển thị đoạn hội thoại và hiệu ứng mà không làm ảnh hưởng đến quá trình đồng bộ hóa. Ở mức Mix 0 phần trăm, đầu ra chính xác là đầu vào.

Giao diện đọc

Bảng điều khiển hiển thị cấu hình hiện tại, khoảng cách và chiều cao tính bằng mét cũng như các mét được phân đoạn cho Ground và Character. Chế độ xem vị trí hiển thị vị trí của nguồn so với người nghe và đường nối đất. Nó chỉ phản ánh sáu điều khiển và không bao hàm những phản ánh mà bộ xử lý không tạo ra.

Thuộc tính có thể kiểm soát

Hướng dẫn sử dụng tên hiển thị trên bảng trình cảm. Mỗi phần giải thích mô tả kết quả có thể nghe được, một cách hữu ích để tiếp cận bộ điều khiển và một tương tác quan trọng cần lắng nghe.

Kiểm soát	Nó làm gì và khi nào sử dụng nó
Bypass	Trả về đầu vào chưa được xử lý để kiểm tra A/B đối với phiên bản đã đặt. So sánh âm lượng trước khi phân xét; công tắc được căn chỉnh mẫu, do đó không có độ trễ hoặc đuôi để chờ đợi.
Character	Đặt mức độ áp dụng chữ ký âm của cấu hình đã chọn. Quyết định khoảng cách mà nguồn sẽ cam kết.
Distance	Đặt khoảng cách đọc nguồn, mức độ di chuyển, mức hấp thụ không khí và tiêu điểm âm thanh nổi cùng nhau. Đặt độ sâu trước; nó di chuyển giai điệu và mức độ cùng nhau.
Ground	Di chuyển bề mặt giữa mềm và cứng trong cấu hình đã chọn, thay đổi màu phản chiếu. Di chuyển giữa mềm và cứng cho đến khi bề mặt đọc chính xác.
Height	Đặt độ cao của nguồn so với mặt đất, làm thay đổi màu nền thay vì mức độ. Phù hợp với nguồn chứ không phải micro.
Mix	Trộn tín hiệu đã đặt với tín hiệu gốc trên cùng một mẫu. Ở mức 0 phần trăm, đầu ra chính xác là đầu vào. Chỉ hạ thấp nó khi phải giữ lại một số âm gốc.
Outdoor Profile	Chọn bề mặt và không khí mà nguồn được nghe qua, thiết lập vật liệu nền và cách âm sắc thay đổi theo khoảng cách. Chọn hồ sơ từ hình ảnh, không chỉ từ âm thanh.

Công dụng thực tế

Đối thoại ở ngoại cảnh

- Chọn hồ sơ phù hợp với vị trí.
- Đặt Distance thành khoảng cách thực sự của diễn viên với máy ảnh thay vì giá trị gần nhất.
- Giữ Height gần 1,5 m đối với người biểu diễn đứng.
- Giảm Character nếu độ rõ bắt đầu bị ảnh hưởng.

Kết quả mong đợi: Giọng nói thuộc về bên ngoài mà không có chất lượng đóng hộp mà tiếng vang trong phòng sẽ thêm vào và vẫn có thể đọc được.

Bước chân và foley

- Đặt Height ở mức thấp, khoảng 0,2 m vì âm thanh được tạo ra trên mặt đất.
- Ghép Ground với bề mặt dưới chân.
- Giữ Distance khiêm tốn để các bước luôn hiện diện.
- So sánh với âm lượng chưa được xử lý ở âm lượng phù hợp.

Kết quả mong đợi: Các bước nằm trên bề mặt và trong cảnh trong khi vẫn giữ được nét rõ ràng nhất thời của chúng.

Tác động từ xa và tiếng la hét

- Tăng Distance đã vượt quá nửa điểm.
- Cho phép tần số cao giảm đi thay vì tăng thêm độ sáng.
- Sử dụng hồ sơ có bề mặt cứng nếu vị trí yêu cầu.
- Kiểm tra kết quả với phiên bản gần đó của cùng một âm thanh.

Kết quả mong đợi: Tác động đọc như thực sự ở xa thay vì như một âm thanh gần yên tĩnh.

Những cạm bẫy thường gặp

Đây không phải là một hồi âm. Nếu một cảnh cần âm thanh ở đuôi hoặc một căn phòng thì điều đó phải đến từ một bộ xử lý riêng. Đặt nguồn có plug-in này trước, sau đó thêm hồi âm sau nếu cảnh vẫn cần phần đuôi.

Distance không thể hoàn tác hoàn toàn ký tự ở gần của micrô ở gần; một nguồn được ghi rất gần vẫn mang chữ ký riêng của nó. Hãy khắc phục khoảng cách gần bằng EQ trước khi đạt được nhiều hơn Distance, nếu không kết quả sẽ chỉ trở nên yên tĩnh hơn.

Character rất cao trên vật liệu đã có màu có thể tạo hình theo tông màu; kiểm tra chống bỏ qua ở âm lượng phù hợp. Hạ Character cho đến khi cấu hình được nghe ở dạng vị trí thay vì định hình giai điệu bổ sung.

Ground và Height tương tác với nhau, vì màu sắc bề mặt phụ thuộc vào độ cao của nguồn nằm phía trên nó. Đặt Height cho nguồn trước và để nó ở đó, sau đó sử dụng Ground cho bề mặt.