

TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Exciter

Harmonic Exciter and Enhancer

고른 포커스 주파수에서 시작하는 깨끗하고 열린 고역 레이어를 더하고, 그 양과 따뜻함에서 맑음까지의 성격, 스테레오 폭을 조절합니다.

Focus 500 Hz ~ 6 kHz

따뜻함에서 맑음까지 CLARITY

더한 레이어의 폭

팩토리 프리셋 30종



목차

- | | |
|----------|--------------|
| 01 개요 | 06 작업 예시 |
| 02 빠른 시작 | 07 팁과 문제 해결 |
| 03 화면 구성 | 08 파라미터 참고표 |
| 04 조절부 | 09 버전 기록 |
| 05 프리셋 | 10 지원 및 라이선스 |

01 개요


TB Exciter는 들어온 소리에서 새로운 고역 디테일을 만들어 원음 위에 더합니다. 이미 있는 고역을 올리기만 하는 것이 아니라 위쪽 배음을 만들어 보컬, 믹스, 드럼, 악기를 밝고 또렷하게 합니다.

조절부는 다섯 개입니다. **FOCUS**는 향상이 시작되는 지점을, **BRIGHT**는 더하는 양을, **CLARITY**는 그 성격을 따뜻함에서 맑음까지, **WIDTH**는 더한 레이어의 스테레오 폭을, **LEVEL**은 출력을 정합니다. 원음은 항상 아래로 그대로 지나가므로 따로 믹스 조절부가 없습니다.

주요 기능

- 500 Hz ~ 6 kHz의 FOCUS로 향상이 시작되는 지점 선택
- 더하는 고역 성분의 양을 정하는 BRIGHT
- 따뜻함(0%)에서 맑음(100%)으로 성격을 옮기는 CLARITY
- 모노(0%)에서 원래 폭(100%)을 거쳐 넓음(200%)까지, 더한 레이어에만 거는 WIDTH
- -12 ~ +12 dB의 LEVEL
- SPARKLE FIELD 표시
- 5개 그룹의 팩토리 프리셋 30종, 프로젝트와 함께 불러오기

신호 흐름



이 설명서에 대해

이 설명서는 2026-09-30에 배포된 DSP 개선을 포함한 Windows용 TB Exciter 1.1.0(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드(AU, VST3)는 1.0.1 버전이며 다를 수 있습니다.


02 빠른 시작

- 1 보컬, 버스, 드럼, 악기 트랙에 TB Exciter를 넣습니다. Factory Default 프리셋은 **FOCUS** 3 kHz, **BRIGHT** 40%, **CLARITY** 45%, **WIDTH** 130%, **LEVEL** 0 dB입니다.
- 2 프리셋 선택 상자 1에서 출발점을 고릅니다.

- 3 **FOCUS** 3를 향상이 시작될 지점에 맞춥니다. 낮으면 프레즌스 대역까지 닿고, 높으면 공기감만 더합니다.
- 4 디테일이 앞으로 나올 때까지 **BRIGHT** 4를 올리고, **CLARITY** 5로 성격을 고릅니다.
- 5 더한 레이어를 좁히거나 넓히려면 **WIDTH** 6를 조절하고, **LEVEL** 7로 바이패스했을 때와 레벨을 맞춥니다.

노브는 드래그해서 조절합니다. 오른쪽 아래의 DRAG TO SET 안내가 이를 알려 줍니다.

03 화면 구성



Factory Default 프리셋을 불러온 TB Exciter 1.1 화면.

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1 프리셋 선택 상자 — 그룹별 팩토리 프리셋 30종. 조절부를 바꾸면 Custom으로 표시됩니다. | 4 BRIGHT — 향상의 양. |
| 2 SPARKLE FIELD — 더한 고역 레이어를 보여 주는 표시와 그 아래의 조절부 이름과 값. | 5 CLARITY — 따뜻함에서 맑음까지의 성격. |
| 3 FOCUS — 향상이 시작되는 지점. | 6 WIDTH — 더한 레이어의 스테레오 폭. |
| | 7 LEVEL — 출력 레벨. |

04 조절부

조절부	범위 · 기본값	동작
FOCUS	500 Hz ~ 6 kHz · 3 kHz	고역 향상이 시작되는 지점을 고릅니다. 전체 신호의 EQ 컷오프가 아닙니다. 그보다 위에서 만든 배음은 가청 범위를 벗어나므로 범위는 6 kHz에서 멈춥니다.
BRIGHT	0 ~ 100% · 40%	고역 향상의 양을 정합니다. 높으면 거칠게 들리고 레벨도 올라갈 수 있습니다.
CLARITY	0 ~ 100% · 45%	더한 고역의 성격을 따뜻함(0%)에서 맑음(100%)으로 옮깁니다. EQ 틸트가 아니라 성격 조절입니다.
WIDTH	0 ~ 200% · 130%	더한 고역 레이어의 스테레오 폭입니다. 0%는 모노, 100%는 원래 폭, 200%는 넓음입니다. 원음의 폭은 넓히지 않습니다.
LEVEL	-12 ~ +12 dB · 0 dB	플러그인의 출력 레벨을 조절합니다. 리미터나 자동 라우드니스 맞춤이 아닙니다.

TB Exciter는 61샘플(48 kHz에서 약 1.3 ms)의 지연을 보고합니다. 지연 보정이 있는 호스트에서는 다른 트랙과 타이밍이 맞습니다.

익사이터는 소리를 밝게 할 뿐 아니라 크게도 만듭니다. 바이패스와 비교하기 전에 LEVEL로 레벨을 맞추면 음량이 아니라 음색을 판단할 수 있습니다. 대부분의 팩토리 프리셋이 이 때문에 LEVEL을 조금 낮춥니다.

05 프리셋

왼쪽 위의 선택 상자에서 팩토리 프리셋을 고릅니다. 프리셋은 ESSENTIAL, MIX / MASTER, VOCAL, DRUMS, INSTRUMENTS 그룹으로 나뉩니다. 프리셋을 불러온 뒤 조절부를 바꾸면 선택 상자에 Custom이 표시됩니다. 고른 프리셋은 프로젝트와 함께 다시 불러와집니다. TB Exciter에는 사용자 프리셋 파일이 없으니, 직접 만든 설정은 호스트의 프리셋 기능으로 저장하세요.

그룹	프리셋	FOCUS	BRIGHT	CLARITY	WIDTH	LEVEL
ESSENTIAL	Factory Default	3 kHz	40%	45%	130%	0 dB
ESSENTIAL	Barely There	4.2 kHz	18%	55%	105%	0 dB
ESSENTIAL	Soft Gold	3.2 kHz	30%	15%	110%	-0.2 dB
ESSENTIAL	Mono Sparkle	3 kHz	42%	55%	0%	-0.5 dB
ESSENTIAL	Open Air	4.6 kHz	48%	68%	135%	-0.5 dB
ESSENTIAL	Dark Track Rescue	1.8 kHz	62%	58%	120%	-1 dB
MIX / MASTER	Mix Bus Polish	3.6 kHz	34%	42%	110%	-0.3 dB
MIX / MASTER	Mix Bus Clarity	3.4 kHz	44%	78%	115%	-0.4 dB
MIX / MASTER	Warm Master Silk	4.8 kHz	28%	18%	100%	-0.2 dB
MIX / MASTER	Clear Master Air	5.2 kHz	30%	88%	100%	-0.2 dB
MIX / MASTER	Dense Mix Unveil	2.4 kHz	52%	72%	125%	-0.7 dB
MIX / MASTER	Vintage Top Glue	2.6 kHz	46%	8%	105%	-0.5 dB
VOCAL	Lead Vocal Air	3.8 kHz	54%	76%	105%	-0.7 dB
VOCAL	Intimate Vocal Glow	2.2 kHz	36%	25%	95%	-0.3 dB

그룹	프리셋	FOCUS	BRIGHT	CLARITY	WIDTH	LEVEL
VOCAL	Female Vocal Shine	3.2 kHz	46%	62%	120%	-0.5 dB
VOCAL	Male Vocal Presence	1.7 kHz	42%	55%	100%	-0.5 dB
VOCAL	Background Vocal Wide	4.2 kHz	56%	66%	175%	-0.8 dB
VOCAL	Breath & Whisper	5.5 kHz	68%	90%	145%	-1.2 dB
DRUMS	Drum Bus Snap	2 kHz	48%	74%	100%	-0.7 dB
DRUMS	Snare Crack	1.4 kHz	60%	82%	105%	-1.1 dB
DRUMS	Cymbal Silk	4.4 kHz	38%	20%	120%	-0.4 dB
DRUMS	Cymbal Detail	4.8 kHz	50%	86%	140%	-0.7 dB
DRUMS	Percussion Wide	3 kHz	58%	58%	180%	-0.9 dB
DRUMS	Lo-Fi Hats Restore	2.6 kHz	74%	72%	150%	-1.5 dB
INSTRUMENTS	Acoustic String Detail	2.7 kHz	44%	45%	115%	-0.5 dB
INSTRUMENTS	Electric Guitar Edge	1.6 kHz	38%	38%	100%	-0.4 dB
INSTRUMENTS	Piano Hammer Air	3.9 kHz	42%	72%	160%	-0.4 dB
INSTRUMENTS	Synth Halo	4.8 kHz	78%	88%	200%	-1.8 dB
INSTRUMENTS	Bass Definition	900 Hz	34%	65%	100%	-0.5 dB
INSTRUMENTS	Orchestral Sheen	4 kHz	46%	30%	130%	-0.5 dB

06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

보컬 공기감

리드 보컬에 열리고 숨결 있는 고역.

프리셋 Lead Vocal Air

FOCUS 3.5 ~ 4.5 kHz

BRIGHT 40 ~ 55%

- 1 치찰음이 날카로워지면 BRIGHT를 낮추거나 TB Exciter 앞에 디에서를 둡니다.

믹스 버스 광택

전체 믹스에 은은한 윤기.

프리셋 Mix Bus Polish

BRIGHT 25 ~ 35%

WIDTH 100 ~ 110%

- 1 레벨을 맞춰 비교하세요. 믹스에서는 적은 양으로도 충분합니다.

스네어 크랙

둔한 스네어에 더 강한 어택감.

프리셋 Snare Crack

FOCUS 1.2 ~ 2 kHz

CLARITY 70 ~ 85%

1 늘어난 레벨은 LEVEL로 보정합니다. 이 프리셋은 -1.1 dB를 씁니다.

베이스 윤곽

작은 스피커에서도 들리는 베이스 라인.

프리셋 Bass Definition

FOCUS 900 Hz 근처

WIDTH 100%

1 저역이 가운데에 머물도록 WIDTH를 100% 이하로 둡니다.

07 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
고역이 거칠거나 날카롭다.	BRIGHT를 낮추거나 CLARITY를 따뜻한 쪽으로 옮기세요.
치찰음이 커진다.	BRIGHT를 낮추거나 TB Exciter 앞에 디에서를 두세요.
커졌을 뿐 나아지지 않았다.	바이패스와 비교하기 전에 LEVEL로 레벨을 맞추세요.
더한 레이어가 너무 넓거나 모노에서 약하다.	WIDTH를 100% 이하로 낮추세요. 0%에서는 더한 레이어가 모노가 됩니다.
효과가 잘 들리지 않는다.	BRIGHT를 올리거나 FOCUS를 낮추세요. 소스에 FOCUS 주파수 근처의 성분이 적을 수 있습니다.
트랙이 다른 트랙보다 조금 낮다.	TB Exciter는 61샘플의 지연을 보고합니다. 호스트의 지연 보정을 켜세요.
선택 상자에 Custom이 표시된다.	프리셋을 불러온 뒤 조절부를 바꾼 상태입니다. 프리셋을 다시 고르면 복원됩니다.

08 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
FOCUS	Focus	500 ~ 6000 Hz	3000 Hz
BRIGHT	Bright	0 ~ 100%	40%
CLARITY	Clarity	0 ~ 100%	45%
WIDTH	Width	0 ~ 200%	130%
LEVEL	Level	-12 ~ +12 dB	0 dB

09 버전 기록

버전	변경 내용
1.1.0 · 2026-09-30	깨끗하고 열린 고역을 위한 DSP 개선. 16.97 kHz의 공진 안전 디텍터 경계와 다시 검증한 30 프리셋 VST3 번들을 포함하며, 61샘플의 지연을 보고합니다.
1.1.0 · 2026-08-09	접근성을 갖춘 팩토리 프리셋 선택 상자가 있는 590 × 450 컴팩트 화면, 호스트에 알리는 파라미터 변경·편집 상태 추적·불러오기를 갖춘 분류된 팩토리 프리셋 30종. 프로젝트 호환을 위해 다섯 개의 공개 파라미터와 호스트 프로그램 수는 그대로 유지.

10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact**와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact에서 개발을 응원해 주세요.