

TB AUDIO PLUG-INS
Team Impulse Impact

사용자 설명서

TB Vocoder (Beta)

Channel Vocoder

목소리나 리듬의 스펙트럼 움직임을 내장 신스나 외부 캐리어에 새깁니다. 밴드 8 ~ 64개와 다섯 가지 합성 방식을 제공합니다.

밴드 8 ~ 64개

내장 신스 또는 외부 캐리어

합성 방식 5종

팩토리 프리셋 119종



버전 2.0.0 · 2026-10-02

목차

- 01 개요
- 02 빠른 시작
- 03 화면 구성
- 04 조절부
- 05 프리셋
- 06 작업 예시
- 07 팁과 문제 해결
- 08 파라미터 참고표
- 09 버전 기록
- 10 지원 및 라이선스

01 개요


TB Vocoder는 실시간 채널 보코더입니다. 소스를 여러 주파수 밴드로 분석하고 각 밴드의 움직임을 캐리어에 새기므로, 소스의 리듬과 발음은 알아볼 수 있으면서 음색은 신스처럼 바뀝니다.

SELF 모드에서는 두 번째 트랙이 필요 없습니다. 내장 신스가 캐리어가 되므로 보컬이나 리듬 소스에 바로 넣고 시작할 수 있습니다. 사이드체인 입력으로 외부 캐리어를 쓸 수도 있습니다. 분석 밴드를 8 ~ 64개로 고르고, 동작 주파수 범위를 정하고, 신스의 음높이와 색을 맞추고, 반응, 화이트닝, 폭, 치찰음을 다듬습니다.

주요 기능

- LOW-HIGH 범위를 조절할 수 있는 8 ~ 64밴드 필터뱅크
- 최대 100개 디튠 보이스, 튠닝, 톱니파에서 펄스까지 바뀌는 COLOR를 갖춘 내장 SELF 신스
- 사이드체인 입력으로 받는 외부 캐리어, 신호가 없으면 SELF로 자동 전환
- 다섯 가지 합성 방식: VOCODE, WHISPER, MORPH, RING, INVERT
- 자음이 신스를 뚫고 들리게 하는 SIBILANCE
- 교차 합성 뒤의 4밴드 PRESSURE 압축과 TONE 기울기
- SOURCE, CARRIER, OUTPUT 미터가 있는 리신시스 스펙트럼 표시
- 12개 बैं크의 팩토리 프리셋 119종, Init과 사용자 프리셋

신호 흐름



이 설명서에 대해

이 설명서는 베타로 공개된 Windows용 TB Vocoder 2.0.0(VST3)을 기준으로 합니다. 현재 macOS 빌드는 1.0.3 버전으로, MIDI 캐리어 입력을 포함한 다른 조절부 구성을 쓰며 여기 설명과 다릅니다.

02 빠른 시작

- 1 보컬이나 리듬 소스에 TB Vocoder를 넣습니다. 내장 신스가 캐리어입니다(**SIDECHAIN** 에 SELF 표시).

- 2 트랙을 재생합니다. 프리셋 1을 고르거나, Init에서 시작해 BANDS 4를 정합니다. 밴드가 적으면 복고풍, 많으면 더 또렷합니다.
- 3 TUNE으로 신스의 음높이를, COLOR 3로 색을 정합니다.
- 4 자음이 사라지면 SIBILANCE를 올립니다.
- 5 ATTACK과 RELEASE 4로 반응을 다듬고, FLOOR 5로 배경 잡음을 막습니다.
- 6 MIX로 섞고 OUTPUT 6으로 레벨을 맞춥니다.

03 화면 구성



TB Vocoder 2.0 화면.

- | | |
|--|--|
| <p>1 프리셋 바 — 이전/다음 프리셋, 프리셋 목록, 저장, 실행 취소, 다시 실행.</p> <p>2 표시부 — 신호 경로, 밴드 수, 리신시스 스펙트럼과 SOURCE, CARRIER, OUTPUT 미터.</p> <p>3 CARRIER — SIDECHAIN, TUNE, COLOR, COUNT, RESO, SIBILANCE.</p> | <p>4 FILTERBANK — BANDS, DETAIL, LOW, HIGH, ATTACK, RELEASE.</p> <p>5 IMPRINT — TYPE, IMPRINT, WHITEN, FLOOR, SHIFT, WARP.</p> <p>6 OUTPUT — PRESSURE, TONE, WIDTH, MIX, OUTPUT.</p> <p>7 TYPE — VOCODE, WHISPER, MORPH, RING, INVERT.</p> |
|--|--|

04 조절부

캐리어

조절부	범위 · 기본값	동작
SIDECHAIN	SELF, EXTERNAL · SELF	SELF는 내장 신스를 캐리어로 씁니다. EXTERNAL은 켜져 있는 동안 플러그인의 Carrier(사이드체인) 입력을 쓰고, 그 입력을 쓸 수 없으면 SELF로 돌아갑니다.
TUNE	-24 ~ +24 st · 0 st	내장 신스 캐리어를 반음 단위로 옮깁니다. 0 st는 원래 음인 A입니다. 외부 캐리어에는 영향이 없습니다.
COLOR	0 ~ 100% · 30%	내장 신스를 완전한 토피파에서 점점 좁아지는 펄스로 바꿉니다. 외부 캐리어에는 영향이 없습니다.
COUNT	2 ~ 100 · 3	내장 신스의 디튠 보이스 수.
RESO	0 ~ 100% · 50%	합성 밴드의 폭입니다. 낮으면 넓고 흐릿하며, 높으면 좁고 노래하듯 울립니다.
SIBILANCE	0 ~ 100% · 50%	소스가 무성음일 때 캐리어를 노이즈로 바꿔, 자음이 신스를 뚫고 들리게 합니다.

필터뱅크

조절부	범위 · 기본값	동작
BANDS	8 ~ 64 · 32	필터뱅크 해상도입니다. 밴드가 적으면 거칠고 복고적이며, 많으면 포먼트를 촘촘히 따라가 말이 잘 들립니다.
DETAIL	0 ~ 100% · 65%	분석 엔벨로프를 이웃 밴드로 번지게 합니다. 낮으면 넓고 부드럽고, 높으면 세밀한 스펙트럼을 유지합니다.
LOW	40 ~ 500 Hz · 90 Hz	가장 낮은 밴드의 중심입니다. 저역이 많은 소스에서는 올려 बैं크가 저역을 피하게 하고, 저역도 새기려면 내립니다.
HIGH	2 ~ 18 kHz · 14 kHz	가장 높은 밴드의 중심입니다. 그 위의 소스는 새겨지지 않습니다.
ATTACK	0.1 ~ 200 ms · 3 ms	각 밴드 엔벨로프가 올라가는 속도입니다. 짧으면 타격감 있고 또렷하며, 길면 자음의 모서리가 부드러워집니다.
RELEASE	5 ~ 2000 ms · 50 ms	각 밴드 엔벨로프가 내려가는 속도입니다. 짧으면 단단하게 끊기고, 길면 단어끼리 번집니다.

임프린트

조절부	범위 · 기본값	동작
TYPE	VOCODE, WHISPER, MORPH, RING, INVERT · VOCODE	합성 방식입니다. 고전적인 밴드 보코딩, 노이즈 캐리어 속삭임, 스펙트럴 모프, 밴드별 링 모듈레이션, 뒤집힌 임프린트 중에서 고릅니다.
IMPRINT	0 ~ 100% · 100%	소스 레벨로 게이트되는 캐리어에서 완전한 스펙트럼 임프린트까지 바꿉니다.
WHITEN	0 ~ 100% · 75%	0%는 캐리어 고유의 스펙트럼 균형을 유지하고, 100%는 모든 출력 밴드를 소스 밴드와 정확히 맞춥니다.

조절부	범위 · 기본값	동작
FLOOR	-90 ~ -30 dB · -70 dB	작은 소스 잡음이 스펙트럼 임프린트를 열지 못하게 막습니다.
SHIFT	-24 ~ +24 st · 0 st	캐리어 음높이는 그대로 두고 스펙트럼 임프린트를 옮깁니다.
WARP	-100 ~ +100% · 0%	음정 검출 없이 1 kHz를 중심으로 임프린트를 늘이거나 줄입니다.

출력

조절부	범위 · 기본값	동작
PRESSURE	0 ~ 100% · 25%	교차 합성 뒤의 4밴드 업워드·다운워드 압축.
tone	-100 ~ +100% · 0%	압축된 결과를 무게감과 밝음 사이에서 기울입니다.
WIDTH	0 ~ 200% · 100%	처리된 신호의 스테레오 폭입니다. 0%는 모노, 100%는 그대로입니다.
MIX	0 ~ 100% · 100%	녹음된 소스와 변환된 신스를 섞습니다.
OUTPUT	-18 ~ +6 dB · 0 dB	최종 출력 레벨.

외부 캐리어 쓰기

- 1 DAW에서 캐리어 트랙(예: 신스 패드)을 TB Vocoder의 사이드체인 입력으로 보냅니다.
- 2 **SIDECHAIN** 을 EXTERNAL로 바꿉니다.
- 3 두 트랙을 함께 재생합니다. CARRIER 미터에 캐리어 레벨이 표시됩니다. TUNE, COLOR, COUNT는 외부 캐리어에 영향이 없습니다.

05 프리셋

화살표로 프리셋을 넘기거나 목록을 열어 팩토리 프리셋이나 사용자 프리셋을 고릅니다. 저장된 전체 상태를 .tbvocoderpreset 파일로 저장합니다. 설정을 바꾸면 이름이 CUSTOM으로 표시됩니다. 실행 취소와 다시 실행으로 최근 변경을 오갈 수 있습니다.

팩토리 프리셋은 12개 बैं크에 119종이 있습니다: Essentials, Robots, Whispers, Morph & Formant, Ring & Metal, Invert & Hollow, Low & Chant, Rhythmic, Wide & Cloud, OTT & Squash, Vocoder Resynth, Carrier Shapes. 예를 들어 **Classic Talk Box**, **Robot Choir**, **Air Whisper**, **Crystal Formant**, **100 Voice Cloud**, **Final Boss Vocoder**, 그리고 **Vintage Eight**부터 **Surgical Sixty Four**까지의 밴드 수 시리즈가 있습니다.

2.0 이전에 저장한 프리셋은 더 이상 없는 필터뱅크와 TYPE 목록을 쓰기 때문에 불러올 수 없습니다.

06 작업 예시

자주 하는 작업의 출발점입니다. 귀로 조정하세요.

고전 로봇 보이스

또렷하게 들리는 보코더 보컬.

프리셋 Classic Talk Box 또는 Robot Choir

BANDS 24 ~ 32

SIBILANCE 50 ~ 70%

- 1 캐리어가 곡과 맞도록 TUNE을 곡의 키에 맞춥니다.
- 2 자음이 또렷이 들릴 때까지 SIBILANCE를 올립니다.

복고풍 저밴드 보코더

거칠고 빈티지한 소리.

프리셋 Vintage Eight 또는 Analog Twelve

BANDS 8 ~ 12

- 1 밴드가 적을수록 알아듣기 어려우니 보컬 파트를 단순하게 둡니다.

드럼으로 만드는 리듬 신스

드럼 루프의 리듬을 신스에 새길 때.

프리셋 Percussive Print 또는 Tight Gate

ATTACK 짧게

RELEASE 짧게

- 1 화음을 원하면 패드를 외부 캐리어로 씁니다.

속삭임 질감

공기 같은 숨소리 레이어.

TYPE WHISPER

프리셋 Air Whisper 또는 Ghost Air

MIX 40 ~ 70%

- 1 분위기를 위해 드라이 보컬 아래에 섞습니다.

07 팁과 문제 해결

증상	확인할 점
말을 알아듣기 어렵다.	BANDS와 SIBILANCE를 올리거나, DETAIL을 올리거나, ATTACK을 짧게 하세요.
배경 잡음에 보코더가 열린다.	FLOOR를 올려 작은 잡음이 임프린트를 열지 못하게 하세요.
소스의 저역이 결과를 탁하게 한다.	LOW를 올려 बैं크가 저역을 피하게 하세요.
외부 캐리어가 들리지 않는다.	DAW의 사이드체인 라우팅을 확인하고 SIDECHAIN을 EXTERNAL로 두세요. 캐리어 신호가 없으면 SELF로 돌아옵니다.
캐리어가 곡과 음이 맞지 않는다.	TUNE(내장 신스만)이나 외부 캐리어의 음높이를 맞추세요.
예전 프리셋이 열리지 않는다.	2.0 이전에 만든 프리셋은 호환되지 않습니다.

08 파라미터 참고표

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
캐리어			
SIDECHAIN	Sidechain	Off(SELF), On(EXTERNAL)	Off

패널 표기	호스트 파라미터	범위	기본값
TUNE	Carrier Tune	-24 ~ +24 st	0 st
COLOR	Color	0 ~ 100%	30%
COUNT	Carrier Count	2 ~ 100	3
RESO	Carrier Resonance	0 ~ 100%	50%
SIBILANCE	Sibilance	0 ~ 100%	50%
필터뱅크			
BANDS	Bands	8 ~ 64	32
DETAIL	Detail	0 ~ 100%	65%
LOW	Range Low	40 ~ 500 Hz	90 Hz
HIGH	Range High	2 ~ 18 kHz	14 kHz
ATTACK	Attack	0.1 ~ 200 ms	3 ms
RELEASE	Release	5 ~ 2000 ms	50 ms
임프린트			
TYPE	Type	Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert	Vocoder
IMPRINT	Imprint	0 ~ 100%	100%
WHITEN	Whiten	0 ~ 100%	75%
FLOOR	Floor	-90 ~ -30 dB	-70 dB
SHIFT	Shift	-24 ~ +24 st	0 st
WARP	Warp	-100 ~ +100%	0%
출력			
PRESSURE	Pressure	0 ~ 100%	25%
TONE	Tone	-100 ~ +100%	0%
WIDTH	Width	0 ~ 200%	100%
MIX	Mix	0 ~ 100%	100%
OUTPUT	Output	-18 ~ +6 dB	0 dB

09 버전 기록

버전	변경 내용
2.0.0 · 2026-08-09	LOW-HIGH 범위, 어택, 릴리스, 폭, 리신시스 조절부를 갖춘 설정형 멀티밴드 필터뱅크로 보코더를 다시 만들었습니다. 인터페이스를 네 개의 패널로 재구성하고, 23개 조절부 엔진을 위한 새 상태 형식을 도입했습니다.

10 지원 및 라이선스

문제 신고나 기능 요청은 github.com/TaebeumKim/TB_Audio-Plugins/issues에 남겨 주세요. 플러그인 버전, 사용하는 DAW, 운영체제를 함께 적어 주시면 빠르게 확인할 수 있습니다.

TB Audio 플러그인은 TB Audio Plug-ins Freeware License에 따라 개인 작업과 상업 작업 모두 무료로 사용할 수 있습니다. 플러그인으로 만든 작업물을 발매하거나 수익화할 때는 **Made with TB Audio Plug-ins by Team Impulse Impact**와 같은 크레딧을 표기해야 하며, 플러그인을 판매하거나 유료 번들에 포함하는 것은 허용되지 않습니다.

플러그인이 작업에 도움이 되었다면 ko-fi.com/teamimpulseimpact에서 개발을 응원해 주세요.