

# TB Distortion

دليل المستخدم التفصيلي

نظام تشويه مكون من طبقتين مع ستة منحنيات محرك رئيسية، وديناميكيات تعتمد على المستوى، ومرحلة شخصية TB متوازية، ومرشحات التركيز، والتحكم في المزيج/الإخراج.



نسخة الكتالوج: 1.3.0 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 11

## 1. عرض المنتج

نظام تشويه مكون من طبقتين مع ستة منحنيات محرك رئيسية، وديناميكيات تعتمد على المستوى، ومرحلة شخصية TB متوازنة، ومرشحات التركيز، والتحكم في المزيج/الإخراج.

نادرا ما يغطي أحد منحني التشويه التشبع الدقيق، وعدوانية مكبر الصوت المكسور، والحركة الرقمية المطوية، والديناميكيات التفاعلية. يجمع TB Distortion بين محرك الدفع الرئيسي وطبقة TB يتم التحكم فيها بشكل مستقل بحيث يمكن إنشاء اللون بالتوازي بدلا من فرضه من خلال خوارزمية تسلسلية واحدة.

### ما النتيجة التي يخلقها

- الإثراء التوافقي المتحكم فيه
- القص العدواني والقوام القابل للطي
- حركة تشويه سريعة الاستجابة-Input -
- شخصية متوازنة تركز على النطاق دون حدوث أضرار منخفضة غير ضرورية

### تدفق الإشارة

-> طبقة أحرف السل المتوازنة -> Dynamics مرشحات التركيز -> منحنى محرك الأقراص الرئيسي المحدد مع Low/High -> Input Mix -> Output

## 2. دليل الميزات الكامل

### الرئيسي Drive و Drive Type

تشكيل Drive الخلاصات Tape، Tube، Fuzz، Hard، Soft، أو Fold. Tube تقدمية؛ Hard و Fuzz أكثر مفاجأة؛ Tape يقوم بجولات عابرة؛ Fold ينشئ انعكاسا غير خطي معقد.

### Dynamics

تعمل إعدادات Dynamics السلبية والإيجابية على تغيير كيفية تتبع شدة التشويه لمستوى الإدخال. استخدم القيم الصغيرة أولا؛ التطرف يبالغ عمدا في الحركة.

### طبقة السل

يتحكم TB Drive في طبقة الأحرف المتوازنة. تقدم الأنواع Level، و Sample، و Time، و Bias سلوكا مختلفا للسعة أو المتدرج أو المتغير بمرور الوقت أو غير المتماثل.

### التركيز على Low و High

تحدد حدود التركيز شديدة الانحدار المنطقة التي يتم التركيز عليها من خلال بنية التشويه. ارفع Low لحماية الجهرير الفرعي؛ قم بخفض High لإبعاد الفوران عن النتيجة.

### Mix و Output

يعوض المستوى بحيث لا يتم الخلط بين قرارات النغمة وارتفاع الصوت Output. يمزج المسار المعالج بالكامل مع المسار الأصلي Mix

### برامج المصنع

تنتقل البرامج من الحرارة النظيفة وازدهار الأنبوب إلى تصدع الصمام الثنائي والبكرة البالية والحركة المطوية وتعطل الراديو. تعامل معها على أنها مسارات ونقاط بداية لمرحلة الكسب.

## 3. بداية سريعة

1. اضبط Mix على 100 بالمائة و Output للحصول على مساحة رأس آمنة.

2. اختر Drive Type وارفع Drive إلى المادة الأساسية المطلوبة.

3. قم بتعيين Low و High لحماية النطاق أو إبرازه.

4. اضبط Dynamics للحركة التفاعلية.

5. أضف TB Drive واختر نوعه.

6. قم بالرجوع Mix لأسفل للاستخدام المتوازي، ثم قم بمطابقة المستوى Output.

## 4. سير العمل العملي

### حصى الصوتية الموازية

1. اختر Tube أو Tape.

2. ارفع Low للحفاظ على نظافة المواد الانفجارية.

3. أضف طبقة صغيرة Bias أو Sample TB.

4. قم بتقليل Mix حتى يظل الإلقاء واضحا.

النتيجة المتوقعة: يكتسب الصوت إلحاحا وتفاصيل متناغمة بينما يظل واضحا.

### حلقة الطبل المدمرة

1. اختر Fold أو Fuzz.

2. صعب ويضيق نطاق التركيز Drive.

3. استخدم حرف السل Time أو Sample.

4. أتمتة Mix للتحويلات.

النتيجة المتوقعة: تصبح الحلقة غير مستقرة وعدوانية بينما يمكن للمسار الجاف أن يحافظ على التأثير.

## 5. الأتمتة، وكسب التدرج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالا موسيقيا واضحا فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالا آمنا للمضيف.

- قم بمطابقة جهارة الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالبا ما يبدو الإعداد الأعلى صوتا أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.

- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.

- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معالم متعددة؛ احفظ الإعداد المسبق الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.

- يتم النقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

## 6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- يمكن لإعدادات High Drive و Fold إنشاء اسم مستعار قوي وزيادة المستوى.

- حماية مستوى المراقبة قبل تغيير الإعدادات المسبقة.

- استخدم Output للمقارنة بصوت عال متساو.

- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.

- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحفوظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعداد واحدة تلو الأخرى.

- الأئمة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.

أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

## 7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 11 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

| وظيفة                                                                                                                    | حالة المضيف                   | الافتراضي | النطاق / الخيارات                                                                                                    | المعلمة                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.                 | قابل للتشغيل الآلي;<br>Bypass | Off       | Off, On                                                                                                              | Bypass<br>VST3 ID 1652125811    |
| يتحكم أو يمكن الكثافة غير الخطية، أو اللون التوافقي، أو تشكيل الذروة.                                                    | قابل للتشغيل الآلي            | 6.0       | 0.0 ل 36.0                                                                                                           | Drive<br>VST3 ID 95852938       |
| يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكثلة المسماة.                                                 | قابل للتشغيل الآلي            | Soft      | Soft, Hard, Fuzz, Tube, Tape, Fold                                                                                   | Drive Type<br>VST3 ID 780322788 |
| التحكم الآلي للمضيف في Dynamics. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه. | قابل للتشغيل الآلي            | 0.0       | -100.0 ل 100.0                                                                                                       | Dynamics<br>VST3 ID 1443276820  |
| التحكم الآلي للمضيف في High. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.     | قابل للتشغيل الآلي            | 20000     | 20 ل 20000                                                                                                           | High<br>VST3 ID 3202466         |
| التحكم الآلي للمضيف في Low. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.      | قابل للتشغيل الآلي            | 20        | 20 ل 20000                                                                                                           | Low<br>VST3 ID 107348           |
| يضبط التوازن بين الإشارة الأصلية والمسار المعالج بالكامل.                                                                | قابل للتشغيل الآلي            | 100.0     | 0.0 ل 100.0                                                                                                          | Mix<br>VST3 ID 108124           |
| يضبط أو يحد من مستوى الإخراج النهائي بعد المعالجة الرئيسية للمكون الإضافي.                                               | قابل للتشغيل الآلي            | 0.0       | -24.0 ل 12.0                                                                                                         | Output<br>VST3 ID 1141971201    |
| يختار برنامج المصنع. يؤدي تحميل برنامج إلى استدعاء مجموعة منسقة من معلومات المكونات الإضافية.                            | قابل للتشغيل الآلي            | Init      | Init, Clean Heat, Tube Bloom, Diode Crack, Broken Cone, Worn Reel, Parallel Mid Dirt, Folded Motion, Radio Breakdown | Program<br>VST3 ID 1886548852   |
| يتحكم أو يمكن الكثافة غير الخطية، أو اللون التوافقي، أو تشكيل الذروة.                                                    | قابل للتشغيل الآلي            | 0.0       | 0.0 ل 100.0                                                                                                          | TB Drive<br>VST3 ID 595685308   |
| يحدد خوارزمية التشغيل، أو شكل الاستجابة، أو الحرف النغمي للكثلة المسماة.                                                 | قابل للتشغيل الآلي            | Level     | Level, Sample, Time, Bias                                                                                            | TB Type<br>VST3 ID 1266625224   |

### أساس التوثيق

تم إعداد هذه الوثائق العامة الحالية، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحا، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحا، ومسحا ضوئيا مباشرا لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمدا؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.