

TB Noise Remover

دليل المستخدم التفصيلي

معالج استعادة مستهدف مزود بمرحلة اختزال أساسية بالإضافة إلى وحدات للمهسة، والمهمة، والأنين، والنقرات، والقفقة، والقمم المقطوعة.



نسخة الكتالوج: 2.2.0 طبعة التوثيق: 04-08-2026 تم توثيق نقاط النهاية المرئية للمضيف: 10

1. عرض المنتج

معالج استعادة مستهدف مزود بمرحلة اختزال أساسية بالإضافة إلى وحدات للهسهسة، والهمهمة، والأنين، والنقرات، والقعقة، والقمم المقطوعة.

قد تحتوي تسجيلات الحوار والبودكاست والتسجيلات الصوتية والميدانية على عدة أنواع مختلفة من الأخطاء في وقت واحد. لا يمكن لبوابة عدوانية واحدة أن تميز الأجواء الثابتة عن الهمهمة أو النقرات أو القطع. يوفر TB Noise Remover مقدار تنظيف مركزي ومفاتيح مستهدفة بحيث يتم تشغيل وحدات الاستعادة المطلوبة فقط.

ما النتيجة التي يخلقها

- تقليل الضوضاء البيئية ونغمة الغرفة

- التحكم في الهمهمة 50/60 هرتز

- قمع الهسهسة والأنين والنقرات والقعقة المنخفضة

- إصلاح اختياري للأحداث المقطوعة

تدفق الإشارة

الإخراج -> Clip Repair -> الهمهمة/الأنين/النقر/الدمدمة المحددة/Hiss وحدات -> Reduction والتحكم Basic استعادة -> Input

2. دليل الميزات الكامل

Reduction و Basic

يقوم Basic بتمكين مسار استعادة النطاق العريض الأساسي. ينتقل Reduction من التنظيف الطبيعي الخفيف إلى القمع الأقوى. قم بزيادتها فقط حتى يتم التحكم في الضوضاء بشكل مقبول.

Hiss

يستهدف ضوضاء واسعة النطاق عالية التردد مثل هسهسة المضخم أو ضوضاء نظام الهواء. الاستخدام المفرط يمكن أن يؤدي إلى إضعاف الحروف الساكنة والصنج.

50 هرتز و 60 Hz Hum

حدد عائلة التيار الكهربائي التي تتوافق مع التسجيل. لا تقم بتمكين كليهما تلقائياً؛ استخدم النموذج الذي يتوافق مع النموذج الأساسي والتوافقي الفعلي.

Digital Whine

يستهدف النغمات الإلكترونية الضيقة المستقرة. تحقق باستخدام سماعات الرأس لأن النوتات الموسيقية المستمرة يمكن أن تشبه الأنين.

Clicks

يكشف ويخفف النبضات القصيرة المعزولة. استخدمه عند النقر بالفم أو العلامات الرقمية، ثم تأكد من بقاء عابري الطلبة سليمين.

Low Rumble

يقلل من الطاقة الميكانيكية أو المناولة أو المرور المنخفضة للغاية. تأكد من عدم إزالة أساسيات الجهير ووزن الصوت دون داع.

Clip Repair

محاولات لإعادة بناء أشكال الذروة المسطحة أو التالفة. ولا يمكنه استعادة المعلومات التي لم يتم تسجيلها مطلقاً ويجب تقييمها حدثاً تلو الآخر.

3. بداية سريعة

1. ابدأ بتمكين Basic فقط.

2. ارفع Reduction حتى يتم التحكم في الضوضاء الثابتة دون حركة مائية.

3. تمكين وحدة مستهدفة واحدة في كل مرة.

4. اختر إما معالجة مهمة 50 هرتز أو 60 هرتز بناء على التسجيل.

5. التحقق من الحروف الساكنة في الكلام، والأنفاس، والعابرين الموسيقية.

6. استخدم Clip Repair فقط عند وجود قمم مقطوعة.

4. سير العمل العملي

تنظيف البودكاست

1. قم بتمكين Basic واستخدم Reduction بشكل معتدل.

2. أضف Hiss إذا بقي ضجيج المضخم.

3. أضف 50 أو 60 Hz Hum فقط عندما يكون الصوت مسموعا.

4. التحقق من التنفس وأصوات S في المقارنة الالتفافية.

النتيجة المتوقعة: يصبح الكلام أكثر وضوحا بينما تظل المساحة الطبيعية والتعبير قابلين للتصديق.

إصلاح التسجيل الميداني

1. ابدأ ب Low Rumble للتعامل أو طاقة المرور.

2. استخدم Digital Whine للحصول على نغمة إلكترونية مستقرة.

3. قم بتمكين Clicks فقط في حالة بقاء النبضات.

4. استخدم عدة مراحل متوسطة بدلا من الحد الأقصى Reduction.

النتيجة المتوقعة: يتم تقليل أنواع الأخطاء المتعددة دون إجبار خوارزمية واحدة على حل كل شيء.

5. الأتمتة، وكسب التدرج، واستخدام الجلسة

- أتمتة عناصر التحكم التي تخدم انتقالاتا موسيقيا واضحا فقط. Fast قد تؤدي حركة محددات التردد أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو أخذ العينات أو الخوارزمية إلى إنشاء عناصر عن قصد أو تتطلب انتقالاتا آمنة للمضيف.

- قم بمطابقة جهارة الصوت المدركة قبل الحكم على الجودة. غالبا ما يبدو الإعداد الأعلى صوتا أفضل حتى عندما لا يكون قرار المعالجة أفضل.

- استخدم نقطة نهاية تجاوز المكون الإضافي للمقارنة واحتفظ بمصدر غير معالج أو إصدار مشروع سابق.

- برامج المصنع هي نقاط البداية. يؤدي تحميل البرنامج إلى تغيير معلمات متعددة؛ احفظ الإعدادات المسبقة الجديد DAW بعد تكييفه مع المصدر.

- يتم النقاط ملحق المعلمة من عقد المضيف VST3 المثبت. وهو يسرد كل نقطة نهاية مرئية للمضيف، ونطاقها/خياراتها المعروضة، والوضع الافتراضي، وحالة الأتمتة، والمعرف.

6. الحدود والتحذيرات واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

- تعتبر عملية الاستعادة طرحية ولا يمكنها إعادة إنشاء التفاصيل المقتعة بالكامل.

- يمكن أن تؤدي المعالجة الثقيلة إلى إنشاء قطع أثرية مائية أو مسورة.

- احتفظ دائما بالتسجيل الأصلي.

- لا يوجد تغيير مسموع: تأكد من تمكين المكون الإضافي والمجموعة الفرعية ذات الصلة، Mix/Amount ليست بقيمة محايدة، ويحتوي المصدر على طاقة في المنطقة المعالجة.

- مستوى غير متوقع: إرجاع عناصر التحكم في الإدخال والإخراج والإرسال والتعليقات والمزج المتوازي إلى القيم المحفوظة، ثم إعادة بناء كتلة الإعدادات واحدة تلو الأخرى.

- الأئمة لا تتطابق مع اللوحة: أعد تحميل المشروع، وتأكد من أن DAW يعالج إصدار البرنامج الإضافي الحالي، وتحقق مما إذا كان برنامج المصنع أو استدعاء الحالة قد استبدل القيم.

أو التحولات: تجنب إجراء تغييرات فورية على الخوارزمية أو الوقت أو درجة الصوت أو الوضع أو محددات الإفراط في العينات ما لم يكن الصوت Clicks - مقصودا.

7. أكمل مرجع معلمة المضيف

يحتوي هذا الملحق على جميع المعلومات 10 التي تم عرضها بواسطة VST3 المثبت حاليا على المضيف. يتم إدراج نقاط نهاية النطاق المتكررة EQ عمدا بدلا من طيها. تتم طباعة الخيارات المنفصلة بالكامل عندما يعرضها العقد المضيف.

وظيفة	حالة المضيف	الافتراضي	النطاق / الخيارات	المعلمة
التحكم الآلي للمضيف في 50 Hz Hum. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	50 Hz Hum VST3 ID 99638171
التحكم الآلي للمضيف في 60 Hz Hum. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	60 Hz Hum VST3 ID 99638202
التحكم الآلي للمضيف في Basic. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	On	Off, On	Basic VST3 ID 93508654
يقوم بإيقاف تشغيل مسار معالجة المكون الإضافي الكامل أو تشغيله من خلال نقطة نهاية التجاوز المرئية للمضيف.	قابل للتشغيل الآلي; Bypass	Off	Off, On	Bypass VST3 ID 1652125811
التحكم الآلي للمضيف في Clicks. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	Clicks VST3 ID 789769195
التحكم الآلي للمضيف في Clip Repair. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	Clip Repair VST3 ID 1460400893
التحكم الآلي للمضيف في Digital Whine. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	Digital Whine VST3 ID 123403319
التحكم الآلي للمضيف في Hiss. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	Hiss VST3 ID 3202849
التحكم الآلي للمضيف في Low Rumble. يتم عرض النطاق الكامل والافتراضي في هذا الجدول؛ استخدمه مع قسم الميزات ذات الصلة أعلاه.	قابل للتشغيل الآلي	Off	Off, On	Low Rumble VST3 ID 1092091653
يضبط مدى قوة تأثير العملية المسماة على الإشارة.	قابل للتشغيل الآلي	70	0 ل 100	Reduction VST3 ID 2039460467

أساس التوثيق

تم إعداده من الكتالوج العام الحالي، وملخص المنتج المحلي الحالي وملاحظات التنفيذ حيثما كان ذلك متاحا، والأدلة الإنجليزية الموجودة حيثما كان ذلك متاحا، ومسحا ضوئيا مباشرا لعقد المضيف VST3 المثبت. يتم استبعاد تفاصيل التنفيذ الداخلي التي لا يواجهها المستخدم عمدا؛ يتم توثيق كافة الميزات التي تواجه المستخدم وعناصر التحكم المرئية للمضيف.