

TB Spectral Transient Shaper

PODROBNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Přechodný procesor STFT, který odděluje útok a udržení pomocí frekvenčního koše, s detekcí Simple/EQ, režimy monitoru, saturací, ořezáváním, omezením a převzorkováním.



Katalogová verze: 1.4.0

Edice dokumentace: 2026-08-04

Zdokumentovány koncové body viditelné pro hostitele: 41

1. Účel produktu

Přechodný procesor STFT, který odděluje útok a udržení pomocí frekvenčního koše, s detekcí Simple/EQ, režimy monitoru, saturací, ořezáváním, omezením a převzorkováním.

Širokopásmové přechodové tvarovače zacházejí s celým signálem jako s jednou obálkou, takže přidání úderu do kopáku může také přehnat činely nebo hluk v místnosti. TB Spectral Transient Shaper detekuje útok a udržení napříč jednotlivými spektrálními přihrádkami a umožňuje, aby křivka citlivosti zůstala globální nebo se stala frekvenčně závislou.

Jaký výsledek to vytváří

- Vylepšení nebo potlačení útoku závislé na Frequency
- Nezávislé sustain tvarování
- Delta monitoring detekovaného a změněného materiálu
- Volitelná saturace, oříznutí, převzorkování a omezení špiček

Tok signálu

Input Gain -> STFT analýza -> Attack/Sustain detektory -> Simple nebo tříoblastní EQ křivky citlivosti -> spektrální zisk 00808 inverzní spektrální zisk -> TER8 Saturation -> Clipper -> Output Gain -> Limiter

2. Kompletní průvodce funkcemi

Attack a Sustain

Attack Gain mění rychle rostoucí energii; Sustain Gain mění stabilní nebo klesající energii. Jejich nezávislé kontroly citlivosti a Release určují způsobnost a zotavení.

Simple Mode

Jedna horizontální hodnota citlivosti platí v celém spektru pro Attack a druhá pro Sustain. Je to nejrychlejší způsob, jak zjistit, zda proces odpovídá zdroji.

EQ Mode

Nezávislé uzly Low, Mid a High frekvence, Q a citlivosti vytvářejí frekvenčně závislé křivky detektoru pro Attack a Sustain.

Monitor režimů

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain a Sustain Delta odhalují buď úplný výsledek, nebo materiál identifikovaný/změněný konkrétním detektorem.

Saturation

Povolte Saturation, vyberte Soft, Punch, Warm, Digital, Fold nebo __TBTERM0006_TERM volitelně__ chování propojte4 a tvar TB0, nastavte 4 Saturation Shaper Link.

Clipper a Limiter

Clipper používá svůj vlastní práh pro tvrdé tvarování píku. Limiter používá Limiter Threshold a ovládací prvek Lookahead. Jsou to samostatné konečné bezpečnostní/charakterní stupně.

Oversampling

x1, x2, x4 nebo x8 ovlivňuje nelineární dokončovací fáze a kompromis CPU/latence. Pokud na kvalitě zkrácení záleží, zvolte vyšší faktory.

3. Rychlý start

1. Začněte v Simple Mode s Saturation, Clipper a Limiter vypnutými.
2. Snižte Attack Sensitivity, dokud požadované zásahy nezareagují, a poté nastavte Attack Gain.
3. Snižte Sustain Sensitivity, dokud tělo nebo ocasy nezareagují, poté nastavte Sustain Gain.
4. Tune oba ovládací prvky Release.
5. Přepněte na EQ Mode pouze v případě, že reakce musí být frekvenčně selektivní.
6. K potvrzení cíle použijte režimy Monitor.
7. Přidejte dokončovací fáze jako poslední a shodu úrovně Input/Output.

4. Praktické pracovní postupy

Užší bicí místnost

1. Snižte Sustain Gain.
2. Nastavte Sustain Sensitivity pro zachycení ocasu místnosti.
3. Použijte EQ Mode k ponechání nízkého sustainu v případě potřeby nedotčené.
4. Monitor Sustain Delta pro potvrzení, co bylo odstraněno.

Očekávaný výsledek: Room rozpad se zkracuje, zatímco přímý zásah zůstává zaostřený.

Více úderů

1. Zvyšte Attack Gain.
2. V EQ Mode zaostřete Attack Low/Mid citlivosti kolem nárazu kopáku.
3. Použijte krátkou až střední hodnotu Attack Release.
4. Povolte omezovač pouze v případě, že špičky vyžadují kontrolu.

Očekávaný výsledek: Náraz se zvyšuje v zamýšleném pásmu bez stejné zvedajících činů.

5. Automatizace, stupňování zisku a použití relace

- Automatizujte pouze ovládací prvky, které slouží k jasnému hudebnímu přechodu. Fast pohyb selektorů frekvence, času, výšky, režimu, převzorkování nebo algoritmu může záměrně vytvářet artefakty nebo vyžadovat přechod bezpečný pro hostitele.
- Před posouzením kvality porovnejte vnímanou hlasitost. Hlasitější nastavení bude často vypadat lépe, i když rozhodnutí o zpracování není lepší.
- Použijte koncový bod vynechání modulu plug-in pro porovnání a zachovejte nezpracovaný zdroj nebo dřívější verzi projektu.
- Výchozími body jsou tovární programy. Načtení programu změní více parametrů; uložte novou předvolbu DAW po jejím přizpůsobení zdroji.

- Příloha parametru je zachycena z nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Uvádí každý koncový bod viditelný na hostiteli, jeho zobrazený rozsah/možnosti, výchozí nastavení, stav automatizace a identifikátor.

6. Omezení, upozornění a odstraňování problémů

- Zpracování STFT zavádí latenci a může při agresivních nastaveních rozmazávat extrémy.
- Režimy Monitor jsou diagnostické a musí být vráceny do Normal.
- Clipper a Limiter mohou skrývat nadměrné přechodné zesílení; nejprve nastavte tvarovač.
- Žádná slyšitelná změna: potvrďte, že zásuvný modul a příslušný podblok jsou povoleny, Mix/Amount není na neutrální hodnotě a zdroj obsahuje energii ve zpracovávané oblasti.
- Neočekávaná úroveň: vraťte vstup, výstup, send, zpětnou vazbu a ovládání paralelního mixu na konzervativní hodnoty, poté znovu sestavte nastavení jeden blok po druhém.
- Automatizace neodpovídá panelu: znovu načtěte projekt, ověřte, že DAW adresuje aktuální verzi zásuvného modulu, a zkontrolujte, zda tovární program nebo stav obnovení nahradil hodnoty.
- Clicks nebo přechody: vyhněte se okamžitým změnám v algoritmu, času, výšce, režimu nebo převzorkování, pokud zvuk není záměrný.

7. Vyplňte odkaz na parametry hostitele

Tento dodatek obsahuje všech 41 parametrů vystavených aktuálně nainstalovaným VST3 hostiteli. Opakované koncové body pásma EQ jsou záměrně uvedeny spíše než sbalené. Diskrétní opce jsou vytištěny v plném znění, když je hostitelská smlouva odhalí.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
ATK_HIGH Frequency VST3 ID 1515743726	20.00 to 20000.00	8000.00	Automatizovatelné	Nastavuje hlavní frekvenci, notu nebo spektrální střed používaný touto funkcí.
ATK_HIGH Q VST3 ID 1015367835	0.10 to 10.00	1.00	Automatizovatelné	Nastaví šířku pásma nebo ostrost rezonance pro pojmenovaný filtr nebo pásmo analýzy.
ATK_HIGH Sensitivity VST3 ID 1516118797	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak citlivě přidružená fáze analýzy nebo přenosu reaguje na detaily zdroje.
ATK_LOW Frequency VST3 ID 700840586	20.00 to 20000.00	100.00	Automatizovatelné	Nastavuje hlavní frekvenci, notu nebo spektrální střed používaný touto funkcí.
ATK_LOW Q VST3 ID 1629937023	0.10 to 10.00	1.00	Automatizovatelné	Nastaví šířku pásma nebo ostrost rezonance pro pojmenovaný filtr nebo pásmo analýzy.
ATK_LOW Sensitivity VST3 ID 701215657	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak citlivě přidružená fáze analýzy nebo přenosu reaguje na detaily zdroje.
ATK_MID Frequency VST3 ID 869642262	20.00 to 20000.00	1000.00	Automatizovatelné	Nastavuje hlavní frekvenci, notu nebo spektrální střed používaný touto funkcí.
ATK_MID Q VST3 ID 1630663539	0.10 to 10.00	1.00	Automatizovatelné	Nastaví šířku pásma nebo ostrost rezonance pro pojmenovaný filtr nebo pásmo analýzy.
ATK_MID Sensitivity VST3 ID 870017333	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak citlivě přidružená fáze analýzy nebo přenosu reaguje na detaily zdroje.
Attack Gain VST3 ID 1091520742	-24.00 to 24.00	4.00	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle reaguje přidružený detektor, obálka, zrnitost nebo dynamický stupeň na začátku.
Attack Release VST3 ID 1586716960	1.0 to 2000.0	50.0	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle reaguje přidružený detektor, obálka, zrnitost nebo dynamický stupeň na začátku.
Attack Sensitivity VST3 ID 1091882238	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak rychle reaguje přidružený detektor, obálka, zrnitost nebo dynamický stupeň na začátku.
Bypass VST3 ID 121080692	Off, On	Off	Automatizovatelné	Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatizovatelné; Bypass	Vypne nebo zapne úplnou cestu zpracování modulu plug-in prostřednictvím koncového bodu obcházení viditelného na hostiteli.
Clipper VST3 ID 220334386	Off, On	Off	Automatizovatelné	Ovládá nebo povoluje nelineární hustotu, harmonickou barvu nebo tvarování píku.
Clipper Threshold VST3 ID 374122012	-20.00 to 0.00	-0.70	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, při které začne působit přidružený detektor, dynamický stupeň, clipper nebo omezovač.
Input Gain VST3 ID 538763865	-24.00 to 24.00	0.00	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň vstupující do procesoru, a proto mění následnou jednotku nebo detekci.
Limiter VST3 ID 1289122898	Off, On	Off	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Limiter. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Limiter Threshold VST3 ID 982698300	-24.00 to 0.00	-0.10	Automatizovatelné	Nastavuje úroveň, při které začne působit přidružený detektor, dynamický stupeň, clipper nebo omezovač.
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 to 20.00	0.00	Automatizovatelné	Poskytuje kontext budoucího signálu pro přidruženou dynamiku nebo fázi omezovače a může přidat latenci.
Mode VST3 ID 417437801	Simple, EQ	Simple	Automatizovatelné	Vybere provozní algoritmus, tvar odezvy nebo tónový znak pro pojmenovaný blok.
Monitor VST3 ID 1931564424	Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta	Normal	Automatizovatelné	Hostitelsky automatizovatelné ovládání pro Monitor. Jeho úplný rozsah a výchozí nastavení jsou uvedeny v této tabulce; použijte jej s částí souvisejících funkcí výše.
Output Gain VST3 ID 866227696	-24.00 to 24.00	0.00	Automatizovatelné	Nastavuje nebo omezuje konečnou výstupní úroveň po hlavním zpracování zásuvného modulu.
Oversampling VST3 ID 196524042	x1, x2, x4, x8	x1	Automatizovatelné	Vybírá faktor interního převzorkování, obchoduje více CPU/latence pro čistší nelineární zpracování.

Parametr	Rozsah / možnosti	Výchozí	Stav hostitele	Funkce
Program VST3 ID 1886548852	Init, Snap Kick, Room Kill, Big Room, Top End Crack, Sub Punch, Parallel Slam, Finger Definition, Sub Hold, Amp Grit, Pick Attack, Soft Strum, Piano Bloom, Metallic Edge, Consonant Control, Breath Forward, Vocal Presence, Glue Tighten, Mix Punch, Open The Mix, Master Safety, Reverse Swell, Gated Spikes, Frozen Tail, Broken Transients	Init	Automatizovatelné	Vybere tovární program. Načtení programu vyvolá koordinovanou sadu parametrů zásuvného modulu.
Saturation VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	Automatizovatelné	Nastavuje sílu související dynamické odezvy.
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 to 36.00	0.00	Automatizovatelné	Nastavuje sílu související dynamické odezvy.
Saturation Mode VST3 ID 825005692	Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard	Soft	Automatizovatelné	Nastavuje sílu související dynamické odezvy.
Saturation Shaper Link VST3 ID 692104358	Off, On	Off	Automatizovatelné	Nastavuje sílu související dynamické odezvy.
SUS_HIGH Frequency VST3 ID 1315314279	20.00 to 20000.00	8000.00	Automatizovatelné	Nastavuje hlavní frekvenci, notu nebo spektrální střed používaný touto funkcí.
SUS_HIGH Q VST3 ID 1023218370	0.10 to 10.00	1.00	Automatizovatelné	Nastaví šířku pásma nebo ostrost rezonance pro pojmenovaný filtr nebo pásmo analýzy.
SUS_HIGH Sensitivity VST3 ID 1315689350	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak citlivě přidružená fáze analýzy nebo přenosu reaguje na detaily zdroje.
SUS_LOW Frequency VST3 ID 1802753777	20.00 to 20000.00	100.00	Automatizovatelné	Nastavuje hlavní frekvenci, notu nebo spektrální střed používaný touto funkcí.
SUS_LOW Q VST3 ID 1560916600	0.10 to 10.00	1.00	Automatizovatelné	Nastaví šířku pásma nebo ostrost rezonance pro pojmenovaný filtr nebo pásmo analýzy.
SUS_LOW Sensitivity VST3 ID 1803128848	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak citlivě přidružená fáze analýzy nebo přenosu reaguje na detaily zdroje.
SUS_MID Frequency VST3 ID 1971555453	20.00 to 20000.00	1000.00	Automatizovatelné	Nastavuje hlavní frekvenci, notu nebo spektrální střed používaný touto funkcí.
SUS_MID Q VST3 ID 1561643116	0.10 to 10.00	1.00	Automatizovatelné	Nastaví šířku pásma nebo ostrost rezonance pro pojmenovaný filtr nebo pásmo analýzy.
SUS_MID Sensitivity VST3 ID 1971930524	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak citlivě přidružená fáze analýzy nebo přenosu reaguje na detaily zdroje.
Sustain Gain VST3 ID 1366388941	-24.00 to 24.00	-2.00	Automatizovatelné	Nastavuje zesílení pro pojmenovaný vstup, výstup, pásmo nebo paralelní přenosovou/návratovou cestu.
Sustain Release VST3 ID 1830083545	1.0 to 2000.0	50.0	Automatizovatelné	Nastavuje, jak dlouho trvá obnovení nebo dozínání přidruženého detektoru, obálky, reverbu nebo rezonančního procesu.
Sustain Sensitivity VST3 ID 1366750437	0.00 to 1.00	0.50	Automatizovatelné	Nastavuje, jak citlivě přidružená fáze analýzy nebo přenosu reaguje na detaily zdroje.

Dokumentační základ

Připraveno z aktuálního veřejného katalogu, aktuálního popisu místního produktu a poznámek k implementaci, pokud jsou k dispozici, stávajících anglických příruček, pokud jsou k dispozici, a přímého skenování nainstalované hostitelské smlouvy VST3. Podrobnosti interní implementace, které nejsou pro uživatele, jsou záměrně vyloučeny; všechny uživatelské funkce a ovládací prvky viditelné pro hostitele jsou zdokumentovány.