

TB EQ

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

24-pasmowy korektor parametryczny, który łączy statyczny EQ, dynamiczny EQ, redukcję rezonansu widmowego, tryby kanałów, odsłuch i szczegółową analizę.



Wersja katalogowa: 2.0.0

Wydanie dokumentacji: 2026-08-04

Udokumentowane punkty końcowe widoczne dla hosta: 438

1. Przeznaczenie produktu

24-pasmowy korektor parametryczny, który łączy statyczny EQ, dynamiczny EQ, redukcję rezonansu widmowego, tryby kanałów, odsłuch i szczegółową analizę.

Stacyjny EQ rozwiązuje stabilne problemy tonalne, ale nie może podążać za chropowatością zależną od poziomu. Kompresja szerokopasmowa reaguje na poziom, ale często wpływa na więcej widma niż to konieczne. TB EQ umieszcza kształt statyczny, dynamiczny ruch i kontrolę rezonansu widmowego w ramach tego samego przepływu pracy dla każdego pasma, dzięki czemu równowaga tonalna i kontrola problemów pozostają zlokalizowane.

Jaki wynik to daje

- Precyzyjne kształtowanie statyczne aż w 24 pasmach
- Level zależne obniżki lub podwyżki
- Wąska redukcja rezonansu widmowego
- Przepływy pracy w zakresie monitorowania selektywnego kanału i monitorowania delta

Przepływ sygnału

Input Gain -> 24 uporządkowane pasma, każde ze statycznym EQ plus opcjonalne przetwarzanie dynamiczne lub spektralne -> Output Gain -> analizator i ścieżki odsłuchu

2. Kompletny przewodnik po funkcjach

Tworzenie i wybór zespołu

Twórz, wybieraj, włączaj lub usuwaj pasma z analizatora i selektora pasm. Przeciąganie węzłów zmienia częstotliwość i wzmocnienie; kółko myszy zmienia się. Q. Dodatek pełnego hosta zawiera listę wszystkich punktów końcowych w każdym paśmie.

Typy filtrów statycznych

Każde pasmo obsługuje Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass i All Pass, jeśli wdrożona kompilacja je udostępnia. Frequency, Wzmocnienie, Q i tryb kanału definiują odpowiedź podstawową.

Dynamiczny EQ

Tryb dynamiczny dodaje zachowanie Threshold, Range, Ratio, Attack i Release do pasma statycznego. Zasięg określa maksymalny kierunek i wielkość ruchu.

Przetwarzanie widmowe

Tryb spektralny wykorzystuje krótkotrwałą analizę widmową do wykrywania wąskich składowych wokół wybranego pasma. Czułość, głębokość/zasięg, tłumienie i powiązane elementy sterujące określają, co i o ile jest redukowane.

Tryby wzajemnego przetwarzania

Warstwy dynamiczne i spektralne są pomyślane jako odrębne procesy w poszczególnych pasmach. Zamiast umieszczać dwa detektory na jednym paśmie, użyj trybu odpowiadającego problemowi.

Narzędzia kanału i delty

Kanał Mode jest przeznaczony dla odpowiedniego komponentu stereo. Delta Band, Delta Mode i zachowanie monitorowania/odsłuchu izolują to, co zmienia się w paśmie lub warstwie przetwarzania.

Analizator

Wyświetlacz łączy widmo na żywo, krzywą statyczną, oczekiwaną dynamikę/zakres widmowy i ruch w czasie rzeczywistym. Elementy wizualne potwierdzają zachowanie, ale nie zastępują słuchania.

3. Szybki start

1. Zaczynij od 0 dB Input i Output Gain.
2. Utwórz lub wybierz pasmo i wybierz typ filtra statycznego.
3. Ustaw Frequency, Wzmocnienie i Q podczas słuchania w kontekście.
4. Włącz opcję Dynamic, aby uzyskać ruch zależny od poziomu, lub Spectral, aby uzyskać wąską kontrolę rezonansu.
5. Użyj delta/audition, aby zweryfikować cel.
6. Powtarzaj tylko w razie potrzeby i dopasowuj poziom do wyniku.

4. Praktyczne przepływy pracy

Ostry rezonans wokalny

1. Utwórz wąski Bell na ostrej częstotliwości.
2. Utrzymuj statyczny poziom Wzmocnienie w pobliżu neutralnego, jeśli ostrość jest sporadyczna.
3. Włącz tryb spektralny i zmniejsz czułość, aż zareaguje tylko rezonans.
4. Ustaw konserwatywny zakres redukcji i odsłuchaj usunięty komponent.

Oczekiwany wynik: Ostre szczyty są kontrolowane, podczas gdy otaczający ton wokalu pozostaje otwarty.

Dynamiczne oczyszczanie niskich i średnich częstotliwości

1. Utwórz szeroki Bell w regionie kompilacji.
2. Włącz tryb dynamiczny z ujemnym zakresem.
3. Ustaw Threshold dla głośniejszych fraz i dostrój Attack/Release, aby podążać za obwiednią frazy.

Oczekiwany wynik: Low-średnia gęstość zmniejsza się tylko wtedy, gdy staje się nadmierna.

Mastering ton

1. Używaj bardzo szerokich wartości Q i małych wzmocnień.
2. Pracuj w trybach kanałowych tylko wtedy, gdy niewyważenie jest wyraźnie zlokalizowane.
3. Użyj Output Gain dla dopasowanego porównania.

Oczekiwany wynik: Równowaga zmienia się subtelnie, bez zbędnych ruchów fazowych i dynamicznych.

5. Automatyzacja, stopniowanie wzmocnienia i wykorzystanie sesji

- Automatyzuj tylko elementy sterujące, które służą wyraźnemu przejściu muzycznemu. Fast zmiany częstotliwości, czasu, wysokości dźwięku, trybu, nadpróbkowania lub selektorów algorytmów mogą celowo tworzyć artefakty lub wymagać przejścia bezpiecznego dla hosta.

- Przed oceną jakości dopasuj postrzeganą głośność. Głośniejsze ustawienie często będzie wyglądać lepiej, nawet jeśli decyzja dotycząca przetwarzania nie będzie lepsza.
- Użyj punktu końcowego obejścia wtyczki do porównania i zachowaj nieprzetworzone źródło lub wcześniejszą wersję projektu.
- Programy fabryczne są punktami wyjścia. Załadowanie programu zmienia wiele parametrów; zapisz nowy preset DAW po dostosowaniu go do źródła.
- Dodatek parametru jest przechwytywany z zainstalowanej umowy hosta VST3. Zawiera listę każdego punktu końcowego widocznego dla hosta, wyświetlanego zakresu/opcji, ustawień domyślnych, stanu automatyzacji i identyfikatora.

6. Ograniczenia, przestrogi i rozwiązywanie problemów

- Dwadzieścia cztery aktywne pasma dynamiczne lub widmowe mogą obciążać procesor.
- Wąskie wzmocnienia mogą tworzyć duże szczyty.
- Monitorowanie delty ma charakter diagnostyczny i przed eksportem powinno powrócić do normy.
- Brak słyszalnych zmian: sprawdź, czy wtyczka i odpowiedni podblok są włączone, Mix/Amount nie ma wartości neutralnej, a źródło zawiera energię w przetwarzanym obszarze.
- Nieoczekiwany poziom: przywróć elementy sterujące wejścia, wyjścia, wysyłki, sprzężenia zwrotnego i miksu równoległego do konserwatywnych wartości, a następnie przebuduj ustawienia po jednym bloku na raz.
- Automatyka nie pasuje do panelu: załaduj ponownie projekt, potwierdź, że DAW adresuje aktualną wersję wtyczki i sprawdź, czy wartości zostały zastąpione programem fabrycznym lub przywołaniem stanu.
- Clicks lub przejścia: unikaj natychmiastowych zmian w algorytmie, czasie, wysokości dźwięku, trybie lub selektorach nadpróbkowania, chyba że dźwięk jest zamierzony.

7. Pełne odniesienie do parametrów hosta

Ten dodatek zawiera wszystkie parametry (liczba) udostępniane hostowi przez aktualnie zainstalowany VST3. Powtarzające się punkty końcowe pasma EQ są celowo wyświetlane, a nie zwijane. Opcje dyskretne są drukowane w całości, gdy ujawnia je umowa główna.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Band 1 Attenuation VST3 ID 1494252441	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 1 Channel Mode VST3 ID 231707632	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 1 Dynamic VST3 ID 2110033166	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 1 Dynamic Attack VST3 ID 1526674335	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 1 Dynamic Range VST3 ID 1380575462	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 1 Dynamic Ratio VST3 ID 1380581300	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.
Band 1 Dynamic Release VST3 ID 1848216944	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 1 Dynamic Threshold VST3 ID 679907220	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 1 Enabled VST3 ID 523155472	Off, On	On	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 1 Frequency VST3 ID 2057284585	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 1 Gain VST3 ID 2057298160	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 1 Q VST3 ID 2015360	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 1 Spectral VST3 ID 1705673301	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 1 Spectral Depth VST3 ID 924135888	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 1 Spectral Niddle VST3 ID 1020538023	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.
Band 1 Spectral Range VST3 ID 936943690	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 1 Spectral Sensitivity VST3 ID 1361263596	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 1 Type VST3 ID 2057708715	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 2 Attenuation VST3 ID 234272474	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 2 Channel Mode VST3 ID 1873632655	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 2 Dynamic VST3 ID 302578703	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 2 Dynamic Attack VST3 ID 165577054	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 2 Dynamic Range VST3 ID 1731107751	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 2 Dynamic Ratio VST3 ID 1731113589	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Band 2 Dynamic Release VST3 ID 1554813937	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 2 Dynamic Threshold VST3 ID 39975381	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 2 Enabled VST3 ID 863184657	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 2 Frequency VST3 ID 2085913736	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 2 Gain VST3 ID 2085927311	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 2 Q VST3 ID 2016321	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 2 Spectral VST3 ID 1509159796	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 2 Spectral Depth VST3 ID 1053218607	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 2 Spectral Niddle VST3 ID 727135016	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.
Band 2 Spectral Range VST3 ID 1066026409	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 2 Spectral Sensitivity VST3 ID 364191243	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 2 Type VST3 ID 2086337866	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 3 Attenuation VST3 ID 1121776155	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 3 Channel Mode VST3 ID 1368074030	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 3 Dynamic VST3 ID 642607888	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 3 Dynamic Attack VST3 ID 1784839773	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 3 Dynamic Range VST3 ID 2081640040	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 3 Dynamic Ratio VST3 ID 2081645878	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.
Band 3 Dynamic Release VST3 ID 1261410930	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 3 Dynamic Threshold VST3 ID 1547527190	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 3 Enabled VST3 ID 1203213842	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 3 Frequency VST3 ID 2114542887	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 3 Gain VST3 ID 2114556462	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 3 Q VST3 ID 2017282	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 3 Spectral VST3 ID 1312646291	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 3 Spectral Depth VST3 ID 1182301326	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 3 Spectral Niddle VST3 ID 433732009	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Band 3 Spectral Range VST3 ID 1195109128	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 3 Spectral Sensitivity VST3 ID 1514602538	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 3 Type VST3 ID 2114967017	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 4 Attenuation VST3 ID 2009279836	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 4 Channel Mode VST3 ID 862515405	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 4 Dynamic VST3 ID 982637073	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 4 Dynamic Attack VST3 ID 1913922492	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 4 Dynamic Range VST3 ID 284688681	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 4 Dynamic Ratio VST3 ID 284694519	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.
Band 4 Dynamic Release VST3 ID 968007923	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 4 Dynamic Threshold VST3 ID 907595351	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 4 Enabled VST3 ID 1543243027	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 4 Frequency VST3 ID 2143172038	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 4 Gain VST3 ID 2143185613	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 4 Q VST3 ID 2018243	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 4 Spectral VST3 ID 1116132786	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 4 Spectral Depth VST3 ID 1311384045	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 4 Spectral Niddle VST3 ID 140329002	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.
Band 4 Spectral Range VST3 ID 1324191847	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 4 Spectral Sensitivity VST3 ID 517530185	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 4 Type VST3 ID 2143596168	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 5 Attenuation VST3 ID 749299869	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 5 Channel Mode VST3 ID 356956780	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 5 Dynamic VST3 ID 1322666258	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 5 Dynamic Attack VST3 ID 2043005211	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 5 Dynamic Range VST3 ID 635220970	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 5 Dynamic Ratio VST3 ID 635226808	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Band 5 Dynamic Release VST3 ID 674604916	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 5 Dynamic Threshold VST3 ID 267663512	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 5 Enabled VST3 ID 1883272212	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 5 Frequency VST3 ID 24317541	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 5 Gain VST3 ID 24331116	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 5 Q VST3 ID 2019204	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 5 Spectral VST3 ID 919619281	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 5 Spectral Depth VST3 ID 1440466764	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 5 Spectral Niddle VST3 ID 1994409643	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.
Band 5 Spectral Range VST3 ID 1453274566	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 5 Spectral Sensitivity VST3 ID 1667941480	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 5 Type VST3 ID 24741671	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 6 Attenuation VST3 ID 1636803550	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 6 Channel Mode VST3 ID 1998881803	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 6 Dynamic VST3 ID 1662695443	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 6 Dynamic Attack VST3 ID 24604282	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 6 Dynamic Range VST3 ID 985753259	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 6 Dynamic Ratio VST3 ID 985759097	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.
Band 6 Dynamic Release VST3 ID 381201909	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 6 Dynamic Threshold VST3 ID 1775215321	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 6 Enabled VST3 ID 75817749	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 6 Frequency VST3 ID 52946692	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 6 Gain VST3 ID 52960267	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 6 Q VST3 ID 2020165	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 6 Spectral VST3 ID 723105776	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 6 Spectral Depth VST3 ID 1569549483	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 6 Spectral Niddle VST3 ID 1701006636	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Band 6 Spectral Range VST3 ID 1582357285	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 6 Spectral Sensitivity VST3 ID 670869127	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 6 Type VST3 ID 53370822	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 7 Attenuation VST3 ID 376823583	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 7 Channel Mode VST3 ID 1493323178	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 7 Dynamic VST3 ID 2002724628	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 7 Dynamic Attack VST3 ID 153687001	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 7 Dynamic Range VST3 ID 1336285548	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 7 Dynamic Ratio VST3 ID 1336291386	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.
Band 7 Dynamic Release VST3 ID 87798902	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 7 Dynamic Threshold VST3 ID 1135283482	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 7 Enabled VST3 ID 415846934	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 7 Frequency VST3 ID 81575843	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 7 Gain VST3 ID 81589418	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 7 Q VST3 ID 2021126	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 7 Spectral VST3 ID 526592271	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 7 Spectral Depth VST3 ID 1698632202	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 7 Spectral Niddle VST3 ID 1407603629	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.
Band 7 Spectral Range VST3 ID 1711440004	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 7 Spectral Sensitivity VST3 ID 1821280422	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 7 Type VST3 ID 81999973	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 8 Attenuation VST3 ID 1264327264	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 8 Channel Mode VST3 ID 987764553	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 8 Dynamic VST3 ID 195270165	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 8 Dynamic Attack VST3 ID 282769720	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 8 Dynamic Range VST3 ID 1686817837	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 8 Dynamic Ratio VST3 ID 1686823675	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Band 8 Dynamic Release VST3 ID 1941879543	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 8 Dynamic Threshold VST3 ID 495351643	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 8 Enabled VST3 ID 755876119	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 8 Frequency VST3 ID 110204994	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 8 Gain VST3 ID 110218569	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 8 Q VST3 ID 2022087	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 8 Spectral VST3 ID 330078766	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 8 Spectral Depth VST3 ID 1827714921	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 8 Spectral Niddle VST3 ID 1114200622	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.
Band 8 Spectral Range VST3 ID 1840522723	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 8 Spectral Sensitivity VST3 ID 824208069	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 8 Type VST3 ID 110629124	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 9 Attenuation VST3 ID 4347297	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 9 Channel Mode VST3 ID 482205928	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 9 Dynamic VST3 ID 535299350	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 9 Dynamic Attack VST3 ID 411852439	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 9 Dynamic Range VST3 ID 2037350126	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 9 Dynamic Ratio VST3 ID 2037355964	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.
Band 9 Dynamic Release VST3 ID 1648476536	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 9 Dynamic Threshold VST3 ID 2002903452	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 9 Enabled VST3 ID 1095905304	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 9 Frequency VST3 ID 138834145	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 9 Gain VST3 ID 138847720	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 9 Q VST3 ID 2023048	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 9 Spectral VST3 ID 133565261	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 9 Spectral Depth VST3 ID 1956797640	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 9 Spectral Niddle VST3 ID 820797615	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Band 9 Spectral Range VST3 ID 1969605442	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 9 Spectral Sensitivity VST3 ID 1974619364	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 9 Type VST3 ID 139258275	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 10 Attenuation VST3 ID 891850978	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 10 Channel Mode VST3 ID 2124130951	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 10 Dynamic VST3 ID 875328535	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 10 Dynamic Attack VST3 ID 540935158	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 10 Dynamic Range VST3 ID 240398767	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 10 Dynamic Ratio VST3 ID 240404605	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.
Band 10 Dynamic Release VST3 ID 1355073529	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 10 Dynamic Threshold VST3 ID 1362971613	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 10 Enabled VST3 ID 1435934489	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 10 Frequency VST3 ID 167463296	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 10 Gain VST3 ID 167476871	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 10 Q VST3 ID 2024009	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 10 Spectral VST3 ID 2084535404	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 10 Spectral Depth VST3 ID 2085880359	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 10 Spectral Niddle VST3 ID 527394608	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.
Band 10 Spectral Range VST3 ID 2098688161	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 10 Spectral Sensitivity VST3 ID 977547011	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 10 Type VST3 ID 167887426	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 11 Attenuation VST3 ID 750853900	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 11 Channel Mode VST3 ID 1037613341	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 11 Dynamic VST3 ID 688606401	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 11 Dynamic Attack VST3 ID 1064943628	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 11 Dynamic Range VST3 ID 1296407257	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Band 11 Dynamic Ratio VST3 ID 1296413095	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.
Band 11 Dynamic Release VST3 ID 419466915	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 11 Dynamic Threshold VST3 ID 2040664071	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 11 Enabled VST3 ID 1229212355	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 11 Frequency VST3 ID 1063472662	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 11 Gain VST3 ID 1063486237	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 11 Q VST3 ID 62461299	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 11 Spectral VST3 ID 2118600194	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 11 Spectral Depth VST3 ID 462405181	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 11 Spectral Niddle VST3 ID 1739271642	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.
Band 11 Spectral Range VST3 ID 475212983	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 11 Spectral Sensitivity VST3 ID 1619788441	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 11 Type VST3 ID 1063896792	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 12 Attenuation VST3 ID 1638357581	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 12 Channel Mode VST3 ID 532054716	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 12 Dynamic VST3 ID 1008635586	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 12 Dynamic Attack VST3 ID 1194026347	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 12 Dynamic Range VST3 ID 1646939546	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 12 Dynamic Ratio VST3 ID 1646945384	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.
Band 12 Dynamic Release VST3 ID 126063908	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 12 Dynamic Threshold VST3 ID 1400732232	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 12 Enabled VST3 ID 1569241540	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 12 Frequency VST3 ID 1092101813	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 12 Gain VST3 ID 1092115388	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 12 Q VST3 ID 62462260	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 12 Spectral VST3 ID 1922086689	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Band 12 Spectral Depth VST3 ID 591487900	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 12 Spectral Niddle VST3 ID 1445868635	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.
Band 12 Spectral Range VST3 ID 604295702	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 12 Spectral Sensitivity VST3 ID 622716088	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 12 Type VST3 ID 1092525943	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 13 Attenuation VST3 ID 378377614	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 13 Channel Mode VST3 ID 26496091	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 13 Dynamic VST3 ID 1348664771	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 13 Dynamic Attack VST3 ID 1323109066	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 13 Dynamic Range VST3 ID 1997471835	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 13 Dynamic Ratio VST3 ID 1997477673	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.
Band 13 Dynamic Release VST3 ID 1980144549	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 13 Dynamic Threshold VST3 ID 760800393	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 13 Enabled VST3 ID 1909270725	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 13 Frequency VST3 ID 1120730964	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 13 Gain VST3 ID 1120744539	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 13 Q VST3 ID 62463221	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 13 Spectral VST3 ID 1725573184	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 13 Spectral Depth VST3 ID 720570619	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 13 Spectral Niddle VST3 ID 1152465628	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.
Band 13 Spectral Range VST3 ID 733378421	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 13 Spectral Sensitivity VST3 ID 1773127383	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 13 Type VST3 ID 1121155094	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 14 Attenuation VST3 ID 1265881295	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 14 Channel Mode VST3 ID 1668421114	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 14 Dynamic VST3 ID 1688693956	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Band 14 Dynamic Attack VST3 ID 1452191785	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 14 Dynamic Range VST3 ID 200520476	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 14 Dynamic Ratio VST3 ID 200526314	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.
Band 14 Dynamic Release VST3 ID 1686741542	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 14 Dynamic Threshold VST3 ID 120868554	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 14 Enabled VST3 ID 101816262	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 14 Frequency VST3 ID 1149360115	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 14 Gain VST3 ID 1149373690	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 14 Q VST3 ID 62464182	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 14 Spectral VST3 ID 1529059679	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 14 Spectral Depth VST3 ID 849653338	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 14 Spectral Niddle VST3 ID 859062621	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.
Band 14 Spectral Range VST3 ID 862461140	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 14 Spectral Sensitivity VST3 ID 776055030	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 14 Type VST3 ID 1149784245	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 15 Attenuation VST3 ID 5901328	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 15 Channel Mode VST3 ID 1162862489	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 15 Dynamic VST3 ID 2028723141	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 15 Dynamic Attack VST3 ID 1581274504	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 15 Dynamic Range VST3 ID 551052765	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 15 Dynamic Ratio VST3 ID 551058603	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.
Band 15 Dynamic Release VST3 ID 1393338535	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 15 Dynamic Threshold VST3 ID 1628420363	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 15 Enabled VST3 ID 441845447	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 15 Frequency VST3 ID 1177989266	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 15 Gain VST3 ID 1178002841	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Band 15 Q VST3 ID 62465143	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 15 Spectral VST3 ID 1332546174	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 15 Spectral Depth VST3 ID 978736057	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 15 Spectral Niddle VST3 ID 565659614	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.
Band 15 Spectral Range VST3 ID 991543859	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 15 Spectral Sensitivity VST3 ID 1926466325	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 15 Type VST3 ID 1178413396	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 16 Attenuation VST3 ID 893405009	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 16 Channel Mode VST3 ID 657303864	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 16 Dynamic VST3 ID 221268678	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 16 Dynamic Attack VST3 ID 1710357223	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 16 Dynamic Range VST3 ID 901585054	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 16 Dynamic Ratio VST3 ID 901590892	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.
Band 16 Dynamic Release VST3 ID 1099935528	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 16 Dynamic Threshold VST3 ID 988488524	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 16 Enabled VST3 ID 781874632	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 16 Frequency VST3 ID 1206618417	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 16 Gain VST3 ID 1206631992	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 16 Q VST3 ID 62466104	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 16 Spectral VST3 ID 1136032669	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 16 Spectral Depth VST3 ID 1107818776	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 16 Spectral Niddle VST3 ID 272256607	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.
Band 16 Spectral Range VST3 ID 1120626578	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 16 Spectral Sensitivity VST3 ID 929393972	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 16 Type VST3 ID 1207042547	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 17 Attenuation VST3 ID 1780908690	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Band 17 Channel Mode VST3 ID 151745239	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 17 Dynamic VST3 ID 561297863	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 17 Dynamic Attack VST3 ID 1839439942	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 17 Dynamic Range VST3 ID 1252117343	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 17 Dynamic Ratio VST3 ID 1252123181	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.
Band 17 Dynamic Release VST3 ID 806532521	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 17 Dynamic Threshold VST3 ID 348556685	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 17 Enabled VST3 ID 1121903817	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 17 Frequency VST3 ID 1235247568	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 17 Gain VST3 ID 1235261143	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 17 Q VST3 ID 62467065	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 17 Spectral VST3 ID 939519164	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 17 Spectral Depth VST3 ID 1236901495	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 17 Spectral Niddle VST3 ID 2126337248	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.
Band 17 Spectral Range VST3 ID 1249709297	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 17 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079805267	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 17 Type VST3 ID 1235671698	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 18 Attenuation VST3 ID 520928723	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 18 Channel Mode VST3 ID 1793670262	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 18 Dynamic VST3 ID 901327048	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 18 Dynamic Attack VST3 ID 1968522661	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 18 Dynamic Range VST3 ID 1602649632	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 18 Dynamic Ratio VST3 ID 1602655470	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.
Band 18 Dynamic Release VST3 ID 513129514	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 18 Dynamic Threshold VST3 ID 1856108494	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 18 Enabled VST3 ID 1461933002	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Band 18 Frequency VST3 ID 1263876719	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 18 Gain VST3 ID 1263890294	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 18 Q VST3 ID 62468026	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 18 Spectral VST3 ID 743005659	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 18 Spectral Depth VST3 ID 1365984214	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 18 Spectral Niddle VST3 ID 1832934241	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.
Band 18 Spectral Range VST3 ID 1378792016	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 18 Spectral Sensitivity VST3 ID 1082732914	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 18 Type VST3 ID 1264300849	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 19 Attenuation VST3 ID 1408432404	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 19 Channel Mode VST3 ID 1288111637	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 19 Dynamic VST3 ID 1241356233	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 19 Dynamic Attack VST3 ID 2097605380	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 19 Dynamic Range VST3 ID 1953181921	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 19 Dynamic Ratio VST3 ID 1953187759	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.
Band 19 Dynamic Release VST3 ID 219726507	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 19 Dynamic Threshold VST3 ID 1216176655	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 19 Enabled VST3 ID 1801962187	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 19 Frequency VST3 ID 1292505870	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 19 Gain VST3 ID 1292519445	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 19 Q VST3 ID 62468987	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 19 Spectral VST3 ID 546492154	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 19 Spectral Depth VST3 ID 1495066933	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 19 Spectral Niddle VST3 ID 1539531234	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.
Band 19 Spectral Range VST3 ID 1507874735	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 19 Spectral Sensitivity VST3 ID 85660561	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Band 19 Type VST3 ID 1292930000	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 20 Attenuation VST3 ID 148452437	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 20 Channel Mode VST3 ID 782553012	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 20 Dynamic VST3 ID 1581385418	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 20 Dynamic Attack VST3 ID 79204451	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 20 Dynamic Range VST3 ID 156230562	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 20 Dynamic Ratio VST3 ID 156236400	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.
Band 20 Dynamic Release VST3 ID 2073807148	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 20 Dynamic Threshold VST3 ID 576244816	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 20 Enabled VST3 ID 2141991372	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 20 Frequency VST3 ID 1321135021	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 20 Gain VST3 ID 1321148596	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 20 Q VST3 ID 62469948	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 20 Spectral VST3 ID 349978649	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 20 Spectral Depth VST3 ID 1624149652	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 20 Spectral Niddle VST3 ID 1246128227	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.
Band 20 Spectral Range VST3 ID 1636957454	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 20 Spectral Sensitivity VST3 ID 1236071856	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 20 Type VST3 ID 1321559151	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 21 Attenuation VST3 ID 346180587	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 21 Channel Mode VST3 ID 397681502	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 21 Dynamic VST3 ID 472092896	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 21 Dynamic Attack VST3 ID 771540621	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 21 Dynamic Range VST3 ID 1425489976	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 21 Dynamic Ratio VST3 ID 1425495814	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.
Band 21 Dynamic Release VST3 ID 2061391938	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Band 21 Dynamic Threshold VST3 ID 1530129894	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 21 Enabled VST3 ID 1032698850	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 21 Frequency VST3 ID 1950976343	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 21 Gain VST3 ID 1950989918	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 21 Q VST3 ID 62491090	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 21 Spectral VST3 ID 321648835	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 21 Spectral Depth VST3 ID 169002174	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 21 Spectral Niddle VST3 ID 1233713017	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.
Band 21 Spectral Range VST3 ID 181809976	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 21 Spectral Sensitivity VST3 ID 775316570	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 21 Type VST3 ID 1951400473	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 22 Attenuation VST3 ID 1233684268	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 22 Channel Mode VST3 ID 2039606525	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 22 Dynamic VST3 ID 812122081	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 22 Dynamic Attack VST3 ID 900623340	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 22 Dynamic Range VST3 ID 1776022265	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 22 Dynamic Ratio VST3 ID 1776028103	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.
Band 22 Dynamic Release VST3 ID 1767988931	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 22 Dynamic Threshold VST3 ID 890198055	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 22 Enabled VST3 ID 1372728035	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 22 Frequency VST3 ID 1979605494	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 22 Gain VST3 ID 1979619069	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 22 Q VST3 ID 62492051	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 22 Spectral VST3 ID 125135330	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 22 Spectral Depth VST3 ID 298084893	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 22 Spectral Niddle VST3 ID 940310010	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.
Band 22 Spectral Range VST3 ID 310892695	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Band 22 Spectral Sensitivity VST3 ID 1925727865	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 22 Type VST3 ID 1980029624	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 23 Attenuation VST3 ID 2121187949	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 23 Channel Mode VST3 ID 1534047900	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 23 Dynamic VST3 ID 1152151266	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 23 Dynamic Attack VST3 ID 1029706059	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 23 Dynamic Range VST3 ID 2126554554	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 23 Dynamic Ratio VST3 ID 2126560392	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.
Band 23 Dynamic Release VST3 ID 1474585924	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 23 Dynamic Threshold VST3 ID 250266216	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 23 Enabled VST3 ID 1712757220	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 23 Frequency VST3 ID 2008234645	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 23 Gain VST3 ID 2008248220	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 23 Q VST3 ID 62493012	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 23 Spectral VST3 ID 2076105473	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 23 Spectral Depth VST3 ID 427167612	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 23 Spectral Niddle VST3 ID 646907003	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.
Band 23 Spectral Range VST3 ID 439975414	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 23 Spectral Sensitivity VST3 ID 928655512	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 23 Type VST3 ID 2008658775	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Band 24 Attenuation VST3 ID 861207982	-96 to -3	-96	Automatyczne	Ustawia tłumienie używane przez ścieżkę widmową lub delta.
Band 24 Channel Mode VST3 ID 1028489275	Stereo, Mid, Side	Stereo	Automatyczne	Wybiera, który komponent stereo lub kanał przetwarza to pasmo.
Band 24 Dynamic VST3 ID 1492180451	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza zależną od poziomu warstwę dynamiczną EQ.
Band 24 Dynamic Attack VST3 ID 1158788778	0.1000000 to 200.0000000	15.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji Dynamic EQ.
Band 24 Dynamic Range VST3 ID 329603195	-24.0000000 to 24.0000000	-6.0000000	Automatyczne	Ogranicza dynamiczne ruchy zwiększające lub tnące EQ.
Band 24 Dynamic Ratio VST3 ID 329609033	1.0000000 to 20.0000000	2.0000000	Automatyczne	Ustawia siłę ruchu zależnego od poziomu powyżej progu.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Band 24 Dynamic Release VST3 ID 1181182917	1.0000000 to 2000.0000000	150.0000000	Automatyczne	Ustawia szybkość zwracania funkcji Dynamic EQ.
Band 24 Dynamic Threshold VST3 ID 1757818025	-60.0000000 to 0.0000000	-24.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom, na którym rozpoczyna się ruch dynamiczny EQ.
Band 24 Enabled VST3 ID 2052786405	Off, On	Off	Automatyczne	Włącza to pasmo EQ.
Band 24 Frequency VST3 ID 2036863796	20.0000000 to 20000.0000000	999.9999390	Automatyczne	Ustawia środek pasma, częstotliwość odcięcia lub częstotliwość odniesienia.
Band 24 Gain VST3 ID 2036877371	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia statyczne wzmocnienie lub obcięcie dla typów filtrów korzystających ze wzmocnienia.
Band 24 Q VST3 ID 62493973	0.1000000 to 30.0000000	0.9999999	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość przejścia.
Band 24 Spectral VST3 ID 1879591968	Off, On	Off	Automatyczne	Umożliwia wąskie przetwarzanie widmowe STFT dla tego pasma.
Band 24 Spectral Depth VST3 ID 556250331	0.0000000 to 24.0000000	24.0000000	Automatyczne	Ustawia głębokość obróbki widmowej.
Band 24 Spectral Niddle VST3 ID 353503996	0 to 100	0	Automatyczne	Kontroluje skupione/wąskie zachowanie rozmieszczonego detektora spektralnego.
Band 24 Spectral Range VST3 ID 569058133	0.0500000 to 8.0000000	1.0000000	Automatyczne	Ogranicza ruch widmowy lub redukcję.
Band 24 Spectral Sensitivity VST3 ID 2079066807	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia łatwość wykrywania wąskich składowych widma.
Band 24 Type VST3 ID 2037287926	Bell, Low Shelf, High Shelf, Low Cut, High Cut, Notch, Band Pass, All Pass	Bell	Automatyczne	Wybiera kształt filtra statycznego.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatyczne; Bypass	Wyłącza lub włącza pełną ścieżkę przetwarzania wtyczki poprzez punkt końcowy obejścia widocznego dla hosta.
Delta Band VST3 ID 10318460	0 to 23	0	Automatyczne	Wybiera pasmo używane do monitorowania pasma delta.
Delta Mode VST3 ID 10659306	Off, All bands, Selected band	Off	Automatyczne	Wybiera tryb diagnostycznego monitorowania delta.
Input Gain VST3 ID 1900926708	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia poziom wprowadzany do procesora, a tym samym zmienia dalszy napęd lub wykrywanie.
Output Gain VST3 ID 1357703165	-24.0000000 to 24.0000000	0.0000000	Automatyczne	Ustawia lub ogranicza końcowy poziom wyjściowy po głównym przetwarzaniu wtyczki.
Program VST3 ID 1886548852	Init / Flat, Vocal Resonance Guard, Mix Bus Polish, Drum Punch & Bite, Master De-Harsh, M/S Clarity	Init / Flat	Automatyczne	Wybiera program fabryczny. Ładowanie programu przywołuje skoordynowany zestaw parametrów wtyczki.

Podstawa dokumentacji

Przygotowano na podstawie aktualnego katalogu publicznego, aktualnego opisu produktu lokalnego i notatek dotyczących wdrożenia, jeśli są dostępne, istniejących podręczników w języku angielskim, jeśli są dostępne, oraz bezpośredniego skanu zainstalowanej umowy głównej VST3. Wewnętrzne szczegóły implementacji, które nie są widoczne dla użytkownika, są celowo wykluczone; wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika i elementy sterujące widoczne dla hosta są udokumentowane.