

TB Spectral Transient Shaper

SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Procesor przejściowy STFT, który oddziela atak i podtrzymanie według przedziału częstotliwości, z wykrywaniem Simple/EQ, trybami monitorowania, nasyceniem, obcinaniem, ograniczaniem i nadpróbkowaniem.



Wersja katalogowa: 1.4.0

Wydanie dokumentacji: 2026-08-04

Udokumentowane punkty końcowe widoczne dla hosta: 41

1. Przeznaczenie produktu

Procesor przejściowy STFT, który oddziela atak i podtrzymanie według przedziału częstotliwości, z wykrywaniem Simple/EQ, trybami monitorowania, nasyceniem, obcinaniem, ograniczaniem i nadpróbkowaniem.

Szerokopasmowe moduły kształtujące transjenty traktują cały sygnał jako jedną obwiednię, więc dodanie uderzenia do stopy może również wyolbrzymić dźwięki talerzy lub szum pomieszczenia. TB Spectral Transient Shaper wykrywa atak i podtrzymanie w poszczególnych przedziałach widmowych i pozwala, aby krzywa czułości pozostała globalna lub uzależniła się od częstotliwości.

Jaki wynik to daje

- Frequency zależne od wzmocnienia lub stłumienia ataku
- Niezależne kształtowanie podtrzymania
- Monitorowanie delta wykrytego i zmienionego materiału
- Opcjonalne nasycenie, obcinanie, nadpróbkowanie i ograniczanie wartości szczytowych

Przepływ sygnału

Input Gain -> STFT analiza -> Attack/Sustain detektory -> Simple lub trójobszarowe EQ krzywe czułości -> wzmocnienie widmowe -> odwrotne STFT -> Saturation -> Clipper -> Output Gain -> Limiter

2. Kompletny przewodnik po funkcjach

Attack i Sustain

Attack Gain zmienia szybko rosnącą energię; Sustain Gain zmienia stabilną lub zanikającą energię. Ich niezależna kontrola czułości i Release określa kwalifikowalność i powrót do zdrowia.

Simple Mode

Jedna wartość czułości poziomej dotyczy całego widma dla Attack, a druga dla Sustain. Jest to najszybszy sposób ustalenia, czy proces pasuje do źródła.

EQ Mode

Niezależne węzły częstotliwości, Q i czułości Low, Mid i High tworzą zależne od częstotliwości krzywe detektora dla Attack i Sustain.

Monitor trybów

Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain i Sustain Delta ujawniają pełny wynik lub materiał zidentyfikowany/zmieniony przez konkretny detektor.

Saturation

Włącz Saturation, wybierz Soft, Punch, Warm, Digital, Fold lub Hard, ustaw Drive i opcjonalnie połącz zachowanie modułu kształtującego poprzez Saturation Shaper Link.

Clipper i Limiter

Clipper wykorzystuje własny próg do kształtowania twardych pików. Limiter wykorzystuje Limiter Threshold i kontrolkę Lookahead. They are separate final safety/character stages.

Oversampling

x1, x2, x4 lub x8 wpływają na nieliniowe etapy wykańczania i kompromis między procesorem a opóźnieniem. Wybierz wyższe współczynniki, gdy liczy się jakość zniekształceń.

3. Szybki start

1. Zaczynij od Simple Mode z wyłączonymi Saturation, Clipper i Limiter.
2. Obniż Attack Sensitivity, aż zareagują żądane trafienia, a następnie ustaw Attack Gain.
3. Opuść Sustain Sensitivity, aż zareaguje korpus lub ogony, a następnie ustaw Sustain Gain.
4. Tune both Release controls.
5. Przełącz na EQ Mode tylko wtedy, gdy reakcja musi być selektywna pod względem częstotliwości.
6. Use Monitor modes to confirm the target.
7. Dodaj ostatnie etapy wykańczania i dopasowanie poziomu Input/Output.

4. Praktyczne przepływy pracy

Ciaśniejsze pomieszczenie na perkusję

1. Zmniejsz Sustain Gain.
2. Set Sustain Sensitivity to catch the room tail.
3. Użyj EQ Mode, aby w razie potrzeby pozostawić niski poziom podtrzymania nienaruszony.
4. Monitor Sustain Delta, aby potwierdzić, co zostało usunięte.

Oczekiwany wynik: Zanik Room ulega skróceniu, podczas gdy bezpośrednie trafienie pozostaje skupione.

Więcej kopnięcia

1. Podnieś Attack Gain.
2. W EQ Mode skupienie Attack Low/Mid czułość wokół uderzenia kopnięcia.
3. Use a short-to-medium Attack Release.
4. Enable the limiter only if peaks need control.

Oczekiwany wynik: Uderzenie wzrasta w zamierzonym paśmie bez równo unoszących się talerzy.

5. Automatyzacja, stopniowanie wzmocnienia i wykorzystanie sesji

- Automatyzuj tylko elementy sterujące, które służą wyraźnemu przejściu muzycznemu. Fast zmiany częstotliwości, czasu, wysokości dźwięku, trybu, nadpróbkowania lub selektorów algorytmów mogą celowo tworzyć artefakty lub wymagać przejścia bezpiecznego dla hosta.
- Przed oceną jakości dopasuj postrzeganą głośność. Głośniejsze ustawienie często będzie wyglądać lepiej, nawet jeśli decyzja dotycząca przetwarzania nie będzie lepsza.
- Użyj punktu końcowego obejścia wtyczki do porównania i zachowaj nieprzetworzone źródło lub wcześniejszą wersję projektu.

- Programy fabryczne są punktami wyjścia. Załadowanie programu zmienia wiele parametrów; zapisz nowy preset DAW po dostosowaniu go do źródła.
- Dodatek parametru jest przechwytywany z zainstalowanej umowy hosta VST3. Zawiera listę każdego punktu końcowego widocznego dla hosta, wyświetlanego zakresu/opcji, ustawień domyślnych, stanu automatyzacji i identyfikatora.

6. Ograniczenia, przestrogi i rozwiązywanie problemów

- Przetwarzanie STFT wprowadza opóźnienia i może powodować rozmazanie ekstremalnych ustawień przy agresywnych ustawieniach.
- Tryby Monitor mają charakter diagnostyczny i należy je zwrócić do Normal.
- Clipper i Limiter mogą ukrywać nadmierne wzmocnienie przejściowe; najpierw ustaw kształtownik.
- Brak słyszalnych zmian: sprawdź, czy wtyczka i odpowiedni podblok są włączone, Mix/Amount nie ma wartości neutralnej, a źródło zawiera energię w przetwarzanym obszarze.
- Nieoczekiwany poziom: przywróć elementy sterujące wejścia, wyjścia, wysyłki, sprzężenia zwrotnego i miksu równoległego do konserwatywnych wartości, a następnie przebuduj ustawienia po jednym bloku na raz.
- Automatyka nie pasuje do panelu: załaduj ponownie projekt, potwierdź, że DAW adresuje aktualną wersję wtyczki i sprawdź, czy wartości zostały zastąpione programem fabrycznym lub przywołaniem stanu.
- Clicks lub przejścia: unikaj natychmiastowych zmian w algorytmie, czasie, wysokości dźwięku, trybie lub selektorach nadpróbkowania, chyba że dźwięk jest zamierzony.

7. Pełne odniesienie do parametrów hosta

Ten dodatek zawiera wszystkie parametry (liczba) udostępniane hostowi przez aktualnie zainstalowany VST3. Powtarzające się punkty końcowe pasma EQ są celowo wyświetlane, a nie zwijane. Opcje dyskretne są drukowane w całości, gdy ujawnia je umowa główna.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
ATK_HIGH Frequency VST3 ID 1515743726	20.00 to 20000.00	8000.00	Automatyczne	Ustawia główną częstotliwość, nutę lub środek widma używany przez tę funkcję.
ATK_HIGH Q VST3 ID 1015367835	0.10 to 10.00	1.00	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość rezonansu dla nazwanego filtra lub pasma analizy.
ATK_HIGH Sensitivity VST3 ID 1516118797	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia czułość powiązanego etapu analizy lub przesyłania na szczegóły źródła.
ATK_LOW Frequency VST3 ID 700840586	20.00 to 20000.00	100.00	Automatyczne	Ustawia główną częstotliwość, nutę lub środek widma używany przez tę funkcję.
ATK_LOW Q VST3 ID 1629937023	0.10 to 10.00	1.00	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość rezonansu dla nazwanego filtra lub pasma analizy.
ATK_LOW Sensitivity VST3 ID 701215657	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia czułość powiązanego etapu analizy lub przesyłania na szczegóły źródła.
ATK_MID Frequency VST3 ID 869642262	20.00 to 20000.00	1000.00	Automatyczne	Ustawia główną częstotliwość, nutę lub środek widma używany przez tę funkcję.
ATK_MID Q VST3 ID 1630663539	0.10 to 10.00	1.00	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość rezonansu dla nazwanego filtra lub pasma analizy.
ATK_MID Sensitivity VST3 ID 870017333	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia czułość powiązanego etapu analizy lub przesyłania na szczegóły źródła.
Attack Gain VST3 ID 1091520742	-24.00 to 24.00	4.00	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji powiązanego detektora, obwiedni, ziarna lub stopnia dynamiki na początku.
Attack Release VST3 ID 1586716960	1.0 to 2000.0	50.0	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji powiązanego detektora, obwiedni, ziarna lub stopnia dynamiki na początku.
Attack Sensitivity VST3 ID 1091882238	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia szybkość reakcji powiązanego detektora, obwiedni, ziarna lub stopnia dynamiki na początku.
Bypass VST3 ID 121080692	Off, On	Off	Automatyczne	Wyłącza lub włącza pełną ścieżkę przetwarzania wtyczki poprzez punkt końcowy obejścia widoczny dla hosta.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Automatyczne; Bypass	Wyłącza lub włącza pełną ścieżkę przetwarzania wtyczki poprzez punkt końcowy obejścia widoczny dla hosta.
Clipper VST3 ID 220334386	Off, On	Off	Automatyczne	Kontroluje lub umożliwia nieliniową gęstość, kolor harmoniczny lub kształtowanie pików.
Clipper Threshold VST3 ID 374122012	-20.00 to 0.00	-0.70	Automatyczne	Ustawia poziom, od którego zaczyna działać powiązany detektor, stopień dynamiki, obcinacz lub limiter.
Input Gain VST3 ID 538763865	-24.00 to 24.00	0.00	Automatyczne	Ustawia poziom wprowadzany do procesora, a tym samym zmienia dalszy napęd lub wykrywanie.
Limiter VST3 ID 1289122898	Off, On	Off	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Limiter. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Limiter Threshold VST3 ID 982698300	-24.00 to 0.00	-0.10	Automatyczne	Ustawia poziom, od którego zaczyna działać powiązany detektor, stopień dynamiki, obcinacz lub limiter.
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 to 20.00	0.00	Automatyczne	Zapewnia kontekst przyszłego sygnału dla powiązanej dynamiki lub stopnia limitera i może zwiększać opóźnienie.
Mode VST3 ID 417437801	Simple, EQ	Simple	Automatyczne	Wybiera algorytm działania, kształt odpowiedzi lub charakter tonalny dla nazwanego bloku.
Monitor VST3 ID 1931564424	Normal, Normal Delta, Attack, Attack Delta, Sustain, Sustain Delta	Normal	Automatyczne	Sterowanie automatyczne przez hosta dla Monitor. W tej tabeli pokazano jego pełny zakres i ustawienia domyślne; używaj go z powiązaną sekcją funkcji powyżej.
Output Gain VST3 ID 866227696	-24.00 to 24.00	0.00	Automatyczne	Ustawia lub ogranicza końcowy poziom wyjściowy po głównym przetwarzaniu wtyczki.
Oversampling VST3 ID 196524042	x1, x2, x4, x8	x1	Automatyczne	Wybiera wewnętrzny współczynnik nadpróbkowania, zamieniając więcej procesora/opóźnień na czystsze przetwarzanie nieliniowe.

Parametr	Zakres / opcje	Domyślne	Stan gospodarza	Funkcja
Program VST3 ID 1886548852	Init, Snap Kick, Room Kill, Big Room, Top End Crack, Sub Punch, Parallel Slam, Finger Definition, Sub Hold, Amp Grit, Pick Attack, Soft Strum, Piano Bloom, Metallic Edge, Consonant Control, Breath Forward, Vocal Presence, Glue Tighten, Mix Punch, Open The Mix, Master Safety, Reverse Swell, Gated Spikes, Frozen Tail, Broken Transients	Init	Automatyczne	Wybiera program fabryczny. Ładowanie programu przywołuje skoordynowany zestaw parametrów wtyczki.
Saturation VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	Automatyczne	Ustawia siłę powiązanej reakcji dynamiki.
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 to 36.00	0.00	Automatyczne	Ustawia siłę powiązanej reakcji dynamiki.
Saturation Mode VST3 ID 825005692	Soft, Punch, Warm, Digital, Fold, Hard	Soft	Automatyczne	Ustawia siłę powiązanej reakcji dynamiki.
Saturation Shaper Link VST3 ID 692104358	Off, On	Off	Automatyczne	Ustawia siłę powiązanej reakcji dynamiki.
SUS_HIGH Frequency VST3 ID 1315314279	20.00 to 20000.00	8000.00	Automatyczne	Ustawia główną częstotliwość, nutę lub środek widma używany przez tę funkcję.
SUS_HIGH Q VST3 ID 1023218370	0.10 to 10.00	1.00	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość rezonansu dla nazwanego filtra lub pasma analizy.
SUS_HIGH Sensitivity VST3 ID 1315689350	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia czułość powiązanego etapu analizy lub przesyłania na szczegóły źródła.
SUS_LOW Frequency VST3 ID 1802753777	20.00 to 20000.00	100.00	Automatyczne	Ustawia główną częstotliwość, nutę lub środek widma używany przez tę funkcję.
SUS_LOW Q VST3 ID 1560916600	0.10 to 10.00	1.00	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość rezonansu dla nazwanego filtra lub pasma analizy.
SUS_LOW Sensitivity VST3 ID 1803128848	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia czułość powiązanego etapu analizy lub przesyłania na szczegóły źródła.
SUS_MID Frequency VST3 ID 1971555453	20.00 to 20000.00	1000.00	Automatyczne	Ustawia główną częstotliwość, nutę lub środek widma używany przez tę funkcję.
SUS_MID Q VST3 ID 1561643116	0.10 to 10.00	1.00	Automatyczne	Ustawia szerokość pasma lub ostrość rezonansu dla nazwanego filtra lub pasma analizy.
SUS_MID Sensitivity VST3 ID 1971930524	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia czułość powiązanego etapu analizy lub przesyłania na szczegóły źródła.
Sustain Gain VST3 ID 1366388941	-24.00 to 24.00	-2.00	Automatyczne	Ustawia wzmocnienie dla nazwanego wejścia, wyjścia, pasma lub równoległej ścieżki wysyłania/powrotu.
Sustain Release VST3 ID 1830083545	1.0 to 2000.0	50.0	Automatyczne	Ustawia czas potrzebny do odzyskania lub zaniku powiązanego detektora, obwiedni, pogłosu lub procesu rezonansowego.
Sustain Sensitivity VST3 ID 1366750437	0.00 to 1.00	0.50	Automatyczne	Ustawia czułość powiązanego etapu analizy lub przesyłania na szczegóły źródła.

Podstawa dokumentacji

Przygotowano na podstawie aktualnego katalogu publicznego, aktualnego opisu produktu lokalnego i notatek dotyczących wdrożenia, jeśli są dostępne, istniejących podręczników w języku angielskim, jeśli są dostępne, oraz bezpośredniego skanu zainstalowanej umowy głównej VST3. Wewnętrzne szczegóły implementacji, które nie są widoczne dla użytkownika, są celowo wykluczone; wszystkie funkcje dostępne dla użytkownika i elementy sterujące widoczne dla hosta są udokumentowane.