

# TB Compressor

## DETALJERAD ANVÄNDARMANUAL

En Peak/RMS dynamikprocessor med sidokedjefiltrering, lookahead, stereolänkning, mättnad, kretsmodeller och översampling.



Katalogversion: 2.0.0

Dokumentationsupplaga: 2026-08-04

Värdsynliga slutpunkter dokumenterade: 21

# 1. Produktens syfte

**En Peak/RMS dynamikprocessor med sidokedjefiltrering, lookahead, stereolänkning, mättnad, kretsmodeller och översampling.**

Dynamiska källor behöver ofta både nivåkontroll och målmedveten ton. En transparent kompressor kan kontrollera toppar men lämnar källan oinspirerande; en färgad kompressor kan tillföra energi men dölja dynamikens beslut. TB Compressor separerar detektering, förstärkningsreduktion, sidokedjefokus och mättnad så att varje del kan ställas in medvetet.

## Vilket resultat det skapar

- Transparent utjämning eller assertiv toppkontroll
- Frequency-fokuserat detektorbeteende
- Länkad stereobildstabilitet
- Valfri harmonisk färg före slutlig trimning

## Signalflöde

**Input trim -> filtrerad topp eller RMS detektor med valfri lookahead -> förstärkningsdator -> stereolänk -> mättnad/kretssteg med översampling -> makeup och utgång**

# 2. Komplette funktionsguide

## Detektering av topp och RMS

Peak-läget reagerar på omedelbara utflykter och är lämpligt för trummor och skydd. RMS-läget följer genomsnittlig energi och är ofta smidigare för sång, bas och bussar.

## Threshold, Ratio och Knee

Threshold definierar var komprimeringen börjar, Ratio styr hur starkt nivån över tröskeln begränsas och Knee mjukar upp övergången. Ett brett knä är smidigare; ett smalt knä är mer avgörande.

## Attack, Release och Lookahead

Attack bevarar eller dämpar fronten av ett ljud, Release bestämmer återställning och Lookahead tillåter tidigare toppkontroll till bekostnad av latens. Mycket korta attack- och släppvärden kan låta tätt eller förvrängt av design.

## Sidechain filter

Low Cut förhindrar subbas från att dominera detektion. High Cut kan minska detektorns känslighet för ljusa transienter. Dessa filter påverkar detektorn, inte den hörbara programvägen.

## Stereo Link

Stereo Link tillämpar ett delat dynamikbeslut så att bilden inte lutar när en kanal toppar. Inaktivera endast för avsiktligt oberoende kanälrörelse.

## Saturation system

Aktivera Saturation, välj Clean, Soft, Hard, Punch, Warm eller Tape, använd sedan OversamplingM0\_\_ och 0Drive. De separata kretsmodellvalen ändrar responskaraktär. Oversampling minskar aliasing till högre CPU- och latenskostnad.

## Vinn iscensättning

Input ändrar hur hårt detektorn och färgstegen drivs. Makeup återställer avsiktlig nivå efter reduktion; Output är den sista trimningen. Jämför med matchad ljudstyrka.

## 3. Snabbstart

1. Ställ in Input, Makeup och Output till enhet och inaktivera Saturation.
2. Välj Peak eller RMS detektion.
3. Sänk Threshold tills förstärkningsminskningen når det avsedda området.
4. Ställ in Ratio och Knee för kontrolltecken.
5. Tune Attack och Release i låtens sammanhang.
6. Använd sidokedjefiltrering om låga eller höga nivåer triggar för starkt.
7. Lägg till mättnad sist och nivåmatcha med Output.

## 4. Praktiska arbetsflöden

### Vokal utjämning

1. Aktivera RMS.
2. Använd ett måttligt förhållande och mjukt knä.
3. Ställ in Attack tillräckligt länge för att hålla konsonanter fria.
4. Använd en medium release som återkommer mellan fraserna.
5. Applicera ljus Warm eller Tape mättnad parallellt.

**Förväntat resultat: Sången håller sig framåt och även utan att tappa artikulation.**

### Trumslag

1. Använd toppdetektion.
2. Sätt en långsammare attack för att passera den första träffen.
3. Ställ in release för att återhämta sig före nästa slag.
4. Använd Punch mättnad och översampling om ytterligare densitet behövs.

**Förväntat resultat: Transienter förblir definierade medan kroppen blir tätare och mer kontrollerad.**

### Sidechain ducking

1. Led nyckelsignalen till den externa sidokedjebussen.
2. Använd sidokedjefilter för att isolera det användbara triggerintervallet.
3. Välj snabb attack och tempo-lämplig release.
4. Håll Stereo Link aktiverat för stabil bildbehandling.

**Förväntat resultat: Målspåret rör sig ur vägen förutsägbart när nyckelsignalen anländer.**

## 5. Automatisering, förstärkning och användning av sessioner

- Automatisera endast kontroller som tjänar en tydlig musikalisk övergång. Fast rörelse av frekvens, tid, tonhöjd, läge, översampling eller algoritmvaljare kan avsiktligt skapa artefakter eller kräva en värdsäker övergång.
- Matcha upplevd ljudstyrka innan du bedömer kvalitet. En högre inställning kommer ofta att verka bättre även när bearbetningsbeslutet inte är bättre.
- Använd plugin-bypass-slutpunkten för jämförelse och bevara en obearbetad källa eller tidigare projektversion.
- Fabriksprogram är utgångspunkter. Att ladda ett program ändrar flera parametrar; spara en ny DAW förinställning efter att ha anpassat den till källan.
- Parameterbilagan hämtas från det installerade värdkontraktet VST3. Den listar alla värdsynliga slutpunkter, dess visade intervall/alternativ, standard, automatiseringsstatus och identifierare.

## 6. Begränsningar, försiktighetsåtgärder och felsökning

- Lookahead och översampling kan ändra latens.
- Saturation Mix är inte en ersättning för komprimering Makeup.
- Tung olänkad komprimering kan flytta stereobilden.
- Ingen hörbar ändring: bekräfta att plug-in och relevant underblock är aktiverade, Mix/Amount har inte ett neutralt värde och källan innehåller energi i den bearbetade regionen.
- Öväntad nivå: återställ in-, ut-, sändnings-, återkopplings- och parallellmix-kontroller till konservativa värden, bygg sedan om inställningen ett block i taget.
- Automatisering matchar inte panelen: ladda om projektet, bekräfta att DAW adresserar den aktuella plugin-versionen och kontrollera om ett fabriksprogram eller en stat återkallar utbytta värden.
- Clicks eller övergångar: undvik omedelbara samplingar av algoritm-, tid-, tonhöjds-, läges- eller översamlingsväljare om inte ljudet är avsiktligt.

## 7. Fyll i värdparameterreferensen

Den här bilagan innehåller alla 21 parametrar som exponeras av den nuvarande installerade VST3 för en värd. Upprepade EQ-bandslutpunkter listas avsiktligt i stället för att kollapsa. Diskreta optioner skrivs ut i sin helhet när värdkontraktet avslöjar dem.

| Parameter                                            | Räckvidd / alternativ                                              | Standard      | Värdstatus         | Funktion                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attack</b><br>VST3 ID 1941037640                  | 0.10 to 200.00                                                     | 10.00         | Automatisk         | Ställer in hur snabbt det associerade detektor-, kuvert-, korn- eller dynamikstadiet reagerar vid start.                                                |
| <b>Bypass</b><br>VST3 ID 1652125811                  | Off, On                                                            | Off           | Automatisk; Bypass | Stänger av eller aktiverar hela plugin-bearbetningsvägen genom den värdsynliga bypass-ändpunkten.                                                       |
| <b>Input</b><br>VST3 ID 69820330                     | -24.00 to 24.00                                                    | 0.00          | Automatisk         | Ställer in nivån som går in i processorn och ändrar därför nedströmsdrift eller detektering.                                                            |
| <b>Knee</b><br>VST3 ID 2311491                       | 0.00 to 6.00                                                       | 6.00          | Automatisk         | Värdautomatisk kontroll för Knee. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan. |
| <b>Lookahead</b><br>VST3 ID 1770736226               | 0.00 to 20.00                                                      | 0.00          | Automatisk         | Ger framtidssignalkontext till den tillhörande dynamiken eller begränsarsteget och kan lägga till latens.                                               |
| <b>Makeup</b><br>VST3 ID 119293193                   | 0.00 to 24.00                                                      | 0.00          | Automatisk         | Ställer in förstärkning för den namngivna ingången, utgången, bandet eller parallell sänd-/returväg.                                                    |
| <b>Output</b><br>VST3 ID 195300609                   | -24.00 to 24.00                                                    | 0.00          | Automatisk         | Ställer in eller begränsar den slutliga utgångsnivån efter plugin-programmets huvudbearbetning.                                                         |
| <b>Oversampling</b><br>VST3 ID 1589895355            | 1x (Off), 2x, 4x, 8x                                               | 1x (Off)      | Automatisk         | Väljer den interna översamlingsfaktorn, byter mer CPU/latency för renare icke-linjär bearbetning.                                                       |
| <b>Program</b><br>VST3 ID 1886548852                 | Clean Control, Vocal Leveler, Drum Punch, Bus Glue, Sidechain Duck | Clean Control | Automatisk         | Väljer ett fabriksprogram. Att ladda ett program hämtar en samordnad uppsättning plug-in parametrar.                                                    |
| <b>Ratio</b><br>VST3 ID 77748203                     | 1.00 to 20.00                                                      | 2.00          | Automatisk         | Ställer in styrkan på det associerade dynamiksvaret.                                                                                                    |
| <b>Release</b><br>VST3 ID 1808577511                 | 5.00 to 1000.00                                                    | 100.00        | Automatisk         | Ställer in hur lång tid det tar för den associerade detektorn, envelopen, reverb eller resonansprocess att återhämta sig eller avta.                    |
| <b>RMS</b><br>VST3 ID 81272                          | Off, On                                                            | Off           | Automatisk         | Värdautomatisk kontroll för RMS. Dess fullständiga intervall och standard visas i denna tabell; använd den med den relaterade funktionssektionen ovan.  |
| <b>Saturation</b><br>VST3 ID 254601170               | Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape                               | Clean         | Automatisk         | Ställer in styrkan på det associerade dynamiksvaret.                                                                                                    |
| <b>Saturation Drive</b><br>VST3 ID 1944639409        | 0.00 to 4.00                                                       | 1.00          | Automatisk         | Ställer in styrkan på det associerade dynamiksvaret.                                                                                                    |
| <b>Saturation Enabled</b><br>VST3 ID 1252710312      | Off, On                                                            | Off           | Automatisk         | Ställer in styrkan på det associerade dynamiksvaret.                                                                                                    |
| <b>Saturation Mix</b><br>VST3 ID 442254915           | 0.00 to 1.00                                                       | 1.00          | Automatisk         | Ställer in balansen mellan den ursprungliga signalen och den fullständiga bearbetade vägen.                                                             |
| <b>Saturator Circuit Model</b><br>VST3 ID 1341934291 | Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X                                | Legacy        | Automatisk         | Väljer operativ algoritm, svarsform eller tonalkaraktär för det namngivna blocket.                                                                      |
| <b>Sidechain High Cut</b><br>VST3 ID 84552468        | 100 to 20000                                                       | 20000         | Automatisk         | Minskar högfrekvent innehåll eller förkortar högfrekvent avklingning i den associerade vägen.                                                           |
| <b>Sidechain Low Cut</b><br>VST3 ID 1315373992       | 20 to 10000                                                        | 20            | Automatisk         | Minskar lågfrekvent innehåll i tillhörande ljud- eller detektorväg.                                                                                     |
| <b>Stereo Link</b><br>VST3 ID 2030866401             | Off, On                                                            | On            | Automatisk         | Länkar kanalkontroll så att nivåändringar inte drar stereobilden åt ena sidan.                                                                          |
| <b>Threshold</b><br>VST3 ID 1241117771               | -60.00 to 0.00                                                     | -18.00        | Automatisk         | Ställer in nivån vid vilken den associerade detektorn, dynamiksteget, klipparen eller limitern börjar agera.                                            |

## Dokumentationsunderlag

Utarbetad från den aktuella offentliga katalogen, aktuella lokala produktöversikter och implementeringsnoteringar där sådana finns, befintliga engelska manualer där sådana finns och en direkt genomsökning av det installerade värdkontraktet VST3. Intern implementeringsdetaljer som inte är vända mot användaren är avsiktligt uteslutna; alla användarvänliga funktioner och värdsynliga kontroller är dokumenterade.