

TB Inverted Phaser

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

เฟสเซอร์แบบลบหลายขั้นตอนที่มีรอยบากลึก ระยะห่างที่ปรับได้ การตอบสนอง รูปร่าง LFO ห้าแบบ และความกระวนกระวายใจแบบสุ่ม



เวอร์ชันแคตตาล็อก: 2.2.0

ฉบับเอกสารประกอบ: 2026-08-04

เอกสารปลายทางที่ไฮสตรมมองเห็นได้: 13

1. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

เฟสเซอร์แบบลบหลายขั้นตอนที่มีรอยบากลึก ระยะห่างที่ปรับได้ การตอบสนอง รูปร่าง LFO หัวแบบ และความกระวนกระวายใจแบบสุ่ม

เฟสเซอร์แบบเดิมจะเพิ่มเส้นทางส่งผ่านทั้งหมดไปยังสัญญาณแห่ง TB Inverted Phaser ลบออก ทำให้เกิดรอยบากการยกเล็กที่หนักและลึกยิ่งขึ้น ซึ่งยังคงกำหนดไว้อย่างชัดเจนบนแป้น คอร์ดแบบยั่งยืน กีตาร์ และวัสดุที่มีการออกแบบเสียง

มันสร้างผลลัพธ์อะไร.

- รอยบากสเปกตรัมที่เคลื่อนไหวลึก
- รูปแบบคล้ายหวีดตั้งแต่หนึ่งถึงสิบสองขั้นตอน
- การมอดูเลตที่ไม่เสถียรเป็นประจำหรือโดยเจตนา
- แห้ง/เปียกและความคมพื้นผิวที่เหลือน

การไหลของสัญญาณ

Input -> เครือข่ายแบบ all-pass แบบหลายขั้นตอน -> การรวมกันแบบลบ -> ข้อเสนอแนะ -> การปรับ LFO และ jitter -> Mix และ Output

2. คู่มือคุณสมบัติฉบับสมบูรณ์

Stages และ Spacing

Stages ตั้งค่าจำนวนรอยบาก; Spacing เปลี่ยนการกระจาย ไม่กี่ขั้นตอนก็ฟังดูกว้าง ในขณะที่หลายขั้นตอนก็สร้างหวีที่หนาแน่นมากขึ้น

Centre และ Depth

Centre วางขอบเขตการปรับ และ Depth ตั้งค่าการเคลื่อนที่ไปรอบๆ ศูนย์กลางนั้น

Rate และ LFO Shape

Rate ควบคุมความเร็ว Sine และ Triangle มีความราบรื่น รูปร่างทางลาดเป็นทิศทาง และ Square สร้างการเคลื่อนไหวแบบก้าว

Jitter

เพิ่มความผิดปกติที่ควบคุมได้ให้กับการเคลื่อนไหวเป็นระยะ ใช้ปริมาณเล็กน้อยสำหรับการดริฟท์แบบออร์แกนิก และใช้ปริมาณสูงสำหรับการมอดูเลตที่ขาด

Amount, Feedback และ Mix

Amount ควบคุมการสนับสนุนเฟสการลบ Feedback เสริมรูปแบบรอยบาก และ Mix ผสมผสานผลลัพธ์ที่สมบูรณ์กับแหล่งที่มา

Output และโปรแกรม

Output ขดเขยการยกเล็กหรือการได้รับเสียงสะท้อน โปรแกรมครอบคลุมแผ่นอิเล็กทรอนิกส์ โพรแกม รวงโลหะ การกระแทกสี่เหลี่ยม และการยกเล็กโกสต์

3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. เลือกหมายเลข Stages และตั้งค่า Spacing

2. วาง Centre ใกล้กับฮาร์โมนิกที่แรงที่สุดของแหล่งที่มา
3. ตั้งค่า Depth, Rate และ LFO Shape
4. ยก Amount จนกระทั่งรอยบากชัดเจน
5. เพิ่ม Feedback อย่างระมัดระวัง
6. ใช้ Jitter เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องมีการการซ้ำที่สมบูรณ์แบบ จากนั้นจึงจับคู่ระดับ Output

4. ขั้นตอนการทำงานเชิงปฏิบัติ

การเคลื่อนไหวของแผ่น

1. ใช้ 6-12 ด่าน
2. เลือก Sine หรือ Triangle
3. ตั้งค่าซ้ำ Rate กว้าง Depth และปานกลาง Feedback

ผลที่คาดหวัง: แผนรองพัฒนาการเคลื่อนไหวที่ลึกและต่อเนื่องโดยไม่มีการก้าวเป็นจังหวะ

การกวาดทางกล

1. เลือก ทางลาด หรือ Square
2. เพิ่ม Feedback และ Jitter
3. ใช้ขั้นตอนน้อยลงเพื่อให้ได้รอยบากที่ใหญ่และคมชัดยิ่งขึ้น

ผลที่คาดหวัง: แหล่งกำเนิดได้รับการเคลื่อนไหวทางสเปกตรัมแบบมีทิศทางเหมือนเครื่องจักร

5. การทำงานอัตโนมัติ เพิ่มการจัดเตรียม และการใช้เซสชัน

- ควบคุมอัตโนมัติเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนผ่านดนตรีที่ชัดเจน Fast การเคลื่อนไหวของความถี่ เวลา ระดับเสียง โหมด การสุ่มตัวอย่างเกิน หรือตัวเลือกอัลกอริทึมอาจจ้องใจสร้างอาร์ติแฟกต์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยสำหรับโฮสต์
- จับคู่ความถี่ที่รับรู้ก่อนตัดสินใจคุณภาพ การตั้งค่าที่ตั้งไว้มักจะดูดีขึ้นแม้ว่าการตัดสินใจในการประมวลผลจะไม่ดีขึ้นก็ตาม
- ใช้จุดสิ้นสุดบายนพาสปลั๊กอินสำหรับการเปรียบเทียบและรักษาแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้ประมวลผลหรือเวอร์ชันโปรเจกต์ก่อนหน้านี้
- โปรแกรมโรงงานเป็นจุดเริ่มต้น การโหลดโปรแกรมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว บันทึก DAW ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่หลังจากปรับให้เข้ากับแหล่งที่มา
- ภาคผนวกของพารามิเตอร์ถูกจับจากสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้งไว้ โดยแสดงรายการปลายทางทั้งหมดที่โฮสต์มองเห็นได้ ช่วง/ตัวเลือกที่แสดง ค่าเริ่มต้น สถานะการทำงานอัตโนมัติ และตัวระบุ

6. ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และการแก้ไขปัญหา

- การประมวลผลเฟสแบบลบสามารถจัดพลังงานจำนวนมากที่บันทึกเฉพาะได้
- High Feedback อาจดัง
- ตรวจสอบเอฟเฟกต์ในแบบโมโนเสมอเมื่อเป็นส่วนหนึ่งของเซนเซอร์โอทีที่กว้างขึ้น
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยิน: ยืนยันว่าเปิดใช้งานปลั๊กอินและบล็อกย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว Mix/Amount ไม่ได้เป็นค่าที่เป็นกลาง และแหล่งที่มาที่มีพลังงานอยู่ในขอบเขตที่ประมวลผล
- ระดับที่ไม่คาดคิด: คีนค่าอินพุต เอาต์พุต การส่ง ผลป้อนกลับ และการควบคุมแบบผสมแบบขนานให้เป็นค่าอนุรักษ์ จากนั้นสร้างการตั้งค่าใหม่ที่ละเอียด

- ระบบอัตโนมัติไม่ตรงกับพาด: รีโพลด์โปรเจกต์ ยืนยันว่า DAW กำลังแก้ไขเวอร์ชันปลั๊กอินปัจจุบัน และตรวจสอบว่าโปรแกรมจากโรงงานหรือการเรียกคืนสถานะแทนที่ค่าแล้วหรือไม่
- Clicks หรือการเปลี่ยนภาพ: หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม เวลา ระดับเสียง โหมด หรือตัวเลือกการสุ่มตัวอย่างทันที เว้นแต่ว่าเสียงนั้นตั้งใจ

7. อ้างอิงพารามิเตอร์โฮสต์ให้เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกนี้มีพารามิเตอร์ 13 ทั้งหมดที่เปิดเผยโดย VST3 ที่ติดตั้งปัจจุบันไปยังโฮสต์ จุดสิ้นสุด EQ-band ที่ซ้ำกันถูกแสดงรายการโดยเจตนาแทนที่จะยุบ ตัวเลือกแยกจะถูกพิมพ์เพิ่มเติมเมื่อสัญญาณโฮสต์เปิดเผย

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโฮสต์	ฟังก์ชัน
Amount VST3 ID 733630552	0.0 to 100.0	65.0	อัตโนมัติ	กำหนดความรุนแรงของกระบวนการที่ ☐ กำหนดคีย์ ☐ ออซี ☐ ส่งผลต่อสัญญาณ
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	อัตโนมัติ; Bypass	ปิดหรือเปิดเส้นทางการประมวลผล ☐ อื่นที่ ☐ สมบูรณ์ผ่านจุดสิ้นสุดบายพาสที่ ☐ โฮสต์มองเห็นได้
Centre VST3 ID 783470043	120.0 to 4000.0	720.0	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความถี่หลัก บันทึกล็อก หรือศูนย์สเปกตรัมที่ใช้โดยฟังก์ชันนี้
Depth VST3 ID 95472323	0.0 to 100.0	70.0	อัตโนมัติ	กำหนดความรุนแรงของกระบวนการที่ ☐ กำหนดคีย์ ☐ ออซี ☐ ส่งผลต่อสัญญาณ
Feedback VST3 ID 1955982213	0.0 to 85.0	28.0	อัตโนมัติ	ส่งคืนสัญญาณที่ประมวลผลไปยังอินพุตของตัวเองเพื่อขยายหรือเพิ่มเอฟเฟกต์ให้เข้มข้นขึ้น
Jitter VST3 ID 987746540	0.0 to 100.0	0.0	อัตโนมัติ	ควบคุมความหนาแน่นแบบละเอียด การกระจายตัวหรือการแปรผันแบบสุ่มสำหรับกระบวนการที่ระบุชื่อ
LFO Shape VST3 ID 686216812	Sine, Triangle, Ramp Up, Ramp Down, Square	Sine	อัตโนมัติ	เลือกอัลกอริธึมการดำเนินงาน รูปร่างการตอบสนองหรืออักขระวรรณยุกต์สำหรับบล็อกที่มีชื่อ
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	100.0	อัตโนมัติ	ตั้ง ☐ ค่าความสมดุลระหว่างสัญญาณเข้า ☐ เดิมและเส้นทางที่ ☐ ประมวลผลโดยสมบูรณ์
Output VST3 ID 1141971201	-12.0 to 6.0	0.0	อัตโนมัติ	ตั้ง ☐ ค่าหรือจำกัดระดับเอาต์พุตสุดท้ายหลังจากการประมวลผลหลักของปลั๊กอิน
Program VST3 ID 1886548852	Init, Pad Drift, Slow Orbit, Wide Vortex, Fast Warble, Ramp Sweeper, Thin Air, Hollow Glass, Static Teeth, Metal Rail, Square Jolt, Broken Motion, Ghost Cancel	Init	อัตโนมัติ	เลือกโปรแกรมจากโรงงาน การโหลดโปรแกรมจะเรียกคืนชุดพารามิเตอร์ปลั๊กอินที่ประสานกัน
Rate VST3 ID 3493088	0.020 to 8.000	0.350	อัตโนมัติ	ตั้งค่าความเร็วของการมอดูเลต การเคลื่อนไหวหรือการเปลี่ยนแปลงซ้ำๆ
Spacing VST3 ID 135324739	0.0 to 100.0	35.0	อัตโนมัติ	การควบคุมโฮสต์อัตโนมัติสำหรับ Spacing ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Stages VST3 ID 1254989109	1 to 12	6	อัตโนมัติ	การควบคุมโฮสต์อัตโนมัติสำหรับ Stages ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน

พื้นฐานเอกสาร

จัดเตรียมจากแค็ตตาล็อกสาธารณะปัจจุบัน สรุปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปัจจุบัน และบันทึกการใช้งาน หากมี คู่มือภาษาอังกฤษที่มีอยู่ หากมี และการสแกนโดยตรงของสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้ง รายละเอียดการใช้งานภายในที่ไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จะถูกแยกออกโดยเจตนา คุณสมบัติที่ผู้ใช้เผชิญหน้ากันทั้งหมดและการควบคุมที่โฮสต์มองเห็นได้รับการบันทึกไว้