

TB Scrambler

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

แอปเฟกต์การเรียงสับเปลี่ยนสเปกตรัม 31

แบนด์ที่จัดเรียงขอบเขตความถี่ที่เลือกใหม่โดยปล่อยให้ความถี่อยู่นอกช่วงเหมือนเดิม



เวอร์ชันแคตตาล็อก: 2.3.0

ฉบับเอกสารประกอบ: 2026-08-04

เอกสารปลายทางที่ไฮสตรัมมองเห็นได้: 5

1. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

แอปพลิเคชันการเรียงสับเปลี่ยนสเปกตรัม 31

แบนด์ที่จัดเรียงขอบเขตความถี่ที่เลือกใหม่โดยปล่อยให้ความถี่อยู่นอกช่วงเหมือนเดิม

ความผิดพลาดแบบเดิมแบนด์และการสังเคราะห์ใหม่สามารถทำลายจังหวะ นักร้องโลว์เอนด์ และตำแหน่งมิกซ์ได้ TB Scrambler จำกัดขอบเขตการเปลี่ยนแปลงระหว่าง Low และ High จากนั้นจัดเรียงโครงสร้างสเปกตรัมใหม่ภายในหน้าต่างนั้น เพื่อให้สามารถลดการรับรู้ได้โดยไม่ต้องละทิ้งแหล่งที่มาทั้งหมด

มันสร้างผลลัพธ์อะไร.

- การจดจำเสียงร้องและลูป
- โลหะ รูปแบบเข้ารหัส และคล้ายวิทยุ
- ป้องกันเสียงเบสและอากาศภายนอกหน้าต่างที่เลือก
- การเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่การสร้างใหม่ไปจนถึงการกระจัดทั้งหมด

การไหลของสัญญาณ

Input -> การวิเคราะห์ 31 แบนด์ -> Low/High การเลือกภูมิภาค -> การเรียงสับเปลี่ยนสเปกตรัมที่ทำซ้ำได้ -> Scramble Amount การแก้ไข -> การสร้างใหม่

2. คู่มือคุณสมบัติฉบับสมบูรณ์

ขอบเขต Low และ High

เฉพาะแถบสเปกตรัมระหว่าง Low และ High เท่านั้นที่จะถูกจัดเรียงใหม่ ให้ Low อยู่เหนือค่าพื้นฐานเพื่อรักษาน้ำหนักเสียงเบส ลด High เพื่อรักษาอากาศธรรมชาติ

Scramble Amount

ที่ 0 เปอร์เซนต์ ภูมิภาคที่เลือกจะสร้างขึ้นใหม่ตามปกติ

การเพิ่มค่าจะย้ายของจดหมายรูปแบบและโครงสร้างที่ละเอียดไปสู่การเรียงสับเปลี่ยนแบบคงที่

การทำซ้ำ

การเรียงสับเปลี่ยนสามารถทำซ้ำได้แทนที่จะสุ่มแบบใหม่ทุกๆ บล็อก ซึ่งทำให้คำที่ตั้งล่วงหน้าและระบบอัตโนมัติมีเสถียรภาพ

โปรแกรม

โปรแกรมโรงงานย้ายจาก Vocal Haze และ Drum Grit ถึง Formant Flip, Alien Broadcast, Glass Shatter และ Total Dislocation

3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. ตั้งค่า Scramble Amount เป็น 100 เปอร์เซนต์ชั่วคราว
2. ย้าย Low และ High จนกระทั่งเฉพาะสเปกตรัมที่ต้องการเท่านั้นที่จะถูกแปลง
3. ลด Scramble Amount ให้เป็นความเข้มที่ใช้งานได้
4. เปรียบเทียบกับนายพาสที่ความดังที่ตรงกัน
5. ทำให้ Amount เป็นแบบอัตโนมัติสำหรับการเปลี่ยนภาพและขอบเขตสำหรับการพัฒนาโฟกัส

4. ขั้นตอนการทำงานเชิงปฏิบัติ

เสียงคนต่างดาว

1. ตั้งค่า Low ให้อยู่เหนือเสียงพื้นฐาน
2. ตั้งค่า High รอบขอบเขตความชัดเจนด้านบน
3. เพิ่ม Scramble Amount จนกระทั่งรูปแบบกลายเป็นสารสังเคราะห์
4. ย้อนกลับ Amount ลงหากค่าต้องชัดเจน

ผลที่คาดหวัง: เสียงจะถูกเข้ารหัสและเป็นโลหะในขณะที่เสียงระดับล่างยังคงอยู่

เนื้อมีกลิ่น

1. ป้องกันลูกเต๋าด้านล่าง Low.
2. จำกัด High เพื่อให้อากาศของฉาบเป็นธรรมชาติ
3. ใช้สไลด์ Amount และเปลี่ยนตำแหน่งโดยอัตโนมัติเพื่อเติม

ผลที่คาดหวัง: เสียงกลางจะแตกหักโดยไม่ทำให้ร้องหายไป

5. การทำงานอัตโนมัติ เพิ่มการจัดเตรียม และการใช้เซสชัน

- ความคุมอัตโนมัติเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนผ่านดนตรีที่ชัดเจน Fast การเคลื่อนไหวของความถี่ เวลา ระดับเสียง โหมด การสุ่มตัวอย่างเกิน หรือตัวเลือกอัลกอริทึมอาจจูงใจสร้างอาร์ติแฟกต์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยสำหรับโฮสต์
- จับคู่ความถี่ที่รับรู้ก่อนตัดสินใจคุณภาพ การตั้งค่าที่ต่ำกว่ามักจะดูดีขึ้นแม้ว่าการตัดสินใจในการประมวลผลจะไม่ดีขึ้นก็ตาม
- ใช้จุดสิ้นสุดบายนพาล์กอินสำหรับการเปรียบเทียบและรักษาแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้ประมวลผลหรือเวอร์ชันโปรเจกต์ก่อนหน้านี้
- โปรแกรมโรงงานเป็นจุดเริ่มต้น การโหลดโปรแกรมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว บันทึก DAW ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่หลังจากปรับให้เข้ากับแหล่งที่มา
- ภาคผนวกของพารามิเตอร์ถูกจับจากสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้งไว้ โดยแสดงรายการปลายทางทั้งหมดที่โฮสต์มองเห็นได้ ช่วง/ตัวเลือกที่แสดง ค่าเริ่มต้น สถานะการทำงานอัตโนมัติ และตัวระบุ

6. ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และการแก้ไขปัญหา

- Low ต้องคงอยู่ต่ำกว่า High เพื่อให้หน้าต่างการประมวลผลมีประโยชน์
- High Amount สามารถทำให้คำพูดไม่สามารถเข้าใจได้โดยการออกแบบ
- เวลาแฝงและรอยเบือนสเปกตรัมเป็นผลสืบเนื่องตามปกติของการวิเคราะห์แถบความถี่
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยิน: ยืนยันว่าเปิดใช้งานปลั๊กอินและล๊อคย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว Mix/Amount ไม่ได้เป็นค่าที่เป็นกลาง และแหล่งที่มาที่มีพลังงานอยู่ในขอบเขตที่ประมวลผล
- ระดับที่ไม่คาดคิด: คีนค่าอินพุต เอาต์พุต การส่ง ผลย้อนกลับ และการควบคุมแบบผสมแบบขนานให้เป็นค่าอนุรักษ์ จากนั้นสร้างการตั้งค่าใหม่ที่ล๊อค
- ระบบอัตโนมัติไม่ตรงกับพารามิเตอร์: รีโหลดโปรเจกต์ ยืนยันว่า DAW กำลังแก้ไขเวอร์ชันปลั๊กอินปัจจุบัน และตรวจสอบว่าโปรแกรมจากโรงงานหรือการเรียกคืนสถานะแทนที่ค่าแล้วหรือไม่
- Clicks หรือการเปลี่ยนภาพ: หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม เวลา ระดับเสียง โหมด หรือตัวเลือกการสุ่มตัวอย่างทันที เว้นแต่ว่าเสียงนั้นตั้งใจ

7. อ้างอิงพารามิเตอร์โฮสต์ให้เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกนี้มีพารามิเตอร์ 5 ทั้งหมดที่เปิดเผยโดย VST3 ที่ติดตั้งปัจจุบันไปยังโฮสต์ จุดสิ้นสุด EQ-band ที่ซ้ำกันถูกแสดงรายการโดยเจตนาแทนที่จะยุบ ตัวเลือกแยกจะถูกพิมพ์เติมเมื่อสัญญาณโฮสต์เปิดเผย

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะโฮสต์	ฟังก์ชัน
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	อัตราโน้ต; Bypass	ปิดหรือเปิดเส้นทางการประมวลผลปลั๊กอินที่ ☐ สมบูรณ์ผ่านจุดสิ้นสุดสุดท้ายพาสที่ ☐ โฮสต์มองเห็นได้
High VST3 ID 3202466	20 to 20000	4500	อัตราโน้ต	การควบคุมโฮสต์อัตราโน้ตสำหรับ High ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Low VST3 ID 107348	20 to 20000	300	อัตราโน้ต	การควบคุมโฮสต์อัตราโน้ตสำหรับ Low ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน
Program VST3 ID 1886548852	Init, Vocal Haze, Drum Grit, Bass Wobble, Mid Fracture, Radio Scramble, Yolk Crumble, Formant Flip, Wide Disorder, Alien Broadcast, Glass Shatter, Total Dislocation	Init	อัตราโน้ต	เลือกโปรแกรมจากโรงงาน การโหลดโปรแกรมจะเรียกคืนชุดพารามิเตอร์ปลั๊กอินที่ประสานกัน
Scramble Amount VST3 ID 733630552	0.0 to 100.0	50.0	อัตราโน้ต	กำหนดความรุนแรงของกระบวนการที่ ☐ กำหนดซี ☐ อซี ☐ ส่งผลต่อสัญญาณ

พื้นฐานเอกสาร

จัดเตรียมจากแค็ตตาล็อกสาธารณะปัจจุบัน สรุปลผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปัจจุบัน และบันทึกการใช้งาน หากมี คู่มือภาษาอังกฤษที่มีอยู่ หากมี และการสแกนโดยตรงของสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้ง รายละเอียดการใช้งานภายในที่ไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จะถูกแยกออกโดยเจตนา คุณสมบัติที่ผู้ใช้เผชิญหน้ากันทั้งหมดและการควบคุมที่โฮสต์มองเห็นได้รับการบันทึกไว้