

TB Volume

คู่มือการใช้งานโดยละเอียด

ยูทิลิตี้ระดับเชื่อมต่อสเตอริโอที่เน้นพร้อม dB และโหมดการแสดงผลเปอร์เซ็นต์ พร้อมการป้องกันเอาต์พุตสูงสุด



เวอร์ชันแคตตาล็อก: 1.2.0

ฉบับเอกสารประกอบ: 2026-08-04

เอกสารปลายทางที่ไฮสตรัมมองเห็นได้: 3

1. วัตถุประสงค์ของผลิตภัณฑ์

ยูนิตี้ระดับเชื่อมต่อมโงงสเดอรืโอที่เน้นพร้อม dB และโหมดการแสดงผลเปอร์เซ็นต์ พร้อมการป้องกันเอาต์พุตสูงสุด

ระดับเกนแบบธรรมดามีประโยชน์สำหรัการทำงานอัตโนมัติ ตัดแต่ง และการจับคู่ระดับ

แต่ยูนิตี้หลายอย่างล้อมรอบไปด้วการวัดแสงและการกำหนดเส้นทางที่หา้งงานพื้นฐานขาลง TB Volume

เก็บค่าระดับพื้นฐานไว้หนึ่งค่าและอนุญาตให้ดูได้ใน dB หรือสเกลเปอร์เซ็นต์ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากความด่งเท่ากัน โดยไม่ต้องเปลี่ยนเสียงเมื่อสลับโหมด

มันสร้างผลลัพธ์อะไร.

- Fast และการตัดแต่งระดับที่หา้งเข้าได้
- Mode สลับโดยไม่มีการกระโดดข้าม
- Clean การหา้งงานอัตโนมัติของจุดปลายมาตรฐานหนึ่งจุด
- Stereo-เชื่อมต่อมโงงการป้องกันสูงสุดในการออกแบบที่ปรับใช้

การไหลของสัญญาณ

Input -> การแมปรับระดับปกติที่แสดงเป็น dB หรือเปอร์เซ็นต์ -> การป้องกันเอาต์พุตที่เชื่อมต่อมโงงสเดอรืโอ -> เอาต์พุต

2. คู่มือคุณสมบัติฉบับสมบูรณ์

Mode

โหมด dB แสดงช่วงเกนแบบธรรมดา โหมดเปอร์เซ็นต์จะแสดงระดับปกติพื้นฐานเดียวกันในระดับ 0-300 เปอร์เซ็นต์ การเปลี่ยน Mode จะเปลี่ยนการนำเสนอ ไม่ใช่ระดับเสียงปัจจุบัน

Normalized Level

จุดสิ้นสุดระดับที่โสดมมองเห็นได้จะทำงานตั้งแต่ 0 ถึง 1 และถูกแมปรับโดยโหมดการแสดงผลที่เลือก จุดกึ่งกลางคือการอ้างอิงที่เป็นกลางในการออกแบบปัจจุบัน

การป้องกันสูงสุด

การออกแบบที่ปรับใช้ประกอบด้วยกำป้องกันด้วอย่าง-พิคที่เชื่อมต่อมโงงแบบสเดอรืโอพร้อม Lookahead แบบสั้นใกล้เต็มสเกล ถือว่ามันเป็นความปลอดภัย ไม่ใช่เป็นตัวจำกัดการเรียนรู้

ระบบอัตโนมัติ

ทำให้ระดับปกติเป็นอัตโนมัติสำหรัการจางและการเปลี่ยนแปลงจาก เนื่องจากโหมดการแสดงผลทั้งสองโหมดระบุค่าเดียวกัน อยาคาดหวังว่าจะมีเลนอัตโนมัติแยกกันสำหรั dB และเปอร์เซ็นต์

3. เริ่มต้นอย่างรวดเร็ว

1. เลือก dB หรือเปอร์เซ็นต์การแสดงผล
2. ตั้งค่าระดับในขณะที่ตรวจสอบบัสดาวนสตรีม
3. ใช้บายพาสเพื่อการเปรียบเทียบระดับที่แท้จริง
4. เขียนระบบอัตโนมัติบน Normalized Level
5. ออกจากเซตคุม; ไม่ต้องพึ่งพาการป้องกันสูงสุดสำหรัการแสดงระยะกำไรปกติ

4. ขั้นตอนการทำงานเชิงปฏิบัติ

Level ตรงกัน

1. วาง TB Volume หลังตัวประมวลผลที่ถูกประเมิน
2. ปรับระดับจนกว่าจะข้ามและจับคู่ความดังที่ประมวลผล
3. ตัดสินใจเรื่องวอร์เรนยุคหลังการจับคู่เท่านั้น

ผลที่คาดหวัง: การเปรียบเทียบสะท้อนถึงลักษณะการประมวลผลมากกว่าอดีตที่ดังกว่าดีกว่า

Simple จางหายไป

1. เลือกโหมดการแสดงผลที่ต้องการ
2. ทำให้ Normalized Level จากความเจียบไปยังเป้าหมายเป็นแบบอัตโนมัติ
3. ใช้รูปร่างเส้นโค้ง DAW เพื่อกำหนดความจางหาย

ผลที่คาดหวัง: เฟดที่เชื่อมโยงสเตอริโอที่สะอาดตาถูกสร้างขึ้นด้วยเลนอัตโนมัติหนึ่งเลน

5. การทำงานอัตโนมัติ เพิ่มการจัดเตรียม และการใช้เซสชัน

- ควบคุมอัตโนมัติเฉพาะที่รองรับการเปลี่ยนผ่านดนตรีที่ชัดเจน Fast การเคลื่อนไหวของความถี่ เวลา ระดับเสียง โหมด การสุ่มตัวอย่างเกิน หรือตัวเลือกอัลกอริทึมอาจจางใจสร้างอาร์ติแฟกต์หรือต้องการการเปลี่ยนแปลงที่ปลอดภัยสำหรับโฮสต์
- จับคู่ความดังที่รับรู้ก่อนตัดสินใจคุณภาพ การตั้งค่าที่ดังกว่ามักจะดูดีขึ้นแม้ว่าการตัดสินใจในการประมวลผลจะไม่ดีขึ้นก็ตาม
- ใช้จุดสิ้นสุดบายพาสปลั๊กอินสำหรับการเปรียบเทียบและรักษาแหล่งที่มาที่ยังไม่ได้ประมวลผลหรือเวอร์ชันโปรเจกต์ก่อนหน้านี้
- โปรแกรมโรงงานเป็นจุดเริ่มต้น การโหลดโปรแกรมจะเปลี่ยนพารามิเตอร์หลายตัว บันทึก DAW ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่หลังจากปรับให้เข้ากับแหล่งที่มา
- ภาคผนวกของพารามิเตอร์ถูกจับจากสัญญาณโฮสต์ VST3 ที่ติดตั้งไว้ โดยแสดงรายการปลายทางทั้งหมดที่โฮสต์มองเห็นได้ ช่วง/ตัวเลือกที่แสดง ค่าเริ่มต้น สถานะการทำงานอัตโนมัติ และตัวระบุ

6. ข้อจำกัด ข้อควรระวัง และการแก้ไขปัญหา

- การป้องกันจุดสูงสุดไม่ใช่การควบคุมมาสเตอร์แบบ True-Peak
- เปอร์เซนต์คือการแมปการแสดงผล ไม่ใช่ความดังที่รับรู้เชิงเส้นสำหรับทุกแหล่งที่มา
- การเพิ่มขนาดใหญ่จะช่วยให้ระดับเสียงรบกวนและระดับการประมวลผลดาว์นสตรีม
- ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ได้ยิน: ยืนยันว่าเปิดใช้งานปลั๊กอินและบล็อกย่อยที่เกี่ยวข้องแล้ว Mix/Amount ไม่ได้เป็นค่าที่เป็นกลาง และแหล่งที่มาที่มีพลังงานอยู่ในขอบเขตที่ประมวลผล
- ระดับที่ไม่คาดคิด: คีนค่าอินพุต เอาต์พุต การส่ง ผลป้อนกลับ และการควบคุมแบบผสมแบบขนานให้เป็นค่าอนุรักษ จากนั้นสร้างการตั้งค่าใหม่ที่ละเอียด
- ระบบอัตโนมัติไม่ตรงกับพาดู: รีโหลดโปรเจกต์ ยืนยันว่า DAW กำลังแก้ไขเวอร์ชันปลั๊กอินปัจจุบัน และตรวจสอบว่าโปรแกรมจากโรงงานหรือการเรียกคืนสถานะแทนที่ค่าแล้วหรือไม่
- Clicks หรือการเปลี่ยนภาพ: หลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงอัลกอริทึม เวลา ระดับเสียง โหมด หรือตัวเลือกการสุ่มตัวอย่างทันที เว้นแต่ว่าเสียงนั้นตั้งใจ

7. อ้างอิงพารามิเตอร์ไฮสทให้เสร็จสมบูรณ์

ภาคผนวกนี้มีพารามิเตอร์ 3 ทั้งหมดที่เปิดเผยโดย VST3 ที่ติดตั้งปัจจุบันไปยังไฮสท จุดสิ้นสุด EQ-band ที่เข้ากันถูกแสดงรายการโดยเจตนาแทนที่จะยุบ ตัวเลือกแยกจะถูกพิมพ์เติมเมื่อสัญญาณไฮสทเปิดเผย

พารามิเตอร์	ช่วง / ตัวเลือก	ค่าเริ่มต้น	สถานะไฮสท	ฟังก์ชัน
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	อัดโนมัต; Bypass	ปิดหรือเปิดเส้นทางการประมวลผลปลั๊กอินที่สมบูรณ์ผ่านจุดสิ้นสุดสุดท้ายพาสที่ไฮสทมองเห็นได้
Mode VST3 ID 3357091	dB, %	dB	อัดโนมัต	เลือกอัลกอริธึมการดำเนินงาน รูปร่างการตอบสนองหรืออีกขระรณยุคสำหรับบล็อกที่มีชื่อ
Normalized Level VST3 ID 102865796	0.0000 to 1.0000	0.5000	อัดโนมัต	การควบคุมไฮสทอัดโนมัตสำหรับ Normalized Level ช่วงทั้งหมดและค่าเริ่มต้นจะแสดงอยู่ในตารางนี้ใช้กับส่วนคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องด้านบน

พื้นฐานเอกสาร

จัดเตรียมจากแค็ตตาล็อกสาธารณะปัจจุบัน สรุปผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นปัจจุบัน และบันทึกการใช้งาน หากมี คู่มือภาษาอังกฤษที่มีอยู่ หากมี และการสแกนโดยตรงของสัญญาณไฮสท VST3 ที่ติดตั้ง
รายละเอียดการใช้งานภายในที่ไม่ปรากฏต่อผู้ใช้จะถูกแยกออกโดยเจตนา
คุณสมบัติที่ผู้ใช้เผชิญหน้ากันทั้งหมดและการควบคุมที่ไฮสทมองเห็นได้รับการบันทึกไว้