

TB Compressor

DETAYLI KULLANIM KILAVUZU

Yan zincir filtreleme, ileri bakış, stereo bağlantı, doygunluk, devre modelleri ve aşırı örnekleme özelliklerine sahip bir Peak/RMS dinamik işlemci.



Katalog sürümü: 2.0.0

Dokümantasyon baskısı: 2026-08-04

Ana bilgisayar tarafından görülebilen uç noktalar belgelendi: 21

1. Ürünün amacı

Yan zincir filtreleme, ileri bakış, stereo bağlantı, doygunluk, devre modelleri ve aşırı örnekleme özelliklerine sahip bir Peak/RMS dinamik işlemci.

Dinamik kaynaklar sıklıkla hem seviye kontrolüne hem de amaçlı tona ihtiyaç duyar. Şeffaf bir kompresör zirveleri kontrol edebilir ancak kaynağı sönük bırakabilir; renkli bir kompresör enerji ekleyebilir ancak dinamik kararı gizleyebilir. TB Compressor algılamayı, kazanç azaltmayı, yan zincir odağını ve doygunluğu ayırır, böylece her bir parça bilinçli olarak ayarlanabilir.

Hangi sonucu yaratır?

- Transparent seviyelendirme veya iddialı tepe kontrolü
- Frequency odaklı dedektör davranışı
- Bağlantılı stereo görüntü kararlılığı
- Son seviye triminden önce isteğe bağlı harmonik renk

Sinyal akışı

Input trim -> filtrelenmiş tepe noktası veya isteğe bağlı ileri görüşlü RMS dedektörü -> kazanç bilgisayarı -> stereo bağlantı -> aşırı örnekleme doygunluk/devre aşaması -> makyaj ve çıkış

2. Eksiksiz özellik kılavuzu

Tepe ve RMS tespiti

Tepe modu anlık sapmalara tepki verir ve tamburlara ve korumaya uygundur. RMS modu ortalama enerjiyi takip eder ve genellikle vokaller, baslar ve otobüsler için daha yumuşaktır.

Threshold, Ratio ve Knee

Threshold sıkıştırmanın nerede başlayacağını tanımlar, Ratio eşiğin üzerindeki seviyenin ne kadar güçlü bir şekilde sınırlandırıldığını kontrol eder ve Knee geçişi yumuşatır. Geniş bir diz daha pürüzsüzdür; dar bir diz daha belirleyicidir.

Attack, Release ve Lookahead

Attack sesin ön kısmını korur veya bastırır, Release kurtarmayı belirler ve Lookahead gecikme pahasına daha erken tepe kontrolüne olanak tanır. Çok kısa saldırı ve salıverme değerleri, kulağa yoğun gelebilir veya tasarım nedeniyle bozulabilir.

Sidechain filtreler

Low Cut alt basların algılamaya hakim olmasını önler. High Cut parlak geçici olaylara karşı dedektör hassasiyetini azaltabilir. Bu filtreler sesli program yolunu değil dedektörü etkiler.

Stereo Link

Stereo Link, bir kanal zirveye ulaştığında görüntünün eğilmemesi için paylaşılan bir dinamik kararı uygular. Yalnızca bilinçli olarak bağımsız kanal hareketi için devre dışı bırakın.

Saturation sistemi

Saturation'yi etkinleştirin, Clean, Soft, Hard, Punch, Warm veya Tape'yi seçin, ardından Drive ve Mix'yi kullanın. Ayrı Devre Modeli seçenekleri yanıt karakterini değiştirir. Oversampling daha yüksek CPU ve gecikme maliyetiyle takma adı

azaltır.

Aşama kazanın

Input dedektörün ve renk aşamalarının ne kadar zorlandığını değiştirir. Makeup azaltma sonrasında kasıtlı seviyeyi geri yükler; Output son kesimdir. Eşleşen ses yüksekliğinde karşılaştırın.

3. Hızlı başlangıç

1. Input, Makeup ve Output'yi birliğe ayarlayın ve Saturation'yi devre dışı bırakın.
2. Tepe veya RMS algılamayı seçin.
3. Kazanç azalması amaçlanan aralığa ulaşana kadar Threshold değerini düşürün.
4. Kontrol karakteri için Ratio ve Knee'yi ayarlayın.
5. Şarkı bağlamında Tune Attack ve Release.
6. Düşükler veya yüksekler çok güçlü tetikleniyorsa yan zincir filtrelemeyi kullanın.
7. Output ile doygunluğu en sona ve seviye eşleşmesini ekleyin.

4. Pratik iş akışları

Vokal dengeleme

1. RMS'yi etkinleştirin.
2. Orta oran ve yumuşak diz kullanın.
3. Attack'yi ünsüz harfleri temiz tutacak kadar uzun ayarlayın.
4. İfadeler arasında geri dönen orta sürüm kullanın.
5. Işık Warm veya Tape doygunluğunu paralel olarak uygulayın.

Beklenen sonuç: Vokal ileri ve hatta artikülasyonu kaybetmeden kalır.

Davul yumruk

1. Tepe algılamayı kullanın.
2. İlk vuruşu geçmek için daha yavaş bir saldırı ayarlayın.
3. Bir sonraki vuruştan önce iyileşmek için bırakmayı ayarlayın.
4. Ek yoğunluğa ihtiyaç duyulursa Punch doygunluğu ve aşırı örneklemeyi kullanın.

Beklenen sonuç: Vücut daha yoğun ve daha kontrollü hale gelirken geçici olaylar tanımlı kalır.

Sidechain eğilme

1. Anahtar sinyalini harici yan zincir veriyoluna yönlendirin.
2. Yararlı tetikleme aralığını izole etmek için yan zincir filtrelerini kullanın.
3. Hızlı saldırıyı ve tempoya uygun bırakmayı seçin.
4. Kararlı görüntüleme için Stereo Link'yi etkin tutun.

Beklenen sonuç: Hedef parça, anahtar sinyal geldiğinde tahmin edilebileceği gibi yoldan çekilir.

5. Otomasyon, kazanç aşamalandırması ve oturma kullanımı

- Yalnızca net bir müzikal geçiş sağlayan kontrolleri otomatikleştirin. Fast frekans, zaman, perde, mod, aşırı örnekleme veya algoritma seçicilerin hareketi kasıtlı olarak yapay yapılar oluşturabilir veya ana bilgisayar açısından güvenli bir geçiş gerektirebilir.
- Kaliteyi yargılamadan önce algılanan ses yüksekliğini eşleştirin. İşleme kararı daha iyi olmasa bile daha yüksek bir ayar genellikle daha iyi görünecektir.
- Karşılaştırma için eklenti bypass uç noktasını kullanın ve işlenmemiş bir kaynağı veya daha önceki proje sürümünü koruyun.
- Fabrika programları başlangıç noktalarıdır. Bir programın yüklenmesi birden fazla parametreyi değiştirir; kaynağa uyarladıktan sonra yeni bir DAW ön ayarını kaydedin.
- Parametre eki, kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinden alınmıştır. Ana bilgisayarın görebildiği her uç noktayı, görüntülenen aralığı/seçenekleri, varsayılanı, otomasyon durumunu ve tanımlayıcıyı listeler.

6. Sınırlamalar, uyarılar ve sorun giderme

- Lookahead ve aşırı örnekleme gecikmeyi değiştirebilir.
- Saturation Mix, Makeup sıkıştırmasının yerine geçmez.
- Ağır bağlantısız sıkıştırma stereo görüntüyü hareket ettirebilir.
- Sesli değişiklik yok: eklentinin ve ilgili alt bloğun etkinleştirildiğini, Mix/Amount'nin nötr bir değerde olmadığını ve kaynağın işlenen bölgede enerji içerdiğini doğrulayın.
- Beklenmedik seviye: giriş, çıkış, gönderme, geri bildirim ve paralel karışım kontrollerini muhafazakar değerlere döndürün, ardından ayarı her seferinde bir blok olarak yeniden oluşturun.
- Otomasyon panelleri eşleşmiyor: projeyi yeniden yükleyin, DAW'nin mevcut eklenti sürümünü adreslediğini doğrulayın ve değerlerin yerini bir fabrika programının veya durum geri çağırmanın alıp almadığını kontrol edin.
- Clicks veya geçişler: Ses kasıtlı olmadığı sürece algoritma, zaman, perde, mod veya aşırı örnekleme seçicilerinde örnekleme anında değişiklik yapmaktan kaçının.

7. Ana bilgisayar parametre referansını tamamlayın

Bu ek, mevcut kurulu VST3 tarafından bir ana bilgisayara sunulan tüm 21 parametrelerini içerir. Tekrarlanan EQ-bant uç noktaları daraltılmak yerine kasıtlı olarak listeleniyor. Ana sözleşme bunları ortaya çıkardığında ayrıık seçenekler tam olarak yazdırılır.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Attack VST3 ID 1941037640	0.10 to 200.00	10.00	Otomatikleştirilebilir	İlgili dedektörün, zarfın, tanenin veya dinamik aşamasının başlangıçta ne kadar hızlı yanıt vereceğini ayarlar.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir; Bypass	Ana bilgisayar tarafından görülebilen bypass uç noktası aracılığıyla eklenti işleme yolunun tamamını kapatır veya açar.
Input VST3 ID 69820330	-24.00 to 24.00	0.00	Otomatikleştirilebilir	İşlemciye giren seviyeyi ayarlar ve dolayısıyla aşağı akış sürücüsünü veya algılamayı değiştirir.
Knee VST3 ID 2311491	0.00 to 6.00	6.00	Otomatikleştirilebilir	Knee için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Lookahead VST3 ID 1770736226	0.00 to 20.00	0.00	Otomatikleştirilebilir	İlgili dinamiklere veya sınırlayıcı aşamaya gelecek sinyal bağlamı sağlar ve gecikmeyi artırabilir.
Makeup VST3 ID 119293193	0.00 to 24.00	0.00	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış giriş, çıkış, bant veya paralel gönderme/dönüş yolu için kazancı ayarlar.
Output VST3 ID 195300609	-24.00 to 24.00	0.00	Otomatikleştirilebilir	Eklentinin ana işleminden sonraki son çıkış düzeyini ayarlar veya sınırlandırır.
Oversampling VST3 ID 1589895355	1x (Off), 2x, 4x, 8x	1x (Off)	Otomatikleştirilebilir	Daha temiz doğrusal olmayan işleme için daha fazla CPU/gecikme takası yaparak dahili aşırı örnekleme faktörünü seçer.
Program VST3 ID 1886548852	Clean Control, Vocal Leveler, Drum Punch, Bus Glue, Sidechain Duck	Clean Control	Otomatikleştirilebilir	Bir fabrika programını seçer. Bir programın yüklenmesi, koordineli bir eklenti parametreleri kümesini çağırır.
Ratio VST3 ID 77748203	1.00 to 20.00	2.00	Otomatikleştirilebilir	İlişkili dinamik tepkinin gücünü ayarlar.
Release VST3 ID 1808577511	5.00 to 1000.00	100.00	Otomatikleştirilebilir	İlgili dedektörün, zarfın, yankının veya rezonans işleminin iyileşmesinin veya azalmasının ne kadar süreceğini ayarlar.
RMS VST3 ID 81272	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	RMS için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Saturation VST3 ID 254601170	Clean, Soft, Hard, Punch, Warm, Tape	Clean	Otomatikleştirilebilir	İlişkili dinamik tepkinin gücünü ayarlar.
Saturation Drive VST3 ID 1944639409	0.00 to 4.00	1.00	Otomatikleştirilebilir	İlişkili dinamik tepkinin gücünü ayarlar.
Saturation Enabled VST3 ID 1252710312	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	İlişkili dinamik tepkinin gücünü ayarlar.
Saturation Mix VST3 ID 442254915	0.00 to 1.00	1.00	Otomatikleştirilebilir	Orijinal sinyal ile işlenen yolun tamamı arasındaki dengeyi ayarlar.
Saturator Circuit Model VST3 ID 1341934291	Legacy, XXL, LX-2X, FET-X76, FX-67X	Legacy	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış blok için işletim algoritmasını, yanıt şeklini veya ton karakterini seçer.
Sidechain High Cut VST3 ID 84552468	100 to 20000	20000	Otomatikleştirilebilir	Yüksek frekanslı içeriği azaltır veya ilgili yoldaki yüksek frekanslı bozulmayı kısaltır.
Sidechain Low Cut VST3 ID 1315373992	20 to 10000	20	Otomatikleştirilebilir	İlgili ses veya dedektör yolundaki düşük frekanslı içeriği azaltır.
Stereo Link VST3 ID 2030866401	Off, On	On	Otomatikleştirilebilir	Kanal kontrolünü bağlar, böylece seviye değişiklikleri stereo görüntüyü bir tarafa çekmez.
Threshold VST3 ID 1241117771	-60.00 to 0.00	-18.00	Otomatikleştirilebilir	İlgili dedektörün, dinamik aşamanın, kırıcının veya sınırlayıcının harekete geçmeye başlayacağı seviyeyi ayarlar.

Dokümantasyon temeli

Mevcut genel katalogdan, mevcut yerel ürün özetinden ve uygulama notlarından, mevcut olduğunda mevcut İngilizce kılavuzlardan ve kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinin doğrudan taranmasından hazırlanmıştır. Kullanıcının karşısına çıkmayan dahili uygulama ayrıntıları kasıtlı olarak hariç tutulur; kullanıcıya yönelik tüm özellikler ve ana bilgisayarın görebileceği kontroller belgelenmiştir.