

TB Vocoder

DETAYLI KULLANIM KILAVUZU

8-64 bantlı çok modlu kanal ses kodlayıcı, dahili çoklu ses taşıyıcısı, isteğe bağlı yan zincir taşıyıcısı, spektral baskı kontrolleri ve beş dönüşüm türü.



Katalog sürümü: Current

Dokümantasyon baskısı: 2026-08-04

Ana bilgisayar tarafından görülebilen uç noktalar belgelendi: 25

1. Ürünün amacı

8-64 bantlı çok modlu kanal ses kodlayıcı, dahili çoklu ses taşıyıcısı, isteğe bağlı yan zincir taşıyıcısı, spektral baskı kontrolleri ve beş dönüşüm türü.

Klasik ses kodlayıcılar ayrı bir synth kanalı gerektirebilir ve anlaşılabilirlik üzerinde çok az kontrol sağlayabilir. TB Vocoder dahili taşıyıcısını anında işlem için kullanabilir veya bir yan zinciri kabul edebilir; analiz aralığı, zarf zamanlaması, baskı, beyazlatma, ısıklık ve taşıyıcı tasarımı bağımsız olarak ayarlanabilir kalır.

Hangi sonucu yaratır?

- Klasik robotik konuşma ve konuşma kutusu tonu
- Whisper, Morph, Ring Mod ve Invert dönüşümleri
- 2 ila 100 ses arasında dahili taşıyıcı
- Artikülasyon, bant çözünürlüğü, genişlik ve ısıklık üzerinde ayrıntılı kontrol

Sinyal akışı

Modülatör girişi -> analiz filtre bankası ve zarflar -> dahili veya yan zincir taşıyıcı -> seçili Vocoder/Whisper/Morph/Ring Mod/Invert süreci -> spektral baskı ve çıktı şekillendirme -> Mix

2. Eksiksiz özellik kılavuzu

Type

Vocoder kanal zarflarını uygular, Whisper perdeyi gürültü benzeri enerjiyle değiştirir, Morph spektral kimlikleri harmanlar, Ring Mod metalik yan bantlar için yapıları çoğaltır ve Invert ters bir spektral ilişki oluşturur.

Bands ve analiz aralığı

Bands çözünürlüğü 8'den 64'e ayarlar. Range Low ve Range High analiz edilen spektrumu kısıtlar. Daha az sayıda grup kulağa klasik ve kaba geliyor; daha fazla bant, daha yüksek CPU maliyetiyle anlaşılabilirliği artırır.

Zarf zamanlaması

Attack yeni ifadeyi takip ediyor; Release her bandı tutar veya serbest bırakır. Fast zamanlama nettir, yavaş zamanlama ise daha akıcı ve daha legatodur.

Dahili taşıyıcı

Carrier Tune, Resonance, Count, Color, Tone ve Width synth kaynağını oluşturur. Sayım, odaklanmış küçük bir yığından büyük bir buluta kadar değişir.

Sidechain

Ana bilgisayar sağladığında harici taşıyıcı girişini kullanmak için Sidechain ögesini etkinleştirin. Yönlendirme DAW'de yapılandırılmalıdır.

Imprint ve netlik

Imprint modülatör aktarım gücünü ayarlar. Detail, Pressure, Whiten, Floor, Sibalance, Warp ve Shift şekil netliği, gürültü tabanı, formant hareketi ve artikülasyon.

Mix ve Output

Mix dönüştürülen sonucu orijinal modülatörle harmanlar. Output son seviyeyi telafi eder. Programlar yayın netliğini, robotları, koroları, fısıltıları ve bozuk makineleri kapsar.

3. Hızlı başlangıç

1. Type Vocoder, Sidechain kapalı, Mix yüzde 100 ile başlayın.
2. Bands'yi 32'ye ayarlayın ve kullanışlı Range Low/High'yi seçin.
3. Anlaşılabilirlik için Tune Attack ve Release.
4. Carrier Tune, Sayım, Color, Rezonans ve Width'yi ayarlayın.
5. Konuşmayı netleştirmek için Imprint, Detail, Whiten ve Sibillance kullanın.
6. Yalnızca temel taşıyıcı çalıştıktan sonra başka bir Type deneyin.
7. Output değerini ayarlayın ve son olarak Mix değerini ayarlayın.

4. Pratik iş akışları

Robot sesini temizle

1. Vocoder'yi 32-64 bantlarla kullanın.
2. Hızlı Attack ve orta Release kullanın.
3. Imprint değerini yüksek olarak ayarlayın ve Sibillance ekleyin.
4. Orta düzeyde rezonansa sahip parlak bir dahili taşıyıcı kullanın.

Beklenen sonuç: Konuşma, güçlü bir şekilde sentetik hale gelirken anlaşılır olmaya devam ediyor.

Harici müzik taşıyıcısı

1. Bir synth'i eklenti yan zincirine yönlendirin.
2. Sidechain'yi etkinleştirin.
3. Analiz aralığını synth ve ses ile eşleştirin.
4. Efekt getirisinde yüzde 100'de Mix kullanın.

Beklenen sonuç: Ses, dış taşıyıcının ritmini ve uyumunu ifade eder.

5. Otomasyon, kazanç aşamalandırması ve oturma kullanımı

- Yalnızca net bir müzikal geçiş sağlayan kontrolleri otomatikleştirin. Fast frekans, zaman, perde, mod, aşırı örnekleme veya algoritma seçicilerin hareketi kasıtlı olarak yapay yapılar oluşturabilir veya ana bilgisayar açısından güvenli bir geçiş gerektirebilir.
- Kaliteyi yargılamadan önce algılanan ses yüksekliğini eşleştirin. İşleme kararı daha iyi olmasa bile daha yüksek bir ayar genellikle daha iyi görünecektir.
- Karşılaştırma için eklenti bypass uç noktasını kullanın ve işlenmemiş bir kaynağı veya daha önceki proje sürümünü koruyun.
- Fabrika programları başlangıç noktalarıdır. Bir programın yüklenmesi birden fazla parametreyi değiştirir; kaynağa uyarladıktan sonra yeni bir DAW ön ayarını kaydedin.

- Parametre eki, kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinden alınmıştır. Ana bilgisayarın görebildiği her uç noktayı, görüntülenen aralığı/seçenekleri, varsayılanı, otomasyon durumunu ve tanımlayıcıyı listeler.

6. Sınırlamalar, uyarılar ve sorun giderme

- Sidechain kullanılabilirliği ve veri yolu adlandırması DAW'ye göre değişir.
- Daha fazla grup her zaman daha müzikal değildir.
- High taşıyıcı sayıları, genişliği ve rezonansı büyük tepe noktaları oluşturabilir.
- Sesli değişiklik yok: eklentinin ve ilgili alt bloğun etkinleştirildiğini, Mix/Amount'nin nötr bir değerde olmadığını ve kaynağın işlenen bölgede enerji içerdiğini doğrulayın.
- Beklenmedik seviye: giriş, çıkış, gönderme, geri bildirim ve paralel karışım kontrollerini muhafazakar değerlere döndürün, ardından ayarı her seferinde bir blok olarak yeniden oluşturun.
- Otomasyon panelle eşleşmiyor: projeyi yeniden yükleyin, DAW'nin mevcut eklenti sürümünü adreslediğini doğrulayın ve değerlerin yerini bir fabrika programının veya durum geri çağırmanın alıp almadığını kontrol edin.
- Clicks veya geçişler: Ses kasıtlı olmadığı sürece algoritma, zaman, perde, mod veya aşırı örnekleme seçicilerinde örnekleme anında değişiklik yapmaktan kaçının.

7. Ana bilgisayar parametre referansını tamamlayın

Bu ek, mevcut kurulu VST3 tarafından bir ana bilgisayara sunulan tüm 25 parametrelerini içerir. Tekrarlanan EQ-bant uç noktaları daraltılmak yerine kasıtlı olarak listeleniyor. Ana sözleşme bunları ortaya çıkardığında ayrı seçenekler tam olarak yazdırılır.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Attack VST3 ID 740224584	0.1 to 200.0	3.0	Otomatikleştirilebilir	İlgili dedektörün, zarfın, tanenin veya dinamik aşamasının başlangıçta ne kadar hızlı yanıt vereceğini ayarlar.
Bands VST3 ID 93503710	8 to 64	32	Otomatikleştirilebilir	Bands için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Bypass VST3 ID 1652125811	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir; Bypass	Ana bilgisayar tarafından görülebilen bypass uç noktası aracılığıyla eklenti işleme yolunun tamamını kapatır veya açar.
Carrier Count VST3 ID 1948654839	2 to 100	3	Otomatikleştirilebilir	Carrier Count için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Carrier Resonance VST3 ID 1112088630	0.0 to 100.0	50.0	Otomatikleştirilebilir	Carrier Resonance için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Carrier Tune VST3 ID 1379506170	-24 to 24	0	Otomatikleştirilebilir	Bu işlev tarafından kullanılan ana frekansı, notayı veya spektral merkezi ayarlar.
Color VST3 ID 1948646219	0.0 to 100.0	30.0	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış blok için işletim algoritmasını, yanıt şeklini veya ton karakterini seçer.
Detail VST3 ID 812259409	0.0 to 100.0	65.0	Otomatikleştirilebilir	İlişkili analiz veya aktarım aşamasının kaynak ayrıntılarına ne kadar duyarlı yanıt vereceğini ayarlar.
Floor VST3 ID 97526796	-90 to -30	-70	Otomatikleştirilebilir	İlişkili analiz veya aktarım aşamasının kaynak ayrıntılarına ne kadar duyarlı yanıt vereceğini ayarlar.
Imprint VST3 ID 1926118409	0.0 to 100.0	100.0	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış işlemin sinyali ne kadar güçlü etkileyeceğini ayarlar.
Mix VST3 ID 108124	0.0 to 100.0	100.0	Otomatikleştirilebilir	Orijinal sinyal ile işlenen yolun tamamı arasındaki dengeyi ayarlar.
Output VST3 ID 1141971201	-18.0 to 6.0	0.0	Otomatikleştirilebilir	Eklentinin ana işleminden sonraki son çıkış düzeyini ayarlar veya sınırlandırır.
Pressure VST3 ID 871241285	0.0 to 100.0	25.0	Otomatikleştirilebilir	İlişkili analiz veya aktarım aşamasının kaynak ayrıntılarına ne kadar duyarlı yanıt vereceğini ayarlar.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Program VST3 ID 1886548852	Init, Classic Talk Box, Robot Choir, Formant Glass, Low Iron Chant, Ringed Metal, Air Whisper, Hollow Invert, 100 Voice Cloud, Clean Broadcast, Chrome Robot, Pocket Robot, Giant Robot, Rust Robot, Neon Robot, Servo Choir, Data Droid, Broken Android, Wide Machine, Tiny Circuit, Breath Print, Ghost Air, Frost Whisper, Sand Whisper, Secret Radio, Silver Breath, Dark Hiss, Wide Whisper, Close Whisper, Sibilant Cloud, Crystal Formant, Velvet Morph, Glass Choir, Alien Vowel, Rubber Formant, Liquid Mouth, Formant Lift, Formant Drop, Wide Morph, Micro Formants, Chrome Ring, Tin Pulse, Steel Teeth, Bell Circuit, Cold Motor, Broken Metal, Razor Ring, Low Gear, Wide Alloy, Nano Ring, Hollow Core, Reverse Vowel, Empty Shell, Dark Negative, Bright Invert, Thin Void, Wide Hollow, Invert Bass, Ghost Cavity, Crushed Invert, Sub Chant, Monastery Iron, Deep Machine, Low Formant, Bass Drone Print, Octave Below, Dark Stack, Slow Temple, Heavy Vowel, Underworld Choir, Tight Gate, Percussive Print, Fast Chopper, Snare Robot, Drum Carrier, Pluck Tracker, Staccato Glass, Slow Bloom, Pumped Motion, Rhythm Invert, Stereo Cloud, 100 Voice Aurora, Wide Choir, Detuned Sky, Soft Halo, Bright Horizon, Dark Atmosphere, Cloud Shift Up, Cloud Shift Down, Infinite Wash, OTT Talk, OTT Robot, OTT Whisper, OTT Glass, OTT Metal, OTT Hollow, Hard Squash, Air Pressure, Dense Broadcast, Final Boss Vocoder, Vintage Eight, Analog Twelve, Studio Sixteen, Speech Twenty, Clear Twenty Four, Modern Thirty Two, Detail Forty, Hi Fi Forty Eight, Precision Fifty Six, Surgical Sixty Four, Dual Anchor Saw, Power Trio Saw, Five Voice Saw, Twelve Voice Saw, Saw Pulse Blend, Balanced Pulse, Bright Pulse Stack, Narrow Pulse Stack, Fifth Up Carrier, Fifth Down Carrier	Init	Otomatikleştirilebilir	Bir fabrika programını seçer. Bir programın yüklenmesi, koordineli bir eklenti parametreleri kümesini çağırır.
Range High VST3 ID 281556343	2000 to 18000	14000	Otomatikleştirilebilir	Range High için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Range Low VST3 ID 1810201823	40 to 500	90	Otomatikleştirilebilir	Range Low için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Release VST3 ID 1090594823	5 to 2000	50	Otomatikleştirilebilir	İlgili dedektörün, zarfın, yankının veya rezonans işleminin iyileşmesinin veya azalmasının ne kadar süreceğini ayarlar.

Parametre	Aralık / seçenekler	Varsayılan	Ana makine durumu	İşlev
Shift VST3 ID 109407362	-24 to 24	0	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış süreç için perdeyi, frekans yapısını veya algılanan rezonans boyutunu hareket ettirir.
Sibilance VST3 ID 797472958	0.0 to 100.0	50.0	Otomatikleştirilebilir	Sibilance için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Sidechain VST3 ID 302364618	Off, On	Off	Otomatikleştirilebilir	Sidechain için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Tone VST3 ID 3565938	-100.0 to 100.0	0.0	Otomatikleştirilebilir	Tone için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Type VST3 ID 3575610	Vocoder, Whisper, Morph, Ring Mod, Invert	Vocoder	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış blok için işletim algoritmasını, yanıt şeklini veya ton karakterini seçer.
Warp VST3 ID 3641992	-100.0 to 100.0	0.0	Otomatikleştirilebilir	Adlandırılmış süreç için perdeyi, frekans yapısını veya algılanan rezonans boyutunu hareket ettirir.
Whiten VST3 ID 1358674277	0.0 to 100.0	75.0	Otomatikleştirilebilir	Whiten için ana bilgisayar tarafından otomatikleştirilebilen kontrol. Tam aralığı ve varsayılanı bu tabloda gösterilmektedir; yukarıdaki ilgili özellik bölümüyle birlikte kullanın.
Width VST3 ID 113126854	0 to 200	100	Otomatikleştirilebilir	İşlenen sinyalin stereo yayılımını veya yanal dağılımını ayarlar.

Dokümantasyon temeli

Mevcut genel katalogdan, mevcut yerel ürün özetinden ve uygulama notlarından, mevcut olduğunda mevcut İngilizce kılavuzlardan ve kurulu VST3 ana bilgisayar sözleşmesinin doğrudan taranmasından hazırlanmıştır. Kullanıcının karşısına çıkmayan dahili uygulama ayrıntıları kasıtlı olarak hariç tutulur; kullanıcıya yönelik tüm özellikler ve ana bilgisayarın görebileceği kontroller belgelenmiştir.