

TB Exciter

Versie: 1.1.0 | Documentatiedatum: 2026-08-11

Overzicht

Opent een doffe bovenkant en voegt lucht, helderheid en gecontroleerde harmonische details toe zonder het originele geluid uit elkaar te halen.

Wat deze plug-in oplost

Een EQ van hoge kwaliteit kan alleen de helderheid verhogen die al aanwezig is, en verzadiging over de volledige band kan de bron onscherp maken terwijl wordt geprobeerd details toe te voegen. TB Exciter houdt het originele signaal intact en voegt een speciale laag voor de hogere frequenties toe, waardoor muzikanten en geluidsontwerpers een snelle manier krijgen om lucht, articulatie en polijsting te onthullen zonder de hele toon opnieuw op te bouwen.

Wat je kunt verwachten

- Een duidelijkere, meer open bovenkant zonder de bron uit te dunnen
- Een keuze tussen ronde warmte en heldere harmonische definitie
- Stereoverbreiding die alleen de toegevoegde hoge-frequentie laag beïnvloedt
- Snelle vertrekpunten voor mixes, zang, drums en instrumenten

Hoe het werkt

TB Exciter houdt het originele signaal intact en bouwt er een aparte hogere frequentie laag naast. Die laag combineert een vloeiende opening van de bovenkant met nieuwe harmonischen op een laag niveau, zodat het resultaat details kan onthullen die een simpele high-shelf boost niet kan creëren, terwijl de brede toonverandering van de volledige bandverzadiging wordt vermeden.

Bright bepaalt hoeveel van de toegevoegde laag hoorbaar is, Clarity verandert de harmonische textuur van rond en warm naar licht en helder, en Focus bepaalt of deze begint in het aanwezigheidsgebied of in de buurt van de hoogste lucht blijft. Width verspreidt alleen de toegevoegde laag, terwijl Level de versterkingsmatch voltooit zonder het oorspronkelijke stereocentrum te verplaatsen.

Snel beginnen

- 1** Kies Factory Default of een bronspecifieke fabrieksvoorinstelling.
- 2** Verhoog of verlaag Bright totdat de bovenkant opengaat zonder het hoofdevenement te worden.
- 3** Verplaats Focus om te beslissen of het effect aanwezigheid en aanval ondersteunt of alleen de hoogste lucht.
- 4** Gebruik Clarity om een rondere glans of een zuiverdere glans te kiezen.
- 5** Pas Width alleen aan op stereomateriaal en gebruik vervolgens Level om de omzeilde luidheid aan te passen.
- 6** Beluister het volledige arrangement en sla de sessie op zodra de bron zijn oorspronkelijke rol behoudt.

Interface en sleutelsecties



Dit is een directe opname van de huidige plug-ininterface. Gebruik de zichtbare labels om de gebieden en bedieningselementen te vinden die hieronder worden uitgelegd.

Bright, Clarity en Focus

Bright bepaalt hoeveel detail op de hogere frequentie wordt toegevoegd. Clarity verplaatst de nieuwe harmonische textuur van rond en warm naar licht en helder. Focus bepaalt of het effect doorwerkt in aanwezigheid en aanval of geconcentreerd blijft op lucht en glans.

Width en Level

Width verandert alleen de stereospreiding van de toegevoegde hogere frequentie laag, waardoor het oorspronkelijke midden en de plaatsing intact blijven. Level trimt het voltooide resultaat voor hoofdruimte en een eerlijke bypass-vergelijking.

Fabriekskeuzeschakelaar

Dertig fabriekspresets zijn georganiseerd in de groepen Essential, Mix / Master, Vocal, Drums en Instruments. Als u een geladen voorinstelling bewerkt, wordt er een asterisk aan de naam toegevoegd; als u het opnieuw selecteert, worden de oorspronkelijke waarden hersteld.

Fabrieksinstelling collectie

Essential: Factory Default, Barely There, Soft Gold, Mono Sparkle, Open Air, Dark Track Rescue.
Mix / Master: Mix Bus Polish, Mix Bus Clarity, Warm Master Silk, Clear Master Air,
Dense Mix Unveil, Vintage Top Glue. Vocal: Lead Vocal Air, Intimate Vocal Glow,
Female Vocal Shine, Male Vocal Presence, Background Vocal Wide, Breath & Whisper. Drums:
Drum Bus Snap, Snare Crack, Cymbal Silk, Cymbal Detail, Percussion Wide, Lo-Fi Hats Restore.
Instruments: Acoustic String Detail, Electric Guitar Edge, Piano Hammer Air, Synth Halo,
Bass Definition, Orchestral Sheen.

Actieve waardeweergave en sprankelveld

De middelste uitlezing toont de momenteel geselecteerde regeling en de waarde ervan. Het geanimeerde Sparkle Field weerspiegelt de vijf bedieningsinstellingen als visuele feedback; het is geen ingangsspectrum- of niveaumeter.

Knopinteractie en sessieherinnering

Sleep verticaal om een knop aan te passen en dubbelklik erop om terug te keren naar de fabrieksinstellingen. Besturingselementen omvatten toetsenbordfocus, toegankelijke namen, beschrijvingen en tooltips. De DAW-sessie roept alle vijf de controlewaarden en de geselecteerde fabrieksvoorinstelling op.

Bypass

De bypass DAW biedt een directe vergelijking terwijl het verwerkingspad op één lijn blijft. Zorg ervoor dat het uiteindelijke luisterniveau overeenkomt met Level voordat u beslist of de toegevoegde helderheid echt helpt.

Controleerbare eigenschappen

De gids gebruikt de namen die op het plug-inpaneel worden weergegeven. Elke uitleg beschrijft het hoorbare resultaat, een handige manier om de besturing te benaderen en een belangrijke interactie om naar te luisteren.

Controle	Wat het doet en wanneer je het moet gebruiken
Bright	Stelt in hoeveel van de speciale hogere frequentie laag naast het originele signaal wordt toegevoegd. Stel dit eerst in. Breng hem omhoog totdat de bron opengaat, en ga dan achteruit als adem, sissen, cymbalen of medeklinkers beginnen te domineren.
Bypass	Schakelt het volledige effect uit of aan voor een directe voor-en-na-vergelijking. Match eerst Level en vergelijk vervolgens dezelfde korte passage met bypass, zodat extra luidheid niet wordt aangezien voor een betere toon.
Clarity	Verandert de toegevoegde harmonische textuur van rond en warm naar licht, helder en sprankelend. Kies de textuur nadat Bright en Focus dichtbij zijn. Laat het zakken voor afgeronde polish; verhoog het voor een lichter, explicieter randje.
Focus	Kiest waar de laag met de hogere frequentie begint. Lagere instellingen bereiken aanwezigheid en aanval; hogere instellingen concentreren zich op lucht en glans. Verplaats hem lager als aanwezigheid en aanval hulp nodig hebben, of hoger als alleen lucht en glans moeten veranderen.
Level	Stelt het uiteindelijke uitvoerniveau in nadat de originele en toegevoegde lagen zijn gecombineerd. Gebruik het voor hoofdruimte en een eerlijke bypass-vergelijking; de plug-in bevat geen eindbegrenzer.
Width	Wijzigt alleen de stereospreiding van de toegevoegde laag met de hogere frequenties, terwijl het originele beeld op zijn plaats blijft. Gebruik het op stereomateriaal nadat de toon is ingesteld, en controleer mono voordat u een extreme spreiding aanhoudt.

Praktische toepassingen

Mix- of masterafwerking

- Begin met Mix Bus Polish, Warm Master Silk of Clear Master Air.
- Gebruik een terughoudende Bright-instelling en laat Focus in het bovenste gedeelte van de bron staan.
- Houd Width dicht bij de originele afbeelding en pas Level zorgvuldig aan tegen bypass.

Verwacht resultaat: De mix voelt meer open en afgewerkt aan, terwijl het midden, de lage tonen en de algehele balans stabiel blijven.

Lucht voor de leadzang

- Begin met Lead Vocal Air of Intimate Vocal Glow.
- Gebruik Focus om nuttige adem en articulatie te scheiden van harde medeklinkers.
- Kies Clarity, passend bij de stem, en houd Width ingetogen zodat de stem stevig in het midden blijft.

Verwacht resultaat: Woorden en adem worden duidelijker gelezen zonder dat de stem zich losgekoppeld voelt van de mix.

Achtergrondzang of pad-halo

- Kies Background Vocal Wide of Synth Halo.
- Stel Bright en Clarity in voordat u de toegevoegde laag verbreedt.
- Verhoog Width alleen totdat het midden ruimte heeft en de stereoranden stabiel blijven in mono.

Verwacht resultaat: De toegevoegde hoge textuur omringt het hoofdgeluid terwijl de originele bron stevig gecentreerd blijft.

Akoestisch detail

- Begin met Acoustic String Detail of Piano Hammer Air.
- Verlaag Focus totdat de details van het tokkelen, de snaren of de hamer gemakkelijker te lezen zijn.
- Terug Bright weg als het omgaan met geluid of gesis in de kamer de aandacht begint te trekken.

Verwacht resultaat: Kleine uitvoeringsdetails komen terug zonder dat het instrument in een broze of oververwerkte laag verandert.

Herstel van een donkere track

- Begin met Dark Track Rescue of Bass Definition.
- Verplaats Focus lager om zowel aanwezigheid als lucht te bereiken.
- Gebruik alleen een duidelijkere Clarity instelling als de bron nog steeds definitie nodig heeft, en verlaag vervolgens Level voor hoofdruimte.

Verwacht resultaat: Een gesluierde bron beweegt naar voren en wordt gemakkelijker te plaatsen zonder zijn laagfrequente gewicht te verliezen.

Veelvoorkomende valkuilen

TB Exciter is geen de-esser of ruisverwijderaar; gesis, sisklank en ruwe cymbalen kunnen meer opvallen naarmate de bovenkant opengaat. Beheers het probleem eerst met bewerken, EQ of de-essing, en voeg vervolgens alleen de helderheid toe die de opgeschoonde bron kan ondersteunen.

Als de toegevoegde laag klinkt als een afzonderlijk vervormingseffect, is de verwerking sterker dan de bron kan ondersteunen. Laat eerst Bright zakken en verplaats vervolgens Clarity naar de rondere kant voordat u de rest van het geluid verandert.

Width verandert alleen de toegevoegde stereolaag en heeft daarom weinig praktisch effect op een monobron. Beoordeel Width op stereomateriaal en gebruik Bright, Focus en Clarity voor betekenisvolle wijzigingen op monobronnen.

Er is geen interne begrenzer; sterke instellingen Bright, Width en Level kunnen meer speelruimte gebruiken dan verwacht. Verlaag Level en laat uitvoerruimte vrij voordat u Bright of Width opnieuw verhoogt.

Extra luidheid kan elke instelling indrukwekkender doen lijken, zelfs als de toon niet beter is. Trim Level tot de omzeiling en actieve weergave even luid aanvoelen. Vergelijk vervolgens toon en detail.