

ТВ Таре

Версия: 1.0.0 | Дата документации: 2026-08-11

Обзор

Замедляет звук до тишины и возвращает его на нормальную скорость с помощью кривой двигателя, которую вы можете нарисовать самостоятельно.

Что решает этот плагин

ТВ Таре создает повторяемые переходы остановки ленты и перезапуска без подробной автоматизации скорости клипа. Торможение и разгон могут использовать разное время, в то время как одна многоразовая кривая двигателя определяет характер обоих направлений.

Чего вы можете ожидать

- Замедление в стиле Таре вплоть до полной тишины
- Независимое торможение и время перезапуска
- Редактирование кривых от руки и по точкам
- Шесть ярлыков музыкальных кривых плюс вызов пользовательских предустановок

Как это работает

ТВ Таре считывает краткую недавнюю историю ввода с изменяющейся скоростью. Поскольку скорость воспроизведения контролирует как скорость, так и высоту тона, Pause естественным образом снижается до тишины, а Play возвращается к нормальной скорости вместо применения отдельного эффекта высоты тона.

Stop Time и Start Time задают продолжительность каждого направления. Одна моторная кривая формирует оба перехода, при этом перезапуск использует соответствующее обратное движение. Кривая фиксируется в начале перехода, поэтому изменения, сделанные во время движения, слышны после следующего триггера Play или Pause.

Быстрый старт

- 1 Начните с Init и установите Stop Time и Start Time для музыкального события.
- 2 Выберите ярлык кривой, ближайший к предполагаемому движению.
- 3 Запустите Play / Pause, пока повторяется короткий фрагмент, и прислушайтесь к тому, где изменение скорости ощущается сильнее всего.
- 4 Используйте «Рисование» или «Точки», чтобы уточнить кривую, а затем повторите запуск, поскольку изменения применяются к следующему переходу.
- 5 Сравните с Bypass, проверьте точку приземления в полной компоновке и при необходимости сохраните результат как пользовательскую предустановку.

Интерфейс и ключевые разделы



Это прямой захват текущего интерфейса плагина. Используйте видимые метки, чтобы найти области и элементы управления, описанные ниже.

Play / Pause

Pause тормозит виртуальный двигатель до тех пор, пока скорость не снизится до нуля, а высота тона не уйдет в тишину; Play возвращает его к нормальной скорости. Изменение направления во время перехода продолжается с текущей скорости двигателя, а не переходит в новое положение.

Stop Time и Start Time

Stop Time устанавливает продолжительность замедления, а Start Time устанавливает продолжительность возврата. Используйте их независимо для быстрого торможения с медленным перезапуском, длительного выбега с быстрым восстановлением или симметричного движения.

Одна общая кривая двигателя

Одна и та же кривая формирует оба направления: остановка следует за ней в направлении тишины, а перезапуск следует за своим аналогом, обращенным во времени, в сторону нормальной скорости. Кривая фиксируется в начале перехода, поэтому изменения, внесенные во время движения, слышны при следующем триггере Play или Pause.

Режим рисования

Свободно перетаскивайте курсор по графику, чтобы нарисовать движение двигателя с течением времени. Дважды щелкните график, чтобы восстановить кривую Linear. Фиксированные первая и последняя позиции сохраняют связь перехода с полной остановкой и нормальным воспроизведением.

Режим очков

Перетащите внутренний узел, чтобы уточнить кривую. Дважды щелкните пустое пространство графа, чтобы добавить узел, или дважды щелкните внутренний узел, чтобы удалить его. Первую и последнюю точки нельзя переместить или удалить.

Ярлыки кривых

Linear движется равномерно; S-Curve облегчает оба конца; Slow In задерживает самое сильное движение; Fast In размещает его раньше; Stepped создает намеренные переходы; Motor Drag подчеркивает сильное позднее торможение или вращение. Любое ручное редактирование изменяет метку кривой на Custom.

Визуальная индикация движения

Зеленый указатель воспроизведения показывает ход текущего перехода, а анимация барабана соответствует скорости двигателя. Оба являются визуальными индикаторами, а не элементами управления.

Меню предустановок TV TAPE

Откройте центральную табличку с паспортными данными, чтобы увидеть текущую предустановку, элементы навигации «Предыдущая» и «Следующая», «Заводскую» и «Пользовательскую» коллекции, «Сохранить пользовательскую предустановку», «Отменить» и «Повторить». Заводские программы включают Init, Quick Brake, Soft Brake, Slow Spin-Up, Instant Motor, Long Coast, Late Drop и Early Brake.

Предустановленные настройки и состояние сеанса

Пользовательские предустановки сохраняют элементы управления временем и полную пользовательскую кривую. Сеанс DAW также восстанавливает их, поэтому нарисованное движение можно использовать повторно, не перестраивая его. DAW автоматизация может выбрать заводскую программу, при этом отдельные точки кривой не являются отдельными полосами автоматизации.

Bypass

Bypass возвращает выровненный сухой сигнал для сравнения. Он отличается от Play / Pause: при обходе не запрашивается остановка ленты, а приостановка не обходит подключаемый модуль.

Контролируемые свойства

В руководстве используются имена, показанные на панели плагина. Каждое объяснение описывает звуковой результат, полезный способ доступа к элементу управления и важное взаимодействие, к которому следует прислушиваться.

Контроль	Что он делает и когда его использовать
Bypass	Включает или выключает весь эффект для прямого сравнения «до» и «после». Сравните с обходом при аналогичной громкости и дайте завершиться активному переходу «остановка или запуск», прежде чем оценивать разницу.
Play	Запрашивает нормальное воспроизведение или запускает замедление двигателя ленты при переключении на Pause. Запустите его при четком музыкальном событии и оставьте достаточно времени для завершения выбранной остановки или начала перехода.
Program	Загружает заводскую отправную точку. После этого отрегулируйте элементы управления в соответствии с текущим звуком. Используйте предустановку как направление, а не готовый ответ. Меняйте по одному элементу управления за раз, чтобы было ясно, какая настройка улучшает источник.
Start Time	Устанавливает, сколько времени потребуется ленточному двигателю для ускорения от тишины до нормальной скорости. Запустите Play достаточно рано, чтобы нормальная скорость вернулась к намеченной музыкальной точке.
Stop Time	Устанавливает, сколько времени потребуется ленточному двигателю для замедления от нормальной скорости до полной тишины. Зациклите переход и сначала настройте длительность торможения, а затем уточните Motor Curve.

«Кривая двигателя», «Рисование», «Точки», шесть ярлыков кривых, меню предустановок и индикаторы движения — это функции панели, а не отдельные строки автоматизации. Они объясняются индивидуально в разделе интерфейса, а полная пользовательская кривая сохраняется вместе с пресетами и сеансом DAW.

Практическое использование

Остановка ленты в конце фрагмента

- Установите Stop Time и выберите Linear или Motor Drag.
- Автоматизируйте Play до Pause на последнем такте.
- Оставьте достаточно времени, чтобы двигатель затих.

Ожидаемый результат: Высота тона и скорость плавно снижаются до полной остановки без автоматизации клипа.

Медленный перезапуск

- Выберите более длинный Start Time, чем Stop Time.
- Используйте S-Curve или нарисуйте плавную нижнюю половину.
- Нажмите Play перед следующей фразой и поместите триггер достаточно рано для быстрого восстановления.

Ожидаемый результат: Источник постепенно раскручивается и достигает нормальной скорости в намеченной музыкальной точке.

Пользовательский контур движения мотора

- Используйте «Рисование» или «Точки», чтобы создать один контролируемый подъем и падение внутри кривой.
- Повторно запустите переход после редактирования, чтобы услышать новую зафиксированную кривую.
- Прослушайте сусейнный материал, прежде чем использовать то же движение на барабанах или в полном миксе.

Ожидаемый результат: Переход следует повторяемому индивидуальному скоростному пути без добавления повторов задержки или насыщения.

Жёсткий ритмический монтаж

- Выберите Instant Motor или начните с очень короткого перехода.
- Поместите край Play / Pause точно на нужную долю.
- Если прыжок отвлекает, увеличьте время или смягчите первый поворот.

Ожидаемый результат: Источник резко снижает скорость, что выглядит как специально разработанный ритмический монтаж.

Многоразовый набор настроек перехода

- Постройте тайминг и кривую на четком устойчивом источнике.
- Откройте меню ТВ TAPE и сохраните пользовательскую предустановку.
- Вспомните это из другого источника и отрегулируйте только время, необходимое для новой аранжировки.

Ожидаемый результат: Узнаваемый двигательный жест можно использовать повторно, сохраняя при этом синхронность каждой песни или звука.

Распространенные ловушки

Эффект — Tape Stop, а не Tape Delay; он не создаёт повторов, обратной связи, сатурации, wow, flutter, шипения, реверсированного аудио или движения, синхронизированного с темпом.

Используйте Play/Pause и элементы управления синхронизацией двигателя для переходов; используйте отдельную задержку, когда требуются повторы.

Очень короткое время, Stepped, и резкие нестандартные углы могут создавать намеренно резкие скачки высоты тона или края, похожие на щелчки. Удлините переход или сгладьте ближайшие значения кривой, прежде чем изменять остальную часть звука.

Изменения кривой, сделанные во время движения, намеренно сохраняются для следующего перехода. Завершите редактирование, снова запустите переход и оцените все движение с самого начала.

Длительная пауза не является неограниченной остановкой записи; перезапуск возвращается к текущему входному сигналу в реальном времени, а затем снова синхронизируется. Планируйте перезапуск с учетом материала, который в данный момент достигает плагина, вместо того, чтобы ожидать воспроизведения ранее приостановленного звука.

При активном эффекте и в режиме Bypass синхронизация воспроизведения зависит от компенсации задержки в DAW. Сравнивайте внутри одного и того же пути компенсированного сигнала и оставляйте активную компенсацию задержки DAW.